

ДЕНЬ 3

АНАЛИТИКА — EPC, POSTBACK, SCRUB

HR-PRIME

: АНАЛИТИКА — EPC, POSTBACK, SCRUB

Язык цифр: EPC, CR1, CR2, ROI

Слушайте сюда. В перформансе цифры — это не отчётность для начальника. Это ваш язык общения с вебами. Если вы не умеете читать и интерпретировать метрики — вы бесполезны как affiliate-менеджер. Веб будет смотреть на скрин своего трекера, видеть провал, а вы не сможете ему объяснить, почему.

Разберём 4 ключевые метрики до уровня, на котором вы сможете объяснить их любому вебу за 30 секунд.

EPC (Earnings Per Click) — заработок на 1 клике. Главная метрика для арбитражника. Формула: $EPC = (\text{Доход веба}) / (\text{Количество кликов})$. Если веб привёл 1000 кликов, получил 5000 рублей за подтверждённые лиды — $EPC = 5$ рублей.

EPC включает в себя ВСЁ: и конверсию из клика в лид (CR1), и конверсию из лида в подтверждение (CR2/Approval), и выплату за лид. Это «итоговая температура по больнице». Если EPC падает — что-то не так в цепочке.

Зависимости:

- Выплата растёт → EPC растёт (при прочих равных)
- CR1 растёт → EPC растёт
- Approval растёт → EPC растёт
- Стоимость клика не влияет на EPC (это доходная метрика, не расходная)

Главное правило: веб сравнивает EPC вашего оффера с EPC других офферов. Если у вас EPC 5 рублей, а у конкурента 7 — веб уйдёт. Даже если ваша выплата за лид выше. Потому что веб считает доход на 1 клик, а не на 1 лид.

CR1 (Conversion Rate 1) — конверсия из клика в лид. Формула: $CR1 = (\text{Количество лидов}) / (\text{Количество кликов}) \times 100\%$. 100 кликов → 5 лидов → $CR1 = 5\%$.

CR1 зависит от:

- Креативов (привлекают ли нужную аудиторию)
- Преленда (прогревает ли к действию)
- Источника трафика (TG-канал по финансам vs общий паблик)
- Юзабилити лендинга рекла (не отпугивает ли)

Если CR1 падает — проблема в верхней части воронки (креативы, преленд, источник). Approval тут ни при чём.

CR2 (Conversion Rate 2 / Approval rate) — конверсия из лида в подтверждённый лид. Формула: $CR2 = (\text{Подтверждённые лиды}) / (\text{Все лиды}) \times 100\%$. 5 лидов → 2 подтверждены → $CR2 = 40\%$.

CR2 зависит от:

- Скоринг-модели рекламодателя (жёсткая или мягкая)
- Качества трафика (целевая аудитория или случайные клики)
- Таргетинга (правильный гео, возраст, доход)
- Времени (банк может ужесточить скоринг в конце месяца, когда закрывает план)

Если CR2 падает — проблема в нижней части воронки (скоринг рекла, качество трафика). Креативы и преленд тут ни при чём.

ROI (Return On Investment) — возврат на инвестиции. Формула: $ROI = (\text{Доход} - \text{Расход}) / \text{Расход} \times 100\%$. Веб потратил 10 000 на трафик, заработал 18 000 — ROI = 80%.

ROI зависит от:

- EPC (доходная часть)
- CPC (Cost Per Click — стоимость клика в источнике трафика)
- Объёма (масштабируемости)

Формула ROI через EPC и CPC: $ROI = (EPC - CPC) / CPC \times 100\%$. Если EPC = 5 рублей, CPC = 3 рубля — ROI = 67%. Если CPC вырастет до 4 — ROI = 25%. Если CPC = 5 — ROI = 0%, веб работает «в ноль».

Ловушка для новичка: веб жалуется «ROI упал с 80% до 20%». Вы начинаете проверять оффер — всё ок, EPC не изменился. Проблема в CPC — Яндекс.Директ поднял ставки, трафик подорожал. Это не ваша проблема, но вы должны её диагностировать и объяснить вебу: «EPC у тебя стабильный, проблема в росте CPC. Попробуй другой источник трафика, где клики дешевле».

Под капотом: ClickID, Postback, Pixel

Чтобы понимать, как данные текут в перформансе, нужно знать техническую сторону. Без этого вы не сможете разбирать «просадки» и фрод-инциденты.

ClickID — уникальный идентификатор каждого клика. Когда пользователь кликает по ссылке веба, CPA-сеть генерирует ClickID (например, `abc123xyz`). Этот ID передаётся через URL-параметры на сайт рекламодателя.

Зачем нужен ClickID:

- Связывает клик с лидом (если пользователь оставил заявку — по ClickID видно, какой клик привёл)
- Позволяет вебу отслеживать эффективность разных источников (через SubID)
- Используется для постбека (возврата данных о конверсии)

Postback URL — технический сигнал от рекламодателя к CPA-сети. Когда лид подтверждается (банк одобрил заявку), рекл отправляет postback на сервер CPA-сети: «ClickID abc123xyz — подтверждён, выплата 1000 рублей». CPA-сеть получает сигнал, начисляет выплату вебу.

Как это работает по шагам: 1. Пользователь кликает по ссылке веба → CPA-сеть генерирует ClickID, редиректит на сайт рекла 2. Пользователь заполняет заявку на сайте рекла → рекл сохраняет ClickID вместе с заявкой 3. Рекл проверяет заявку (скоринг) → принимает решение 4. Если одобрено → рекл отправляет postback: «ClickID X — подтверждён, выплата Y» 5. CPA-сеть получает postback → начисляет выплату вебу, показывает в статистике

Если postback не приходит — веб не видит конверсии в статистике. Это частая проблема: рекл «забыл» настроить postback, или URL постбека неправильный, или сервер CPA-сети отклонил запрос. Если веб жалуется «у меня 0 конверсий, но заявки точно были» — первое, что проверяете: работает ли postback.

Pixel (пиксель) — альтернатива postback. Это JavaScript-код, который устанавливается на странице «Спасибо» сайта рекла (страница, которую видит пользователь после отправки заявки). Когда страница загружается — пиксель срабатывает, передаёт в CPA-сеть сигнал о конверсии.

Пиксель vs Postback:

- Пиксель — клиентский (срабатывает в браузере пользователя)
- Postback — серверный (отправляется сервером рекла)
- Пиксель проще в установке, но менее надёжный (может блокироваться блокировщиками рекламы)
- Postback надёжнее, но требует технической настройки на стороне рекла

Большинство CPA-сетей используют оба метода: пиксель как основной, postback как резервный. Если веб жалуется на «потерянные» конверсии — проверяйте оба.

Как читать скрины трекеров вейбов

Вебы присылают вам скриншоты своих трекеров (Keitaro, Binom, Voluum) с просьбой «разберись, что не так». Вы должны уметь читать эти скрины за 30 секунд и видеть проблему.

Что искать на скрине трекера:

Колонка Clicks — количество кликов. Если 0 — проблема в ссылке (битая, заблокирована). Если аномально много — возможно, бот-трафик.

Колонка Leads (или Conversions) — количество лидов. Если 0 при наличии кликов — проблема в конверсии (CR1 упал).

Колонка Confirmed (или Approved) — подтверждённые лиды. Если 0 при наличии лидов — проблема в Approval (CR2 упал, рекл не подтверждает).

Колонка Revenue — доход веба. Должен соответствовать: Confirmed × Выплата.

Колонка Cost — затраты на трафик. Веб вводит ручную или импортирует из источника.

Колонка Profit — Revenue – Cost. Если отрицательный — веб в минусе.

Колонка EPC — должен быть стабильным. Резкое падение = проблема.

Колонка CR1 и CR2 — если трекер их разделяет. Падение CR1 = проблема в трафике/креативах. Падение CR2 = проблема в скоринге рекла.

Типичные картины на скрине:

Картина 1: Clicks растут, Leads стоят. CR1 падает. Проблема: креативы выгорели (аудитория видела их, не кликает), или преленд сломался, или лендинг рекла не загружается. Действие: проверить лендинг, заменить креативы.

Картина 2: Leads есть, Confirmed = 0. CR2 упал до 0. Проблема: постбеке не работает, или рекл перестал подтверждать, или фрод (все лиды боты). Действие: проверить постбеке, запросить у рекла статус по конкретным лидам.

Картина 3: EPC стабилен, Profit падает. Проблема: растут затраты (CPC), а не доход. Действие: вебу менять источник трафика или оптимизировать ставки.

Картина 4: Clicks аномально высокие, CR1 = 0. Проблема: бот-трафик. Кто-то накручивает клики (конкуренты, или источник трафика «льёт воду»). Действие: остановить кампанию, разбираться по SubID, какой источник даёт ботов.

Полный разбор кейса с цифрами: где упал EPC

Сейчас разберём реальный кейс. Веб Андрей льёт на банк X через Яндекс.Директ. 2 недели назад всё было отлично, сейчас — просадка. Разберём по шагам.

Исходные данные (2 недели назад):

- Clicks: 5000 в день
- Leads: 250 (CR1 = 5%)
- Confirmed: 100 (CR2 = 40%)
- Выплата: 1000 рублей
- Revenue: 100 000 рублей
- EPC: 20 рублей
- Cost: 75 000 рублей (CPC = 15 рублей)
- Profit: 25 000 рублей
- ROI: 33%

Текущие данные (сегодня):

- Clicks: 5000 в день (не изменилось)
- Leads: 200 (CR1 = 4%, упал с 5%)
- Confirmed: 56 (CR2 = 28%, упал с 40%)
- Revenue: 56 000 рублей
- EPC: 11,2 рублей (упал с 20)
- Cost: 75 000 рублей (CPC = 15, не изменился)
- Profit: -19 000 рублей (минус!)
- ROI: -25%

Веб в панике: «EPC упал с 20 до 11, я в минусе!»

Разбор по слоям:

Слой 1: CR1 упал с 5% до 4%. Это значит, что из 100 кликов стало приходить 4 лида вместо 5.
Причины:

- Креативы выгорели (аудитория устала видеть одно и то же)
- Яндекс.Директ сменил алгоритмы показа
- Появился конкурент с более агрессивным креативом

Слой 2: CR2 упал с 40% до 28%. Это значит, что из 100 лидов стало подтверждаться 28 вместо 40.
Причины:

- Банк X ужесточил скоринг (стал жёстче отсекаать заявки с высоким ОДН)
- Трафик стал «хуже» по качеству (яндекс сменил аудиторию, которая кликает)
- Сезонность (конец месяца, банк закрывает план, режет подтверждения)

Что сказать вебу:

— Андрей, разобрал твой кейс. У тебя 2 проблемы, а не одна. Первая: CR1 упал с 5% до 4% — это значит, что креативы выгорели, аудитория устала. Решение: заменить креативы, я могу дать тебе

3 новых от банка X, плюс помогу разработать кастомный под твой источник.

— А вторая?

— Вторая: CR2 упал с 40% до 28% — это банк X ужесточил скоринг. Я проверил по всем вебам на этом оффере — у всех Approval упал на 10–12 пунктов. Это системно, не у тебя одного.

Решение: я запросил бамп выплаты с 1000 до 1300 — если согласуют, твой EPC вырастет с 11 до 14,6. Плюс могу переключить часть трафика на банк Y, у них Approval 45%, выплата 1100, EPC у тебя будет около 16–18.

— А если просто подождать, вдруг Approval вернётся?

— Можем подождать, но я не советую. Банк X сменил скоринг-модель, это надолго. Лучше диверсифицировать: 60% трафика на банк X с бампом, 40% на банк Y. И заменить креативы на банке X — поднять CR1 обратно до 5%.

Что сработало: 1. Разделил проблему на 2 слоя — не «всё плохо», а конкретно CR1 и CR2 2. Дал данные по рынку — «у всех Approval упал», это системно 3. Предложил 2 решения — креативы + бамп + альтернативный оффер 4. Диверсификация — не «уйди с банка X», а «раздели трафик» 5. Не пообещал невозможного — «Approval не вернётся, это надолго»

Этот кейс — типичный. 80% обращений вебов о просадках EPC — это комбинация: выгорание креативов (CR1) + изменение скоринга рекла (CR2). Учитесь разделять эти 2 проблемы, иначе будете «лечить» не то.

Scrub: легальный и нелегальный

Scrub — это «чистка» конверсий. Рекламодатель или CPA-сеть удаляет часть конверсий из статистики, не выплачивая за них. Бывает легальный и нелегальный.

Легальный scrub — когда конверсии отклоняются по обоснованным причинам:

- Фрод (боты, накрутка, дубли) — рекл доказал, что лиды фейковые
- Несоответствие таргетингу (веб гнал трафик с неправильного гео)
- Нарушение правил рекла (креатив вводил в заблуждение, «кредитка без отказа»)
- Дубликаты (один человек оставил 5 заявок с разных номеров)

Легальный scrub сопровождается объяснением: «Андрей, мы отклонили 12 твоих лидов, потому что они пришли с гео Казахстан, а оффер только РФ. Доказательства — в приложении (логи IP, таймстампы)».

Нелегальный scrub (шейвинг) — когда конверсии отклоняются без объяснений или по надуманным причинам:

- «Качество трафика низкое» — без конкретики
- «Банк не подтвердил» — без предоставления логов скоринга
- «Фрод» — без доказательств
- Отклонение «удобных» вебов (тех, кто не будет спорить) и сохранение топовых

Признаки нелегального scrub:

- Approval упал сразу на 30%+ без смены скоринг-модели банка
- Рекл не предоставляет детализацию по отклонённым лидам
- Отклонения идут «волнами» — то 0%, то 50%, без системы
- Только у определённых вебов (особенно у новых или небольших)

Что делать, если подозреваете нелегальный scrub: 1. Запросите у рекла детализацию по отклонённым лидам (ClickID, причина, таймстамп) 2. Если рекл отказывается — это красный флаг 3. Сравните Approval у разных вебов на одном оффере. Если у топовых Approval 40%, а у новых — 15% — возможно, рекл «сбрасывает» новых 4. Если подозрения подтверждаются — переключите вебов на другие офферы 5. Сообщите руководству CPA-сети: «Есть подозрения на шейвинг от банка X. Доказательств нет, но паттерн подозрительный»

Главное: не обвиняйте рекла без доказательств. «Сбрасывание» может быть и легальным (банк реально поменял скоринг). Разбирайтесь по данным, не по эмоциям.

Аналитический чек-лист affiliate-менеджера

Каждое утро вы должны прогонять этот чек-лист по своим топ-30 вебам:

1. EPC по сравнению со вчерашним днём — упал более чем на 15%? Разбираться 2. CR1 по сравнению с прошлой неделей — упал более чем на 20%? Креативы выгорели 3. CR2 по сравнению со средним за месяц — упал более чем на 10%? Скоринг рекла изменился 4. Объём кликов — аномалии (резкий рост или падение) 5. Active campaigns — сколько кампаний веба активны (если 0 — веб остановился, разбираться) 6. New vs returning leads — если только новые — возможно, аудитория выгорела 7. SubID breakdown — какой источник даёт лучших лидов, какой — худших 8. Payout status — нет ли задержек с выплатами (задержка = потеря веба)

Этот чек-лист занимает 30 минут утром, но экономит 3 часа разбора проблем в течение дня. Привыкайте — аналитика это не «дополнительная работа», это основа.

Завтра — фрод-детекция, просадки и масштабирование. Разберём анатомию фрода (боты, накрутка, дубли), протокол зачистки, просадки офферов и 3-шаговый алгоритм спасения (правда → бэкап → давление на рекла), масштабирование — где искать вебов, и как реально работает сокращённая рабочая неделя в перформансе.