# 宾语自动化参数说明

- 宾语自动化参数说明
  - 使用
    - \* 命令
    - \* 命令参数
  - 目标
  - info 宾语介绍
    - \* info 宾语中基本参数介绍
    - \* info 宾语的其他说明
    - \* info 中的参数类型
  - tree\_info
    - \* tree\_info 必填参数
    - \* tree\_info 可选参数
    - \* tree\_info 可被引用的其他参数
  - object\_info
    - \* object\_info 必填参数
    - \* object\_info 可选参数
  - dictionary\_info
    - \* dictionary\_info 必填参数
    - \* dictionary\_info 可选参数
  - inadd\_info
    - \* inadd\_info 必选参数
    - \* inadd\_info 可选参数
  - mtext\_info
    - \* mtext\_info 必选参数
    - \* mtext\_info 可选参数
  - building\_info
    - \* building\_info 必填参数
    - \* building\_info 可选参数
    - \* building\_info 可被引用的其他参数
  - teamDetect\_info
    - \* teamDetect 必选参数
    - \* teamDetect 可选参数
    - \* teamDetect\_info 可被引用的其他参数

- numDetect\_info
  - \* numDetect 必选参数
  - \* numDetect 可选参数
  - \* numDetect\_info 可被引用的其他参数
- multiText\_info
  - \* multiText 必选参数
  - \* multiText 可选参数
- multiRemove\_info
  - \* multiRemove 必选参数
  - \* multiRemove 可选参数
- multiAdd\_info
  - \* multiAdd 必选参数
  - \* multiAdd 可选参数
- flash\_info
  - \* flash\_info 必选参数
  - \* flash\_info 可选参数
  - \* flash\_info 可被引用的其他参数
- step\_info
  - \* step\_info 必选参数
  - \* step\_info 可选参数
  - \* step\_info 可被引用的其他参数
- idcheck\_info
  - \* idcheck\_info 必填参数
  - \* idcheck\_info 可选参数
  - \* idcheck\_info 可被引用的其他参数
- time\_info
  - \* time\_info 必填参数
  - \* time\_info 可选参数
  - \* 其他特性
  - \* 注意事项
    - ・所有时间单位
    - · team 设置
    - ・造成混淆的宾语
    - 自动化后的地图处理
    - ・标记问题
    - ・字符问题
    - · unit/team

#### 使用

#### 命令

打开终端,输入如下指令:

```
1 objectgroupauto {map_file}
```

该指令读入地图路径,将转换结果自动输到原路径。

### 命令参数

```
1 -o --output 输出到不同路径 (建议, 防止覆盖后无法悔改)。
  -r --reset 选择进行id的重置。不添加-r命令可以保证已有的id不会改变(从其
     他地方使用id不会断线错位)。
4
5 -di --deleteid 产生的检测宾语会检测是否用到,如果没有用到就不添加,可以
     节省检测宾语。强烈建议与"-D-c"联用。
6
  -d(--delete) -D(--DeleteAllSym) --DeleteAll:
7
8
9
  默认情况下,带,d的info宾语或者标记宾语自动产生的宾语将会被删除(并且不
     产生),",d"后缀删除后仍然可以重新产生宾语。[正常使用]
11 -d --delete 命令会同时把带,d的info宾语或者标记宾语(也包括其city_info带,
    d)删除,删除标记没有反悔机会。[删除决定去掉的标记宾语/info宾语]
12
13 -D --DeleteAllSym命令在-d命令的基础上,将所有info宾语和标记宾语删除,只
     留下使用宾语。[发布地图]
14
15 --DeleteAll 命令会将所有info宾语、标记宾语和自动产生的宾语均删除,彻底
     除去使用痕迹。[取消使用该宾语格式]
16
17 --resetid 命令将会将宾语ID重置为自然数列。应当添加, 否则ID空洞会越来越
     多, 尤 其 是 同 一 地 图 频 繁 进 行 自 动 化 操 作。 不 添 加 对 实 际 地 图 没 有 影 响。
18
19 -v --verbose 显示运行信息。仅有"-v" 或者 "-v 1",会展示粗略信息。有"-v
    2"会展示详细信息。
21 -c --citytrans 表 明 除 了 info 宾 语 , 标 记 宾 语 , 以 及 标 记 宾 语 产 生 的 宾 语 , 其 他
     宾语也可以使用引用来获得参数。
22
23
  --ignorewarning 发生warning时, 会继续执行, 而不会退出程序。
24
25
  -y --isyes 自动同意程序的一切(y/n)请求
27 --check 不忽略程序中的一些检测,但是会对效率产生不利影响。
```

28

29 --language 后仅允许跟"ch"(中文)/"eg"(英文)。语言设置将会被储存,之后使用延续上一次的修改。

3 U

- 31 --infopath 命 令 约 定 了 py 文 件 路 径 , --infovar 命 令 约 定 了 变 量 名 , 随 后 程 序 会 根 据 该 约 定 变 量 来 自 动 转 换 。
- 32 默认会使用command/objectgroupauto/\_data中的auto\_func\_arg作为约定变量。可以自行修改约定变量来个性化自动转换模式。infopath中必须是一个python包。内部必须有一个config.json文件。

#### 约定变量

宾语自动化约定变量参数说明

#### 目标

该命令行工具旨在简化城夺地图的制作。对于需要在不同位置放置相同的一个或几个宾语时,但仅仅一些细节不同的时候,可以使用该工具简化操作。

只需要按照命令行教程的格式在地图文件中添加额外的 info 宾语(需要填写大量参数)和标记宾语(仅有名称需要填写,类型不需要填写),标记宾语就会根据 info 宾语自动生成想要的宾语。

具体来说,程序会识别标记宾语名称的前缀 (prefix),来找到指定的 info 宾语,并根据该 info 宾语的内容按照约定导入相关属性。相关属性可指定标记宾语的必填参数和可选参数,标记宾语可以依照 info 宾语的格式 (args 和 opargs) 填写参数。

### info 宾语介绍

info 宾语是执行一切自动转换的基础,地图作者需要将生成的不同组宾语中相同的参数放入 info 宾语,并将不同的参数设置为在标记宾语中才会填写的参数。还有许多参数可以参与各种不同的功能,后面会有详细的介绍。

info 宾语的名字必须以 xxx\_info 开头,后面可以跟任意字符。后方可以存在",d",表明添加了删除标记,该 info 宾语将不能参与宾语生成。如果存在",D",该 info 宾语不仅不能参与宾语生成,本身无论如何也将会被彻底删除。

### info 宾语中基本参数介绍

prefix: 填写标记宾语的前缀(或者其他 info 宾语的引用),在标记宾语名称开头加入 prefix 即证明该标记宾语使用该 info 宾语的格式。

isprefixseg:标记宾语中,前缀之后加入必填参数时,是否跟一个"."。

args: 声明标记宾语的必填参数。比如"aunit,str;num,str",这一串表明标记宾语必须填入 2 个参数,第一个是代入aunit,第二个代入 num。参数名后面目前支持 str 和 bool 格式。bool 格式下,可以输入"true"或"false"。标

记宾语在前缀之后添加 supplyDepot.1 意思是 aunit 为 supplyDepot, num 为 1。如果 info 宾语的 prefix 为 e,那么标记宾语将填 esupplyDepot.1。如果 isprefixseg 标记了,那么标记宾语将填 e.supplyDepot.1。

opargs: 声明标记宾语的选填参数。比如"u,aunit,str,supplyDepot;n,num,str,2", 这一串表明 aunit 和 num 是可以选填的(第一个参数必须只有一个字母)。想填写 aunit 为 supplyDepot 时需要输入",usupplyDepot"。想填写 num 为 1 时需要输入",n1"。注意,即使没有填写 num,num 默认为 2。如果出现比如",uNone"时,该项将被无视。也就是说 None 参数无法导入。如果格式为 bool。那么,如果在选填参数默认或者 info 参数中没有该项,只要填写了该选项,不需要额外输入参数,认为是"true"。如果有该项,那么填写该选项后将会取逆(相反)。

,d是默认存在的选项,加入即证明该标记宾语被打上了删除标记。

,D是默认存在的选项,加入即证明该标记宾语将会被彻底删除。

参数事实上可以不添加info有的参数,可以自创一个参数,但在实际参数中引用。比如args设置为"buildingname,str",而info中写aunit:{buildingname},inaddunit:{buildingname}。可以实现复用。

与id前缀有关的选项、附属宾语导入prefix均不能有{},不会进行翻译。

cite\_name: 标记宾语的引用,如果没有,无法被引用。比如在某 info 宾语中设置 args 为" cite\_name,str",在使用该 info 宾语格式的标记宾语中名称为" e.td",其中 e 是前缀。在 cite\_name 后面加" ." 再添加属性名称,即可实现引用。比如 td.aunit 表明将会引用该标记宾语的其中 aunit 的内容。

标志宾语引用不得发生重复。

不得出现循环引用,文件中靠前的宾语不得引用靠后的宾语。

引用过程不能直接引用已有复杂参数 (类型不为str和bool)

特别的,引用是有限制的。仅有info中的参数,args,opargs,brace中的参数,产生的id会被引用。因此,如果想要自创参数被引用,必须将其写进brace中。而dictionary\_info没有这个限制,无需特别写进brace。可引用的其他参数也可被引用。

brace:字符串数组。在最后会将数组中的所有键进行字符串翻译,以为外部引用提供良好的代入环境。比如,设置brace为"a",a为"{setidTeam0\_0}",cite\_name为"m1"。这样外部出现 m1.a 时,相当于得到了队伍检测的第一个 id。

#### info 宾语的其他说明

无参数表明将不支持 args 和 opargs。附属 info 宾语表示该 info 宾语不能独立指定相关标记宾语,只能被其他 info 宾语引用自己的 prefix 导入参数,并且不支持 brace。

#### info 中的参数类型

请注意, is 前缀的需要改变其数据类型为 bool (文本文件中的形式为 type= "bool" value= "true" 或者 value= "true")。

存在一些需要输入多个数据的属性,这些属性格式总结如下:

字符串数组:字符串之间用','隔开

数字数组:数字之间用''隔开

字符串二维数组:第一维用";"隔开,第二维用","隔开

数字二维数组:第一维用","隔开,第二维用""隔开

info 宾语内的属性也可以互相引用。假如 info 宾语内有一个属性为 aunit:supplyDepot。那么,设置另一个属性为 inaddunit:{aunit} 即可实现引用(引用自己标记宾语的属性)。

# tree\_info

这是一个可以产生其他标志宾语的 info 宾语。产生的新标志宾语将会继续产生新宾语。会形成类似一棵树的结构。

#### tree\_info 必填参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

name:字符串二维数组。用;分割开来新产生标志宾语的 name,建议大量使用引用。

#### tree\_info 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为是。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

cite\_name:可选,默认没有,标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

idprefix:可选,字符串二维数组,默认没有。每一列第一个表示要获取的 id 前缀,第二个表示要获取的 id 前缀的数量。这些 id 应当被用于 cite\_name。

exist:可选,字符串数组,默认全部为 true。当只有一项时,该计算结果对所有分支均适用。每一项都将进行计算,结果为 true 时,对应位置的标志宾语将正常部署。结果为 false 或者为其他结果时,对应位置宾语将不能正常部署。

offset:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同分支标记宾语偏移。当只有一个坐标时,该偏移对所有分支均适用。不同分支之间用逗号隔开,一个分支有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"0-20,-200"。

offsetsize:可选,数字二维数组,默认"00°,表示不同分支标记宾语大小改变。当只有一个坐标时,该偏移对所有分支均适用。不同分支之间用逗号隔开,一个阵营有x和y两个坐标,中间空格隔开。填写例子"040,400°。

#### tree\_info 可被引用的其他参数

 $idprefix{i}_{[i]}$ {[i] 是检测的 id。i 是第几个 id 前缀产生的 id,i 是该 id 前缀获得的第几个 id。

# object\_info

这是一个任意生成一个宾语的 info 宾语。可进行时间修正。

## object\_info 必填参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

objectType: 必选, object 的类型。

## object\_info 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

cite\_name:可选,默认没有,标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

name:可选,默认为"",宾语名字。

offset:可选,数字数组,默认为"00",宾语偏移。

offsetsize:可选,数字数组,默认为"00",宾语大小改变。

time\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应time\_info的数据,进行时间修正。

所有可能的宾语参数都能添加,标志宾语将会按程序生成一个对应的宾语。当宾语参数结果为空或为"None"时不产生。

## dictionary\_info

这是一个可以书写键值对以供引用的 info 宾语,任何键值对均可写入。info 宾语写完后,再写一个标志宾语就可以进行引用了。

## dictionary\_info 必填参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

cite\_name: 第一个必填参数,标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

## dictionary\_info 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为是。(info 宾语默认参数)

还有任意键值对。

## inadd\_info

初始单位添加宾语,是附属宾语,且无参数。

## inadd\_info 必选参数

prefix: 其他 info 宾语引用标记。(info 宾语默认参数)

inaddteam: 当 isinadd 为是时必选,表示单位添加的队伍。

#### inadd\_info 可选参数

isinadd:可选,默认为是,在 building\_info 中默认为否,是否添加城市的初始刷新。

inaddwarmup: 当 isinadd 为是时可选,默认为 {addWarmup},表示单位添加的 warmup。为 0s 时,不产生warmup 属性。

inaddunit: 当 isinadd 为是时可选,默认 {aunit},表示单位添加的类型。

inaddspawnnum: 当 isinadd 为是时可选,默认为 1,表示单位添加的数量。

inaddisshowOnMap: 当 isinadd 为是时可选,默认为否,启用时,初始城市生成时小地图显示。

inaddname: 当 isinadd 为是时可选,默认为"",建筑初始添加宾语名字。

inaddoffset: 当 isinadd 为是时可选,数字数组,默认为"00",建筑初始添加宾语偏移。

inaddoffsetsize: 当 isinadd 为是时可选,数字数组,默认为"00",建筑初始添加宾语大小改变。

inaddisinitialunit: 可选,默认为否。启用时,建筑刷新将使用"unit",而不是"spawnUnits"。除去"unit"和"

team"以外的选项将不会出现。并将该宾语加入 unitObject 层。请确保 unitObject 层已经设置。

# mtext\_info

建筑文本显示,是附属宾语,且无参数。

#### mtext\_info 必选参数

mtext: 当 ismtext 为是时必选,表示城市文本的内容。

### mtext\_info 可选参数

ismtext:可选,默认为是,在 building\_info/idcheck\_info 中默认为否,是否启用该宾语。

mcolor: 当 ismtext 为是时可选,表示城市文本的颜色。

mtextsize: 当 ismtext 为是时可选,表示城市文本的字号。

mname: 当 ismtext 为是时可选,默认为"",文本宾语名字。

moffset: 当 ismtext 为是时可选,数字数组,默认为"00",文本宾语偏移。

moffsetsize: 当 ismtext 为是时可选,数字数组,默认为"00",文本宾语大小改变。

## building\_info

这是一个建筑添加 info 宾语。可以生成自动刷新建筑的宾语。可以添加初始城市(inadd),确定城市初始阵营,附属 宾语为 inadd\_info。城市可以提供文本生成(mtext),显示城市名称,附属宾语为 mtext\_info。因此,inadd\_info 和 mtext\_info 的所有必填参数和选填参数都在 building\_info 中存在。可进行时间修正。

#### building\_info 必填参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

idprefix:表示所使用的 id 前缀,城市 id 在 idprefix 后将自动按照 1,2...顺序延伸,请确保其他 id 没有此前缀。

detectReset: 建筑检测的 resetActivationAfter。

aunit: 建筑单位类型。

### building\_info 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args: 可选, 默认没有, 必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

cite\_name: 可选,默认没有,标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

addWarmup:可选,建筑添加的warmup。为0s或addWarmup不存在时,不产生warmup属性。

addReset:可选,建筑添加的 resetActivationAfter。

spawnnum:可选,默认为1,建筑添加的数量。

minUnits:可选,默认没有,建筑检测的 minUnits。

maxUnits:可选,默认没有,建筑检测的 maxUnits。

team:可选,默认为-1,建筑添加的队伍。为-1时,建筑检测没有 team。不为-1时,建筑检测有 team。

isonlybuilding:可选,默认为否,是否启用 onlybuilding 来检测建筑,如果启用,则不使用 unitType 检测。

isshowOnMap: 可选,默认为否,启用时,建筑生成时小地图显示。

acti: 可选,字符串数组,默认没有。建筑添加宾语添加的额外 activated By。

deacti: 可选,字符串数组,默认没有。建筑添加宾语添加的额外 deactivated By。

isdetectdeacti: 检测宾语是否抑制建筑添加宾语。

aunitbrace: 可选,字符串,默认为""。将在建筑添加后面添加内容(而不在建筑检测添加)。例如"(techLevel=2)"

addname:可选,默认为"",建筑添加宾语名字。

addoffset:可选,数字数组,默认为"00",建筑添加宾语偏移。

addoffsetsize:可选,数字数组,默认为"00",建筑添加宾语大小改变。

detectname: 可选,默认为"",建筑检测宾语名字。

detectoffset: 可选,数字数组,默认为"00°,建筑检测宾语偏移。

detectoffsetsize: 可选,数字数组,默认为"00",建筑检测宾语大小改变。

inadd\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应 inadd\_info 的数据,建立初始建筑。

mtext\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应 mtext\_info 的数据,生成建筑名字。

time\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应time\_info的数据,进行时间修正。

#### building\_info 可被引用的其他参数

idprefix0 是建筑检测的 id。

## teamDetect\_info

这是一个队伍检测 info 宾语。可以生成许多检测不同队伍单位宾语。

## teamDetect 必选参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

reset: 必选, 表示检测宾语的刷新周期。

setTeam:数字二维数组,表示队伍分组。同阵营内部用空格隔开,阵营之间用逗号隔开。如果为-3,表示检测与本检测 min 和 max 互补的检测,且无队伍。填写例子"0246810,12141618,1357911131517,-3-2-1"。不允许小于等于-4。

setidTeam:字符串二维数组,表示不同组的 id 前缀。不同组之间用";"隔开,一个阵营可以有一个或多个 id。每一个组的第一个 id 相同时,表明不同组是一个阵营。填写例子"Ac,Ac1;Ac,Ac2;Bc;Nc"。

#### teamDetect 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

cite\_name:可选,默认没有,标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

aunit: 可选, 检测单位类型, 用于 unit Type。

minUnits:可选,默认为 1,建筑检测的 minUnits。如果为 0,那么没有 minUnits。不允许小于 0。

maxUnits:可选,默认没有该参数,建筑检测的 maxUnits。不允许小于 0。必须大于等于 minUnits。

name:可选,字符串数组,默认没有,表示不同阵营宾语的名称。每个阵营仅会显示一个,不同阵营的名称之间用逗号隔开。填写例子"setidTeam0\_0,setidTeam1\_0"。

offset:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同阵营宾语偏移。当只有一个坐标时,该偏移对所有阵营均适用。不同阵营之间用逗号隔开,一个阵营有x和y两个坐标,中间空格隔开。填写例子"0-20,-200"。

offsetsize:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同阵营宾语大小改变。当只有一个坐标时,该偏移对所有阵营均适用。不同阵营之间用逗号隔开,一个阵营有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"040,400"。

neutralindex: 可选,字符串,默认-1,最后一组 id 和 team。一个数字,对引用 setidTeam\_id\_dep 和 team-toid\_dep 有影响。

basicoffset:可选,字符串数组,默认"-10 10",表示 basic 宾语偏移 (setidTeam 中同一组出现不止一个)。

basicoffsetsize:可选,字符串数组,默认"200″,表示 basic 宾语大小偏移 (setidTeam 中同一组出现不止一个)。

此外,还有大量only,将会原样添加到检测宾语中(如果有的话)。它们是:onlyIdle,onlyBuildings,onlyMainBuildings,onlyEmptyQu

#### teamDetect\_info 可被引用的其他参数

setidTeam $\{i\}_{j}_0$  是生成的 id。i 是第几组,j 是该组内的第几个 id。只有 j = 0 的 id 前缀对之后的变量有用(每组的第一个 id)。

setidTeam id 是生成 id 的列表。

setidTeam\_id\_dep 是生成对应 id 补集 (不包括 neutralindex 位置) 的列表。

setidTeam\_id\_depn 是生成对应 id 补集的列表。

teamtoi 是队伍到 id 索引的字典。

teamtoid 是队伍到 id 的字典。

teamtoid\_dep 是队伍到对应 id 的补集 (不包括 neutralindex 位置) 的字典。

teamtoid\_depn 是队伍到对应 id 的补集的字典。

## numDetect\_info

这是一个多个单位检测 info 宾语。可以生成许多检测不同数量单位的宾语。

#### numDetect 必选参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

reset: 必选,表示检测宾语的刷新周期。

team: 必选, 表示检测宾语的检测队伍

setNum:数字二维数组,表示不同数量检测的分组。使用相同 id 的检测内部用空格隔开(一组之内,两两分开,第一个做 minUnits,第二个做 maxUnits),使用不同 id 的检测之间用逗号隔开。填写例子"0268,35"(检测到0-2,6-8个单位激活第一个 id,检测到3-5个单位激活第二个 id)(如果 minUnits 小于等于0,则不添加,如果 maxUnits 大于等于65536,则不添加)。

setidNum:字符串数组,表示不同数量检测的 id 前缀。不同检测 id 之间用逗号隔开,一个阵营仅有一个 id。填写例子"A\_city,B\_city"。

#### numDetect 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

cite\_name:可选,默认没有,标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

aunit: 可选, 检测单位类型, 用于 unit Type。

name:可选,字符串数组,默认为"",表示不同组宾语的名称。每个组仅会显示一个,不同组的名称之间用逗号隔开。

offset:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同组宾语偏移。当只有一个坐标时,该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开,一个组有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"0-20, -200"。

offsetsize:可选,数字二维数组,默认"00°,表示不同组宾语大小改变。当只有一个坐标时,该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开,一个组有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"040,400°。

此外,还有大量only,将会原样添加到检测宾语中(如果有的话)。它们是:onlyIdle,onlyBuildings,onlyMainBuildings,onlyEmptyQu

### numDetect\_info 可被引用的其他参数

setidNum0\_0,setidNum1\_0...是生成的 id。

### multiText\_info

这是一个产生多个文本的 info 宾语。会根据规则自动产生一系列文本宾语。

#### multiText 必选参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

text:必选,字符串数组。文本宾语文本内容。如果仅有一个,那么该 text 将会应用于所有产生文本宾语中。text 将尽力全部加入文本宾语组中。

#### multiText 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

reset:可选,默认为1s,表示文本宾语的刷新周期。

acti:可选,字符串二维数组,默认没有。文本宾语的激活来源被";"分隔,将会添加进入。文本宾语数量保证将 acti均加入。

deacti: 可选,字符串二维数组,默认没有。文本宾语的抑制来源被";"分隔,将会添加进入。文本宾语数量保证将deacti均加入。

teamDetect\_cite: 可选,默认没有,teamDetect 标记宾语引用。将会将 teamDetect 的 id 逐个加入激活中。如果 isdefaultText 选择,将继续所有 teamDetect 的 id 加入下一个的抑制中。文本宾语数量保证 teamDetect\_cite 充分发挥作用。

isdefaultText:可选,默认为否,teamDetect\_cite是否包含默认文本。具体见上文 teamDetect\_cite。

numDetect\_cite:可选,默认没有,numDetect 标记宾语引用。将会将 numDetect 的 id 逐个加入激活中。文本宾语数量保证 numDetect\_cite 充分发挥作用。

textsize:可选,字符串数组,默认没有。文本宾语文本的大小。如果仅有一个,那么该 textsize 将会应用于所有产生文本宾语中。textsize 将尽力全部加入文本宾语组中。

color:可选,字符串数组,默认没有。文本宾语文本的颜色。如果仅有一个,那么该 color 将会应用于所有产生文本宾语中。color 将尽力全部加入文本宾语组中。

name:可选,字符串数组,默认为",表示不同阵营宾语的名称。每个阵营仅会显示一个,不同阵营的名称之间用逗号隔开。

offset:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同组宾语偏移。当只有一个坐标时,该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开,一个组有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"0-20,-200"。

offsetsize:可选,数字二维数组,默认"00°,表示不同组宾语大小改变。当只有一个坐标时,该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开,一个组有x和y两个坐标,中间空格隔开。填写例子"040,400°。

### multiRemove\_info

这是一个产生多个删除宾语的 info 宾语。类似于 multiText。可进行时间修正。

#### multiRemove 必选参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

### multiRemove 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

acti:可选,字符串二维数组,默认没有。删除宾语的激活来源被";"分隔,将会添加进入。删除宾语数量保证将 acti均加入。

deacti: 可选,字符串二维数组,默认没有。删除宾语的抑制来源被";"分隔,将会添加进入。删除宾语数量保证将deacti均加入。

teamDetect\_cite:可选,默认没有,teamDetect 标记宾语引用。将会将 teamDetect 的 id 按照 Remove 的 team 加入激活中。如果没有 team,或者 team 不在 teamDetect 中出现,则不加入 id。

numDetect\_cite:可选,默认没有,numDetect 标记宾语引用。将会将 numDetect 的 id 逐个加入激活中。删除宾语数量保证 numDetect\_cite 充分发挥作用。

team:可选,字符串数组,默认没有。删除宾语队伍。如果仅有一个,那么 team 将会应用于所有删除宾语中。删除宾语数量保证 team 充分发挥作用。

warmup:可选,字符串数组,默认没有。删除宾语的 warmup。如果仅有一个,那么 warmup 将会应用于所有删除宾语中。warmup 将尽力全部加入删除宾语组中。

reset: 可选,字符串数组,默认没有。删除宾语的 resetActivationAfter。如果仅有一个,那么该 reset 将会应用于所有删除宾语中。reset 将尽力全部加入删除宾语组中。

delay: 可选,字符串数组,默认没有。删除宾语的 delay。如果仅有一个,那么 delay 将会应用于所有删除宾语中。 delay 将尽力全部加入删除宾语组中。

repeat: 可选,字符串数组,默认没有。删除宾语的 repeatDelay。如果仅有一个,那么该 repeat 将会应用于所有删除宾语中。repeat 将尽力全部加入删除宾语组中。

name:可选,字符串数组,默认为"",表示不同组宾语的名称。每个组宾语仅会显示一个,不同组宾语的名称之间用逗号隔开。

offset:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同组宾语偏移。当只有一个坐标时,该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开,一个组有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"0-20,-200"。

offsetsize:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同组宾语大小改变。当只有一个坐标时,该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开,一个组有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"040,400"。

time\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应 time\_info 的数据,进行时间修正。

## multiAdd\_info

这是一个产生多个单位添加宾语的 info 宾语。类似于 multiText。可进行时间修正。

#### multiAdd 必选参数

prefix: 标记宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

spawnUnits:必选,字符串二维数组,默认没有。添加宾语的单位。不同添加宾语的 spawnUnits 被";"隔开。如果仅有一个,那么 spawnUnits 将会应用于所有添加宾语中。添加宾语数量保证 spawnUnits 充分发挥作用。

team:可选,字符串数组,默认没有。添加宾语队伍。如果仅有一个,那么 team 将会应用于所有添加宾语中。添加宾语数量保证 team 充分发挥作用。

#### multiAdd 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

acti:可选,字符串二维数组,默认没有。添加宾语的激活来源被";"分隔,将会添加进入。添加宾语数量保证将 acti 均加入。

deacti:可选,字符串二维数组,默认没有。添加宾语的抑制来源被";"分隔,将会添加进入。添加宾语数量保证将deacti均加入。

teamDetect\_cite:可选,默认没有,teamDetect 标记宾语引用。将会将 teamDetect 的 id 按照 Add 的 team 加入激活中。如果没有 team,或者 team 不在 teamDetect 中出现,则不加入 id。

numDetect\_cite:可选,默认没有,numDetect 标记宾语引用。将会将 numDetect 的 id 逐个加入激活中。添加宾语数量保证 numDetect\_cite 充分发挥作用。

warmup:可选,字符串数组,默认没有。添加宾语的 warmup。如果仅有一个,那么 warmup 将会应用于所有添加宾语中。warmup 将尽力全部加入添加宾语组中。

reset:可选,字符串数组,默认没有。添加宾语的 resetActivationAfter。如果仅有一个,那么该 reset 将会应用于所有添加宾语中。reset 将尽力全部加入添加宾语组中。

delay: 可选,字符串数组,默认没有。添加宾语的 delay。如果仅有一个,那么 delay 将会应用于所有添加宾语中。 delay 将尽力全部加入添加宾语组中。

repeat: 可选,字符串数组,默认没有。添加宾语的 repeatDelay。如果仅有一个,那么该 repeat 将会应用于所有添加宾语中。repeat 将尽力全部加入添加宾语组中。

name:可选,字符串数组,默认为"",表示不同组宾语的名称。每个组宾语仅会显示一个,不同组宾语的名称之间用逗号隔开。

offset:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同组宾语偏移。当只有一个坐标时,该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开,一个组有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"0-20,-200"。

offsetsize:可选,数字二维数组,默认"00",表示不同组宾语大小改变。当只有一个坐标时,该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开,一个组有 x 和 y 两个坐标,中间空格隔开。填写例子"040,400"。

time\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应 time\_info 的数据,进行时间修正。

## flash\_info

这是一个振荡器,为了解决 unitAdd 在 deactivatedBy 由激活到不激活时,异常触发刷兵的 bug。该振荡器需要一片空间,可以作为控制台一部分。具体来说,将振荡器检测 id 加入 unitAdd 的 deactivatedBy 中,就能在振荡器激活变为非激活时,直接产生刷新。不得将振荡器放置在玩家可以接触到的区域。

具体来说,如果 initialtime: "5s,15s", periodtime: "5s,20s"。那么,检测 id 激活停止将会在5s,15s,20s,35s,40s,45s...无限完成。

可进行时间修正。

### flash\_info 必选参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

idprefix:表示振荡器输出的id前缀,检测id在idprefix后将自动按照1,2...顺序延伸,请确保其他id没有此前缀。

initialtime:必选,字符串数组。检测 id 停止激活的若干初始时间。时间应当不断增加,最后一个 initial 为周期开始的时间。

#### flash\_info 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

cite\_name:可选,默认没有,标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

detectReset: 可选,默认为" 0.25s",振荡器检测的 resetActivationAfter。

periodtime:可选,字符串数组,默认没有。检测 id 停止激活的若干周期时间 (在周期中停止激活的相位)。最后一个 periodtime 为周期时间。

initialacti:可选,二维字符串数组。初始添加的 acti。不同组被";"分割。如果仅有一个,那么 acti 将会应用于所有添加宾语中。acti 将尽力全部加入添加宾语组中。

initialdeacti: 可选,二维字符串数组。初始添加的 deacti。不同组被";"分割。如果仅有一个,那么 ddeacti 将会应用于所有添加宾语中。deacti 将尽力全部加入添加宾语组中。

periodacti: 可选,二维字符串数组。周期添加的 acti。不同组被";"分割。如果仅有一个,那么 acti 将会应用于所有添加宾语中。acti 将尽力全部加入添加宾语组中。

perioddeacti: 可选, 二维字符串数组。周期添加的 deacti。不同组被";"分割。如果仅有一个, 那么 ddeacti 将会应用于所有添加宾语中。 deacti 将尽力全部加入添加宾语组中。

time\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应 time\_info 的数据,进行时间修正。

#### flash\_info 可被引用的其他参数

idprefix0 是振荡器输出的 id。

# step\_info

这是一个方波器。可进行时间修正。这个方波器在 steptime 的最后一个时间之后,isactiend 为 true 时,为激活状态,否则不激活。之前每经过一个 steptime,激活状态都会改变。

如果 steptime: "0s,5s,20s,40s,60s", isactiend: "true"。那么 60s 后激活,40s-60s 不激活,20s-40s 激活,5s-20s 不激活,0s-5s 激活。

#### step\_info 必选参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

idprefix:表示方波器输出的id前缀,检测id在idprefix后将自动按照1,2...顺序延伸,请确保其他id没有此前缀。

steptime:必选,字符串数组。添加宾语和删除宾语作用的时间。开头应当为 0s。以避免出现 bug。

iaactiend: 必选。当 isactiend 为 true 时,检测 id 最后为激活状态。之前每经过一个 steptime,激活状态都会改

变。

#### step\_info 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

cite\_name:可选,默认没有,标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

detectReset:可选,默认为"0.25s",振荡器检测的 resetActivationAfter。

aunit: 可选, 建筑单位类型, 默认为高射炮" antiAirTurretFlak"。

spawnnum:可选,默认为1,添加的数量。

team:可选,默认为-2,添加的队伍。

stepacti:可选,二维字符串数组。初始添加的 acti。不同组被";"分割。如果仅有一个,那么 acti 将会应用于所有改变宾语中。acti 将尽力全部加入宾语组中。

stepdeacti: 可选,二维字符串数组。初始添加的 deacti。不同组被";"分割。如果仅有一个,那么 ddeacti 将会应用于所有改变宾语中。deacti 将尽力全部加入宾语组中。

time\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应time\_info的数据,进行时间修正。

## step\_info 可被引用的其他参数

idprefix0 是方波器输出的 id。

### idcheck\_info

这是一个 id 探测 info 宾语。可以根据 id 是否激活决定原地是否会刷新建筑。可以提供文本生成(mtext),显示名称,附属宾语为 mtext\_info。因此,mtext\_info 的所有必填参数和选填参数都在 idcheck\_info 中存在。可以进行时间修正。

## idcheck\_info 必填参数

prefix:标记宾语引用前缀。(info宾语默认参数)

idprefix:表示所使用的 id 前缀,城市 id 在 idprefix 后将自动按照 1,2...顺序延伸,请确保其他 id 没有此前缀。

otherid: 检测的 id。

# idcheck\_info 可选参数

isprefixseg: 可选,默认为否。(info 宾语默认参数)

args:可选,默认没有,必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs:可选,默认没有,可选参数。(info 宾语默认参数)

cite\_name: 可选, 默认没有, 标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace:可选,默认没有,外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

addWarmup: 可选,添加的warmup。

addReset: 可选,添加的 resetActivationAfter,默认 0.25s。

detectReset: 可选, 检测的 resetActivationAfter, 默认 0.25s。

removeReset: 可选, 删除的 resetActivationAfter, 默认 0.25s。

aunit: 可选, 建筑单位类型, 默认为高射炮" antiAirTurretFlak"。

spawnnum:可选,默认为1,添加的数量。

team:可选,默认为-2,添加的队伍。

addname:可选,默认为"",添加宾语名字。

detectname: 可选,默认为"",检测宾语名字。

removename: 可选,默认为"",删除宾语名字。

offset: 可选, 数字数组, 默认为"-100", 宾语偏移。

offsetsize: 可选,数字数组,默认为"200",宾语大小改变。

mtext\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应 mtext\_info 的数据,生成建筑名字。

time\_prefix:可选,默认不存在。将会导入对应 time\_info 的数据,进行时间修正。

# idcheck\_info 可被引用的其他参数

idprefix0 是建筑检测的 id。

## time\_info

这是一个附属 info, 如果其他 info 引用了该 time\_info, 可以修改其他宾语的相关时间变量。

### time\_info 必填参数

prefix: 其他 info 宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

timeratio: 时间修正乘数。默认会对所在 info 的所有 resetActivationAfter 和 repeatDelay 相关的时间进行修

正。

### time\_info 可选参数

istime:可选,默认为是,在其他引用的 info 中默认为否,是否进行时间修正。

iscorrectwarmup:可选,默认为否。如果为是,将会把该 info 的 warmup 和 delay 的时间也进行修正。

### 其他特性

会检测 info 宾语和标记宾语的参数正确性, 错误时返回错误信息。

会自动将 info 和标记宾语放到文件最后,保证在 Tiled 中 info 和标记宾语可以直接被点击到。

#### 注意事项

**所有时间单位** 时间必须以 s 结尾。时间不得为负数。时间列表间隔应当大于等于 0.25s,否则相当于一个时间。初始时间不得为 0s,至少为 0.25s。

team 设置 和铁锈一样,team 设置是从0 开始的,-1 中立,-2 敌对。

造成混淆的宾语 所有 type 一栏空着的宾语,但与 info 不产生联系。

**自动化后的地图处理** 如果要清除一组宾语,不得擅自删除。请在标志宾语后面添加,d(暂时清除,不产生新宾语)或者,D(无论如何都会删除)。再运行自动化程序。不经过以上步骤的删除,可能造成不良后果。

**标记问题** 可能与关键词发生冲突,冲突时会有很多种形式,目前尚未严格处理。可以换一个标记。非常推荐使用现成的例子,例子是经过检验的。

字符问题 引用字符串仅支持英文字符和中文字符,其他语言不支持。

unit/team 铁锈检测要求,凡是出现 unit 选项的宾语必须有 team 选项。