13.1.1 一次嗅探一个信道

当从无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)捕获流量时,最特殊的莫过于无线频谱是共享介质。不像有线网络的每个客户端都有它自己的网线连接到交换机,无线通信的介质是客户端共享的空域。单个WLAN 只占用 802.11 频谱的一部分。这允许同一个物理空间的多个系统在频谱不同的部分进行操作。

注意

无线网络的基础是美国电子和电气工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)开发的 802.11 标准。整章涉及的「无线网络」「WLAN」等术语均指 802.11 标准中的网络。

空间上的分离是通过将频谱划分为不同信道实现的。一个信道只是 802.11 无线频谱的一部分。在美国,有 11 个信道可用(有些国家允许使用 更多的信道)。这是很重要的,因为 WLAN 同时只能操作一个信道,就意味 着我们只能同时嗅探一个信道,如图 13-1 所示。所以,如果你要处理信道 6 的 WLAN,就必须将系统配置成捕获信道 6 的流量。




图 13-1 嗅探无线网络很麻烦,因为同一时间只能处理一个信道

注意

传统的无线嗅探只能同时处理一个信道,但有一个例外:某些无线扫描应用程序使用「跳频」技术,可以迅速改变监听信道以收集更多数据。其中一个很流行的工具是 Kismet 可以每秒跳跃 10 个信道,从而高效地嗅探多个信道。