13.5 802.11 数据包结构

无线数据包与有线数据包的主要不同在于额外的802.11头部。这是一个第2层的头部,包含与数据包和传输介质有关的额外信息。802.11分组有3种类型。

管理:这些分组用于在主机之间建立 2 层连接。管理分组还有一些重要的子类型,包括认证(authentication)、关联(association)和信号(beacon)分组。

控制:控制分组允许管理分组和数据分组的发送,并与拥塞管理有关。 常见的子类型包括请求发送(request-to-send)和准予发送(clear-to-send)分组。

数据:这些分组含有真正的数据,也是唯一可以从无线网络转发到有线 网络的数据包。

一个无线数据包的类型和子类型决定了它的结构,因此各种数据包结构可能不计其数。我们将考察其中一种结构,请看 80211beacon.pcap 文件里的单个数据包。这个文件包含一种叫 beacon 的管理数据包的例子,如图 13-9 所示。




图 13-9 这是一个 802.11 beacon 数据包

beacon 是你能找到的最有信息量的无线数据包之一。它作为一个广播数据包由 WAP 发送,穿过无线信道通知所有无线客户端存在这个可用的

13.5 802.11 数据包结构 - Wireshark 数据包分析实战(第 3 版) - 知乎书店 WAP,并定义了连接它必须设置的一些参数。 在我们的示例文件中,你可以看到这个数据包在 802.11 头部的 Type/Subtype 域被定义为 beacon❶。

在802.11管理帧头部发现了其他信息,包括以下几点。

Timestamp: 发送数据包的时间戳。

Beacon Interval: beacon 数据包重传间隔。

Capability Information: WAP 的硬件容量信息。

SSID Parameter Set: WAP 广播的 SSID (网络名称)。

Supported Rates: WAP 支持的数据传输率。

DS Parameter: WAP 广播使用的信道。

这个头部也包含了来源和目的地址以及厂商信息。

在这些知识的基础上,我们可以了解到示例文件中发送 beacon 的 WAP 的很多信息。显然这是一台 D-Link 设备 ②,使用 802.11b 标准(B) ③,在信道 11 上工作 ④。

虽然 802.11 管理数据包的具体内容和用途不一样,但总体结构跟这个 例子相差不大。