## 设备管理例题

同济大学计算机系操作系统课程作业

邓蓉

## 例题 1、




图 3、缓存队列。灰色,自由缓存队列;红色,设备缓存队列;绿色,IO 请求队列

## 【参考答案】

- 1、写出系统的自由缓存队列、磁盘 sda0. sda1 的设备缓存队列和 IO 请求队列
- 自由缓存队列: <0,321>→<1,218>
- sda0 的设备缓存队列: \_\_<0,213> → <0,500> → <0,600> → <0,321>
- sda0 的 IO 请求队列: <0,500> → <0,213>
- sda1 的设备缓存队列: <1,300>→<1,218>
- sda1 的 IO 请求队列: <1.300>
- 2、sda0 正在进行的读操作:
- 内存地址: Buffer[1]
- 扇区: 500
- IO 完成时, 磁盘中断处理程序
  - 会启动新的 IO 请求吗?会, IO 213#扇区
  - 会唤醒进程吗?会,因为读操作是同步的。
- 3、sda1 正在进行的写操作:
- 内存地址: <u>Buffer[2]</u>
- 扇区: 300
- IO 完成时, 磁盘中断处理程序
  - 会启动新的 IO 请求吗? 一定不会,执行完此 IO 后 IO 请求队列为空
  - 会唤醒进程吗? <u>- 一般不会,因为通常基于缓存的写操作是异步的</u>。但如果有进程睡眠等待自由缓存,唤醒它。 牢记第一种,通常的情况。

例题 2、T0 时刻,PA、PB 进程先后访问文件 A,PA read 4#字节,PB write 4#字节。已知文件 A 的 0#逻辑块(文件的 0#~511#字节) 存放在 666#扇区。T0 时刻缓存不命中。自由缓存队列不空,所有自由缓存不脏(不带延迟写标识),队首缓存块 Buffer[7]。

- 1、请分析如下时刻进程 PA、PB 的调度状态 和 Buffer[i]的使用状态。
- PA 执行 read 系统调用。

缓存不命中。Buffer[7]是 LRU 自由缓存, 且不脏, 分配用来装新的数据块 (666#扇区)。 刷新 m\_buf[7]: dev=0, blkno=666, B\_READ=1, B\_DONE=0, 送 IO 请求队列之后, PA执行 IOWait 函数入睡:

■ sleep(& m\_buf[7], -50), 高优先权睡眠。等待 IO 完成, 也就是 m\_buf[7]的 B\_DONE 变 1。

Buffer[7]状态: 上锁(B\_BUSY==1), 在 IO 请求队列; 数据不可用 (B\_DONE==0)。进程 PA 持锁。

● PB 执行 write 系统调用

缓存命中、PB 执行 GetBlk 函数时入睡:

■ sleep( & m\_buf[7], -50 ), 高优先权睡眠。等待持锁进程 PA 执行 Brelse( )解锁, 也就是 Buf[7] 的 B\_BUSY 变 1。B\_WANTED 置 1。

Buffer[7] 状态:上锁(B\_BUSY==1),在 IO 请求队列;数据不可用(B\_DONE==0)。进程 PA 持锁。有进程等待使用其中的数据(B\_WANTED==1)。

● 666#扇区 IO 完成

中断处理程序执行 IODone()函数, m\_buf[7] B\_DONE=1 置 1, 唤醒 PA 和 PB。PA、PB 就绪,之后依次上台运行。

Buffer[7] 状态:上锁( $B_BUSY==1$ ),不在 IO 请求队列,在设备缓存队列,不在自由缓存队列;数据可用 ( $B_DONE==1$ )。进程 PA 持锁。有进程等待使用其中的数据 ( $B_WANTED==1$ )。

- 若 PA 先上台运行。系统先后发生以下行为。
  - ◆ B\_DONE==1, PA 执行 IOmove 将 4#字节复制进用户空间。解锁缓存 (B\_BUSY=0, B\_WANTED=0), 送自由缓存队列队尾;
  - ◆ PB 上台运行。B\_BUSY==0, PB 锁住缓存,先读后写,将新数据写入 Buffer[7] 4#字节后,置延迟写标记(脏标记)B\_DELWR。解锁缓存,标记缓存块中数据可用(是最新版本)B DONE=1,送自由缓存队列队尾。(没 IO 的)
- 若 PB 先上台运行。系统先后发生以下行为。
  - ◆ B\_BUSY==1。PB, sleep(&m\_buf[7], -50)再次入睡。置1Buf[7]的B\_WANTED标识。
    - Buffer[7] 状态: 上面绿的。
  - ◆ PA 上台运行。B\_DONE==1, PA 执行 IOmove 将 4#字节复制进用户空间。解锁缓存 (B\_BUSY=0, B\_WANTED=0), 送自由缓存队列队尾; B\_WANTED==1, 唤醒 PB。
  - ◆ 上面紫的。
- PA 进程能够读到 PB 进程写入的新数据吗?

不能。因为,IO 完成时,一定是 PA 先使用缓存块中的数据。

例题 3: 进程读磁盘文件,存在不入睡的可能吗?何时? <u>存在。需要读入的数据命中自由</u>缓存时,进程无需入睡。

例题 4: 在 UNIX V6++中, 试说明缓存控制块 Buf 有无可能, 在什么样的条件下出现下列情况:

- (1) 同时处在自由 Buf 和一个设备 Buf 队列中; 可能, Brelse 释放的自由缓存块
- (2) 同时处在某一设备 Buf 队列和 I/O 请求队列中; 可能, IO 操作尚未完成的所有缓存块都是这样的
- (3) 只处在某一设备 Buf 队列中;

可能。IO 完成(B\_DONE 是 1) 但 IOmove 还没有完成的缓存块。

(4) 只处在 I/O 请求队列中,不在设备缓存队列里。

可能。负责传送进程图像的 SwBuf。

- (5) 同时出现在自由 Buf、某一设备的 Buf 队列和 I/O 请求队列中; 不可能,自由缓存不可能在 IO 请求队列,反之亦然。
- (6) 同时出现在一类设备的 Buf 队列、另一类设备的 I/O 请求队列中; 不可能,一个缓存块不可能分配给 2 个设备。
- (7) 同时出现在自由 Buf 队列和一个设备的 I/O 请求队列中。 不可能。同第 5 题。

## 例题 4、

- 1、如果全是读操作,看这个例题
  - 时刻 T1,下述数据块序列缓存不命中。请比较使用缓存池的IO 和 未使用缓存池的IO。性能指标(1)完成IO请求的平均耗时(2)完成整个IO请求序列系统的总耗时(3) IO总次数

已知:将IO请求放入IO请求队列后至IO操作完成,进程平均需要等待T。

从缓存复制数据到用户空间(含上锁、解锁操作), 平均耗时 t。 T>>t。

10请求序列 556, 556, 556, 600, 782, 891, 900, 556, 556, 556

未使用缓存池,数据从磁盘直接复制到用户空间,IO请求平均耗时T。

完成整个IO请求序列系统的总耗时,10 \*T。 IO,10次。

使用缓存池,数据从磁盘复制到缓存。之后进程从缓存中取用数据,复制到自己的用户空间。完成整个序列,IO5个磁盘数据块。总耗时,5\*T+10\*t。IO,5次。

IO请求平均耗时 T/2+t。

完成序列中全部的 IO 请求,系统需要执行<u>5 次(有缓冲池) 10 次(无缓冲</u>池) 磁盘 IO 操作?

磁盘高速缓存的作用? \_\_\_\_\_IO 数据重用。 有利于减少 IO 请求次数、提高磁盘吞吐率; 有利于减小 IO 操作的平均耗时