

Virtuellen Computer aus Differenzabbild erstellen

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	1
Vorraussetzungen	
Vorbereitung	2
Schritt für Schritt	
Assistent für neue virtuelle Festplatten	3
Abschluss	9

Zusammenfassung

In diesem Dokument erfahren Sie, wie einen virtuellen Computer als Vorlage für weitere virtuelle Computer verwendet. Zu diesem Zweck soll ein sogenanntes Differenzabbild verwendet werden.

Format	VHDX
Тур	Differenzierend
Name	HH-DC_DNS-01.vhdx
Pfad	C:\jiku\vm
Übergeordnetes Element	C:\jiku\vm\BaseImage-SRV2016.vhdx

Die "neue" VHD wird auch als Differencing Disk bezeichnet.

Differencing Disks

auch als Child Disk oder Differenzabbild bezeichnet, sind virtuelle Festplatten (VHD), die in einer Eltern-Kind-Beziehung zu einer anderen VHD stehen. Sie speichert nur Änderungen, die an der Eltern-VHD vorgenommen wurden. Diese Eltern-Kind-Beziehung ermöglicht es, den untergeordneten Festplatten, bei ähnlichen Dateien auf die übergeordnete Festplatte zu verweisen, anstatt eine weitere Kopie der exakt gleichen Dateien zu speichern.

Vorraussetzungen

- 1. Sie haben einen virtuellen Computer bereitgestellt, den Sie als Vorlage verwenden möchten.
- 2. Der virtuelle Computer beinhaltet alle benötigten Updates, Software und Treiber.



- 3. Die Systemvorbereitung wurde durchgeführt.
 - a. Zum Beispiel mit dem Befehl sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown.

Vorbereitung

1. Löschen Sie den virtuellen Computer.



Das Löschen wirkt sich nur auf den virtuellen Computer aus. Die virtuelle Festplatte bleibt erhalten.



Wenn Sie einen virtuellen Computer löschen, werden auch alle Prüfpunkte gelöscht. Es bleibt eine VHD mit dem aktuellen Stand.

Virtuellen Computer Löschen

- 1. Öffnen Sie den Hyper-V-Manager.
- 2. Wählen Sie den zu löschenden virtuellen Computer.
- 3. Wählen Sie **Aktion** > **Löschen**



Sie sollten die Basis-VHD schreibgeschüt markieren. Dies verhindert Beschädigungen der virtuellen Computer. Diese können zu Datenverlust führen.




Schritt für Schritt

Assistent für neue virtuelle Festplatten

- 1. Öffnen Sie den Hyper-V-Manager.
- 2. Wählen Sie Aktion > Neu > Festplatte ... um den Assistenten für virtuelle Festplatten zu öffnen.

Vorbemerkungen




Lesen Sie die Vorbemerkungen aufmerksam durch.

1. Klicken Sie auf [Weiter].




Datenträgerformat auswählen



- 1. Wählen Sie VHDX aus.
- 2. Klicken Sie auf [Weiter].




Datenträgertyp auswählen



- 1. Wählen Sie **Differenzierung**.
- 2. Klicken Sie auf [Weiter].




Name und Pfad angeben



- 1. Geben Sie Name: > HH-DC_DNS-01.vhdx ein.
- 2. Wählen Sie **Pfad: > C:\jiku\vm**.
- 3. Klicken Sie auf [Weiter].




Datenträger konfigurieren



- 1. Wählen Sie **Pfad:** > c:\jiku\vm\BaseImage-SRV2016.vhdx aus.
- 2. Klicken Sie auf [Weiter].



Zusammenfassung



- 1. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen.
- 2. Klicken Sie auf [Weiter].



Abschluss

Sie haben eine neue virtuelle Festplatte erstellt. Wenn Sie den Zielpfad öffnen, sollte diese angezeigt werden.

Die Größe der virtuellen Festplatte beträgt 4 MiB. Die maximale Größe wird durch die Parent Disk vorgegeben.




Abbildung 1. Parent und Child Disk