

Simulador de S.O.

Práctica 3


Hardware



Input/Output



Versión Inicial



CPU: IDLE / BUSY

Manejo de CPU IDLE y BUSY

```
- IDLE: _pc = -1
```

- BUSY: _pc > -1

El cpu se inicia IDLE

- Si el CPU esta IDLE,
 - Tick() no hace nada

```
Cpu.<u>__init__()</u>:
self._pc = -1
```

```
Cpu.tick(self):

if (self._pc > -1):

self._fetch()

self._decode()

self._execute()

else:


log.logger.info("cpu - NOOP")
```

CPU: Interrupciones

 El CPU debe reconocer el "tipo" de instrucción a ejecutar y lanza interrupt requests (señal de hardware)

- CPU → logger.info("Exec: ...")
 - "Ejecuta" la instucción.
- EXIT → lanza irq (#KILL)
 - Avisa que el proceso en CPU terminó
- IO → lanza irq (#IO_IN)
 - Avisa que el proceso en CPU necesita "ir" a I/O

CPU: Interrupciones



CPU: Interrupciones

 El CPU debe reconocer el "tipo" de instrucción a ejecutar y lanza interrupt requests (señal de hardware)


```
def _execute(self):

if ASM.isEXIT(self._ir):
    killIRQ = IRQ(KILL_INTERRUPTION_TYPE)
    self._interruptVector.handle(killIRQ)


elif ASM.isIO(self._ir):
    ioInIRQ = IRQ(IO_IN_INTERRUPTION_TYPE, self._ir)
    self._interruptVector.handle(ioInIRQ)


else:
    log.logger.info("cpu - Exec: {instr}, PC={pc}".format(instr=self._ir, pc=self._pc))
```

Memoria: Batch



Memoria: Multiprogramación






		_	
0	Ю	Proceso	
1	EXIT	1	
2	CPU	D	
3	Ю	Proceso 2	
4	EXIT	_	
5	CPU		
6	CPU	Proceso	
7	CPU	3	
8	EXIT		
9			
10			
11			
12			
13			

Dirección Lógica y Física

 Cuando un proceso se esta ejecutando, la CPU conoce la dirección lógica de la instrucción (pc) a ejecutar.




Dir Lógica (pc)	Instr	Dir Mem Física
0	CPU	5
1	CPU	6
2	CPU	7
3	EXIT	8

- Ej: que pasa si se quiere ejecutar el proceso 3 ??
 - 1: Necesito tener "el programa" cargado en memoria
 - 2: Inicializo el pc de la CPU
 - CPU._pc = 0

11 / 26

Memory Managment Unit



MMU

- Maneja la transformación de direcciones lógicas a direcciones físicas de la instrucción a "fetchear"
- La BaseDir del MMU debe ser la del proceso que está ejecutando la CPU.

```
def fetch(self, logicalAddress):
    if (logicalAddress > self._limit):
        raise Exception("Invalid Address "
        physicalAddress = logicalAddress + self._baseDir
        return self._memory.read(physicalAddress)
```


• El MMU contiene la baseDir del proceso "running".

Loader

Para simplificar el proceso de ejecucion de un programas, podriamos tener un componente específico que se encargue de cargar en memoria los programas


- El loader puede guardar el "próximo" lugar de inicio a guardar el programa
- Loader.load(program): carga el programa en la memoria y retorna el "BaseDir" donde esta cargado el mismo

Loader



0	Ю	F	roceso	
1	EXIT		1	
2	CPU			
3	Ю	F	Proceso 2	
4	EXIT		_	
5	CPU			
6	CPU	F	Proceso	
7	CPU		3	
8	EXIT			
9				
10				
11				
12				
13				


Procesos: Estados



PCB: Process Control Block


- Mantiene el estado del proceso.
- Como mínimo necesitamos:
 - pid: entero (positivo)
 - baseDir: entero (positivo)
 - pc: entero (positivo)
 - state: [new| ready | running | waiting | terminated] (enum o constante)
 - path: ej "test.exe"

Ready Queue



Queues y PCB Table

 Por el momento nos interesa saber que procesos están listos para correr, esperando por I/O y cuál esta corriendo en el CPU



PCB Table

 Es una tabla que maneja el Kernel donde están todos los PCBs del Sistema.

Operaciones de ejemplo:

- get(pid) → retorna el PCB con ese pid
- add(pcb) → agrega el PCB a la tabla
- remove(pid) → elimina el PCB con ese PID de la tabla
- También genera PIDs únicos:
 - getNewPID() → retorna un PID único
 - Cuando se crea un PCB, se le asigna un PID único
 - Los PIDs no se reutilizan

Running PCB

- El Kernel va a mantener el pcb que esta en el CPU.
 - runningPCB: (setter y getter) para "dejar a mano" el PCB que esta en la CPU

Context Switch






Figure 3.4 Diagram showing CPU switch from process to process.

Práctica 3: Dispatcher





Dispatcher

- Sirve como "Driver" del CPU + MMU:
- "Carga" un proceso en el CPU
- "Salva" el estado del proceso en CPU
- Operaciones:
 - load(pcb) →


MMU.??? = pcb.???

save(pcb) → salva el estado de la CPU en el PCB y deja el CPU IDLE

CPU.pc = -1 # CPU queda IDLE hasta el proximo load()

24 / 26

Practica 3: S.O. Esperado



Handler de #New

 Una vez que tengamos funcionando los otros InterruptorsHandlers debemos transformar el run() en una IRQ de #New. Esto lo hacemos para para emular la creación de procesos en "Kernel-Mode"

```
def run(self, program):

newIRQ = IRQ(NEW_INTERRUPTION_TYPE, program)
HARDWARE.interruptVector.handle(newIRQ)
```

- Tienen que crear una clase (NewInterruptionHandler) para manejar este tipo de interrupciones
- Y luego hay que configurarlo en el kernel.__init__()

```
newHandler = NewInterruptionHandler(self)
HARDWARE.interruptVector.register(NEW_INTERRUPTION_TYPE, newHandler)
```