基于 UDP 协议的套接字编程

1、TCP和UDP

- 1) 传输层主要应用的协议模型有两种,一种是 TCP 协议,另外一种则是 UDP 协议。流式传输的默认协议是 TCP 协议,报式传输的默认协议是 UDP 协议。TCP 协议被称为"面向连接的可靠的数据包传输",而 UDP 协议被称为"无连接的不可靠报文传递"。
- 2)与 TCP 相比,UDP 由于无需创建连接,所以开销较小,数据传输速度快,实时性较强。 多用于对实时性要求较高的通信场合,如视频会议、电话会议等。但随之也伴随着数据传输 不可靠,传输数据的正确率、传输顺序和流量都得不到控制和保证。所以,通常情况下,使 用 UDP 协议进行数据传输,为保证数据的正确性,我们需要在应用层添加辅助校验协议来 弥补 UDP 的不足,以达到数据可靠传输的目的。
- 3)与 TCP 类似的,UDP 也有可能出现缓冲区被填满后,再接收数据时丢包的现象。由于它没有 TCP 滑动窗口的机制,通常采用如下两种方法解决:
- (1) 服务器应用层设计流量控制,控制发送数据速度。
- (2) 借助 setsockopt 函数改变接收缓冲区大小。如:

int n = 220x1024

setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &n, sizeof(n));

2、函数介绍

1) recvfrom 函数:

ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *src_addr, socklen_t
*addrlen);

flags: 默认取 0;

src addr: 传出参数,接受发送端的地址信息;

addrlen: sizeof(src_sddr).

2) sendto 函数:

ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags, const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);


flags: 默认取 0;

src_addr: 传入参数,目的端的地址信息;

addrlen: sizeof(src sddr).

3、C/S 模型-UDP

1) 基于 UDP 协议的客户端/服务器程序的一般流程:



```
bind(sockfd, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr));
     printf("Accepting connections ...\n");
     while (1) {
          cliaddr_len = sizeof(cliaddr);
          n = recvfrom(sockfd, buf, MAXLINE,0, (struct sockaddr *)&cliaddr, &cliaddr_len);
          if (n == -1)
              perror("recvfrom error");
          printf("received from %s at PORT %d\n",
                   inet_ntop(AF_INET, &cliaddr.sin_addr, str, sizeof(str)),
                   ntohs(cliaddr.sin_port));
          for (i = 0; i < n; i++)
              buf[i] = toupper(buf[i]);
          n = sendto(sockfd, buf, n, 0, (struct sockaddr *)&cliaddr, sizeof(cliaddr));
          if (n == -1)
              perror("sendto error");
     }
     close(sockfd);
     return 0;
}
3) client:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <strings.h>
#include <ctype.h>
#define MAXLINE 80
#define SERV_PORT 6666
int main(int argc, char *argv[])
{
     struct sockaddr_in servaddr;
     int sockfd, n;
     char buf[MAXLINE];
     sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
     bzero(&servaddr, sizeof(servaddr));
     servaddr.sin_family = AF_INET;
```

```
inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &servaddr.sin_addr);
servaddr.sin_port = htons(SERV_PORT);

while (fgets(buf, MAXLINE, stdin) != NULL) {
    n = sendto(sockfd, buf, strlen(buf), 0, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr));
    if (n == -1)
        perror("sendto error");
    n = recvfrom(sockfd, buf, MAXLINE, 0, NULL, 0);
    if (n == -1)
        perror("recvfrom error");
    write(STDOUT_FILENO, buf, n);
}
close(sockfd);
return 0;
}
```

4、广播

- 1) 发送端发送数据时,指定接收端 IP 地址是广播地址(xxx.xxx.xxx.255),并且指定端口号。接收端需要调用 bind()来绑定固定端口。
- 2) 发送端发送数据前需要开放广播权限:

Int flag = 1;

setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &flag, sizeof(flag));

5、组播

1)组播组可以是永久的也可以是临时的。组播组地址中,有一部分由官方分配的,称为永久组播组。永久组播组保持不变的是它的 ip 地址,组中的成员构成可以发生变化。永久组播组中成员的数量都可以是任意的,甚至可以为零。那些没有保留下来供永久组播组使用的 ip 组播地址,可以被临时组播组利用。

224.0.0.0~**224.0.0.255** 为预留的组播地址(永久组地址),地址 **224.0.0.0** 保留不做分配,其它地址供路由协议使用;

224.0.1.0~224.0.1.255 是公用组播地址,可以用于 Internet; 欲使用需申请。

224.0.2.0~238.255.255.255 为用户可用的组播地址(临时组地址),全网范围内有效;

239.0.0.0~239.255.255.255 为本地管理组播地址,仅在特定的本地范围内有效。

- 2) 可使用 ip ad 命令查看网卡编号; if nametoindex 函数可以根据网卡名,获取网卡编号。
- 3)程序设计要点:

```
struct ip_mreqn {
    struct in_addr imr_multiaddr; /* 组播地址 */
    struct in_addr imr_address; /* 本地地址 */
    int imr_ifindex; /* 网卡编号 */
};
(1) 服务器端:
```

```
①设置组播组:
struct ip_mreqn group;
/*设置组地址*/
inet_pton(AF_INET, GROUP, &group.imr_multiaddr);
/*本地任意 IP*/
inet_pton(AF_INET, "0.0.0.0", &group.imr_address);
/*设置网卡编号*/
group.imr_ifindex = if_nametoindex("eth0");
/*设置组播组*/
setsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_IF, &group, sizeof(group));
②发送数据时指定接收端的 IP 地址为组地址,并且指定端口号。
 (2) 客户端:
①加入组播组:
struct ip mrean group;
/*设置组地址*/
inet_pton(AF_INET, GROUP, &group.imr_multiaddr);
/*本地任意 IP*/
inet_pton(AF_INET, "0.0.0.0", &group.imr_address);
/*设置网卡编号*/
group.imr_ifindex = if_nametoindex("eth0");
/*设置 client 加入多播组 */
setsockopt(confd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &group, sizeof(group));
②需要调用 bind()来绑定固定端口号。
4) server:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <net/if.h>
#define SERVER_PORT 6666
#define CLIENT_PORT 9000
#define MAXLINE 1500
#define GROUP "239.0.0.2"
int main(void)
{
    int sockfd, i;
    struct sockaddr_in serveraddr, clientaddr;
    char buf[MAXLINE] = "itcast\n";
    char ipstr[INET_ADDRSTRLEN]; /* 16 Bytes */
```

```
socklen_t clientlen;
    ssize_t len;
    struct ip_mreqn group;
    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    bzero(&serveraddr, sizeof(serveraddr));
    serveraddr.sin_family = AF_INET; /* IPv4 */
    serveraddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    serveraddr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
    bind(sockfd, (struct sockaddr *)&serveraddr, sizeof(serveraddr));
    /*设置组地址*/
    inet_pton(AF_INET, GROUP, &group.imr_multiaddr);
    /*本地任意 IP*/
    inet_pton(AF_INET, "0.0.0.0", &group.imr_address);
    /* eth0 --> 编号 命令: ip ad */
    group.imr_ifindex = if_nametoindex("eth0");
    setsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_IF, &group, sizeof(group));
    /*构造 client 地址 IP+端口 */
    bzero(&clientaddr, sizeof(clientaddr));
    clientaddr.sin_family = AF_INET; /* IPv4 */
    inet_pton(AF_INET, GROUP, &clientaddr.sin_addr.s_addr);
    clientaddr.sin_port = htons(CLIENT_PORT);
    while (1) {
         //fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
         sendto(sockfd, buf, strlen(buf), 0, (struct sockaddr *)&clientaddr, sizeof(clientaddr));
         sleep(1);
    }
    close(sockfd);
    return 0;
5) client:
#include <netinet/in.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
```

}

```
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <net/if.h>
#define SERVER_PORT 6666
#define MAXLINE 4096
#define CLIENT_PORT 9000
#define GROUP "239.0.0.2"
int main(int argc, char *argv[])
    struct sockaddr_in serveraddr, localaddr;
    int confd;
    ssize_t len;
    char buf[MAXLINE];
    struct ip_mreqn group;
    confd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    //初始化本地端地址
    bzero(&localaddr, sizeof(localaddr));
    localaddr.sin_family = AF_INET;
    inet_pton(AF_INET, "0.0.0.0" , &localaddr.sin_addr.s_addr);
    localaddr.sin_port = htons(CLIENT_PORT);
    bind(confd, (struct sockaddr *)&localaddr, sizeof(localaddr));
    /*设置组地址*/
    inet_pton(AF_INET, GROUP, &group.imr_multiaddr);
    /*本地任意 IP*/
    inet_pton(AF_INET, "0.0.0.0", &group.imr_address);
    /* eth0 --> 编号 命令: ip ad */
    group.imr_ifindex = if_nametoindex("eth0");
    /*设置 client 加入多播组 */
    setsockopt(confd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &group, sizeof(group));
    while (1) {
         len = recvfrom(confd, buf, sizeof(buf), 0, NULL, 0);
         write(STDOUT_FILENO, buf, len);
    }
    close(confd);
    return 0;
}
```