SAMBA telepítés, konfigurálás a SZERVEREN

<u>Telepítés</u> apt-get update apt-get install samba -y

Mappák létrehozása

Hozzunk létre egy mappát, amit megosztunk mindenki számára írás és olvasásra:

mkdir /srv/kozos

chmod 777 /srv/kozos

Hozzunk létre egy mappát, amit megosztunk mindenki számára csak olvasásra:

mkdir/srv/kozos2

chmod 755 /srv/kozos

Nyissuk meg a konfigurációs állományt.

mcedit /etc/samba/smb.conf

Az általános, minden megosztás esetén érvényes beállításokkal kezdjük. Ezek a [**global**] szakaszban találhatóak:

[global]
netbios name=ubuntu-szerver
security=user
map to guest=bad user
workgroup = WORKGROUP
public=yes

A globális rész alá hozzuk létre a megosztási paramétereket a mappákhoz:

[kozos]

comment=nyilvános írható-olvasható megosztás path=/srv/kozos writeable=yes read only=no browseable=yes guest ok=yes public=yes

[kozos2]

comment=nyilvános csak olvasható megosztás path=/srv/kozos2 read only=yes browseable=yes guest=ok public=yes

Mentsük el a konfigurációs állományt (F2, F10)

Indítsuk újra a Samba szolgáltatást majd ellenőrizzük le

service smbd restart

service smbd status

Teszteljük a megosztások meglétét

testparm

Konkrét felhasználónak is adhatunk külön megosztást:

1. Felhasználó felvétele

useradd user2 -c "User2" -g users -m -d /home/user2 -s /bin/bash

2. Jelszó megadása

passwd user2 adjuk meg a jelszót

Hozzunk létre egy mappát **User2** felhasználó számára **írás és olvasásra**:

mkdir /srv/user2

chown user2 /srv/user2

chmod 700 /srv/user2

Nyissuk meg a konfigurációs állományt.

mcedit /etc/samba/smb.conf

A fájl végére az alábbiakat gépeljük be:

[user2]

comment=írható-olvasható megosztás a user2 felhasználónak path=/srv/user2 writeable=yes browseable=no public=no read list=user2 writelist=user2 force directory mode=0777 force create mode=0777

Mentsük el a konfigurációs állományt (F2, F10)

Vegyük fel a "User2" felhasználót a Samba adatbázisba:

smbpasswd -a User2, adjuk meg a jelszót

Indítsuk újra a szolgáltatást.

service smbd restart

SAMBA telepítése és konfigurálása a KLIENSEN

Hozzunk létre egy könyvtárat, ide fogjuk felcsatolni az ubuntu-server által megosztott mappát.

mkdir/mnt/user2

Az asztali Ubuntu operációs rendszert futtató virtuális gépen telepítsük fel a megosztás eléréséhez szükséges csomagokat:

apt-get update apt-get install cifs-utils

Hajtsuk végre a felcsatolást:

mount.cifs //192.168.1.2/user2 /mnt/user2 -o username=user2,password=hallgato

Lépjünk be a könyvtárba, és hozzunk létre ott egy új szöveges állományt. Lépjünk ki a könyvtárból, majd csatoljuk azt le.

umount /mnt/megosztas2

Ha azt szeretnénk, hogy minden indításkor automatikusan csatolódjon fel a könyvtár, akkor az **/etc/fstab** állományba egy új sort kell írnunk. Ehhez nyissuk meg az állományt.

mcedit /etc/fstab

Helyezzük el a következő sort (egyetlen sorba írva, és a sor végén az Enter-t lenyomva):

//192.168.1.2/sambamegosztas /mnt/megosztas2 cifs username=hallgato,password=hallgato

Mentsük el az állományt, majd próbáljuk ki a beállítást. **Indítsuk újra** a virtuális gépet az automatikus felcsatolás ellenőrzése érdekében.

A kozos és a kozos2 megosztás felcsatolásához nincs szükség hitelesítésre:

mount.cifs //192.168.1.2/kozos /mnt/kozos

mount.cifs //192.168.1.2/kozos2 /mnt/kozos2

Ezután indítsunk el egy **Windows operációs rendszerű gépet** (megfelelő hálózatba tegyük, és az IP címe is a megadott hálózatba tartozzon), és csatoljuk fel egy meghajtóként az ubuntu-server által megosztott könyvtárakat.

A megosztás elérési útja (gépnév helyett az IP cím is jó):

\\ubuntu-server\kozos

\\192.168.1.2\kozos2

\\192.168.1.2\user2