

Masaniello Roulette – Manuale Excel

Guida all'uso di **Masaniello_v2.xlsm** · giugno 2026

1. Che cos'è

Il file Excel applica la progressione **Masaniello** alla roulette europea con la copertura **2 dozzine + 1 sestina**: si punta su 30 numeri su 37 (probabilità di vincere il colpo: 81,1%) e ogni colpo vinto rende esattamente **+20%** della puntata. Il Masaniello calcola colpo per colpo quanto puntare per raggiungere l'obiettivo di **W colpi vinti su M giocati**.

Come funziona la copertura. La puntata viene divisa in 5 parti: 2 sulla Dozzina 1 (1-12), 2 sulla Dozzina 2 (13-24), 1 sulla sestina scelta (25-30 oppure 31-36). La dozzina paga 2:1 e la sestina 5:1: qualunque numero coperto esca, l'incasso è identico (6 parti su 5 puntate = +20%). Restano scoperti lo zero e i 6 numeri della sestina opposta.

2. Primo avvio

1. Apri **Masaniello_v2.xlsm** e **abilita le macro** quando Excel lo chiede.
2. Se Excel blocca il file (scaricato da internet): tasto destro sul file → Proprietà → spunta *Annulla blocco*.
3. I pulsanti sono già presenti nel foglio **Dashboard**. Se mancassero: premi **Alt+F8**, scegli **SetupButtons** ed esegui.

3. I fogli

Foglio	A cosa serve
Config	Tutti i parametri (vedi capitolo 4)
Dashboard	Comandi e stato della sessione: pulsanti, bankroll, puntata consigliata con ripartizione
Session	Storico colpo per colpo della sessione corrente (numero, esito, puntata, ripartizione, cassa, fonte)
Storico	Una riga per ogni sessione chiusa (VINTA / PERSA / INTERROTTA) con profitto e ROI. Da qui il rollover legge la cassa
MonteCarlo	Simulazione di migliaia di sessioni per valutare i parametri

4. Configurazione (foglio Config)

Cella	Parametro	Note
B4	Colpi totali M	es. 20
B5	Vittorie obiettivo W	es. 13 · vedi capitolo 9 per la scelta
B6	Bankroll iniziale (€)	usato solo se non c'è rollover o lo Storico è vuoto
B7	Chip minimo (€)	il valore del gettone, es. 0,10 — più è piccolo, meglio il piano viene seguito
B8	Tetto puntata %	compilato automaticamente dalla modalità
B9	Sestina	25 (= 25-30) oppure 31 (= 31-36)
B10	Quota	lasciare 1,2 (è la quota reale della copertura)
B11	Modalità rischio	Prudente (3%), Intermedia (7%), Aggressiva (15%), Ultra (100% = Masaniello puro)
B12	Rollover cassa	SI = la nuova sessione riparte dall'ultimo bank finale in Storico; NO = sempre da B6
B13	Random	REALISTICO = sempre diverso · UNIFORME = sequenza riproducibile (per test)

5. Giocare una sessione

1. Premi **NUOVA SESSIONE**: la Dashboard mostra stato IN CORSO, la cassa e la **puntata consigliata già ripartita** (quanto su ogni dozzina e sulla sestina).
2. Piazza le puntate al tavolo esattamente come indicato.
3. Quando esce il numero, premi **AGGIUNGI NUMERO** e inseriscilo (0-36).
4. Il file aggiorna cassa, contatori e calcola la puntata successiva. Ripeti dal punto 2.
5. La sessione termina da sola: **VINTA** (raggiunte W vittorie), **PERSA** (colpi esauriti, obiettivo non più raggiungibile o cassa sotto la puntata minima). Viene scritta una riga in Storico.

Esempio di ripartizione. Puntata consigliata 7,50 € con chip da 0,50 € (15 chip = 3 unità): 3,00 € su Dozzina 1 · 3,00 € su Dozzina 2 · 1,50 € sulla sestina. Se esce un numero coperto incassi 9,00 € → +1,50 € (+20%).

Le puntate sono sempre multipli di **5 chip**: è la quantità minima che copre i tre gruppi nelle proporzioni giuste. Se chiudi e riapri il file a sessione aperta puoi continuare normalmente.

6. Pulsante SIMULA RANDOM

SIMULA RANDOM estrae un numero casuale 0-36 (roulette europea, uniforme, nessun sistema predittivo) e lo gioca con lo stesso identico flusso del numero manuale. Serve per provare il sistema senza essere al tavolo: i colpi simulati sono marcati **RANDOM** nella colonna Fonte del foglio Session.

7. Rollover e Storico

Con B12 = SI, ogni **NUOVA SESSIONE** riparte dal **bank finale dell'ultima riga dello Storico**: la cassa "viaggia" di sessione in sessione. Se premi NUOVA SESSIONE con una sessione ancora aperta, quella viene archiviata come INTERROTTA al bank corrente. Per ripartire dal bankroll di Config: metti B12 = NO, oppure svuota le righe dello Storico.

8. MonteCarlo (foglio MonteCarlo)

1. **B3**: numero di sessioni da simulare (default 10.000).
2. **B4**: **INDIPENDENTE** (ogni sessione riparte dal bankroll di Config: statistiche pulite) oppure **ROLLOVER** (la cassa evolve di sessione in sessione; si ferma se va in bancarotta).
3. Premi **AVVIA MONTECARLO** e attendi qualche secondo.

Risultati: % sessioni vincenti, profitto medio/massimo, perdita massima, drawdown medio/massimo, ROI medio, più la tabella sessione per sessione. Usa il MonteCarlo **prima** di giocare parametri nuovi: ti dice cosa aspettarti davvero.

9. Scegliere M e W

Più W è alto rispetto a M, più il target è ambizioso (e rischioso). Obiettivi teorici su 20 colpi:

M/W	Obiettivo sessione	Carattere
20/13	+1,14%	quasi sempre vinta, guadagno minimo
20/14	+3,86%	molto difensivo
20/15	+11,34%	equilibrato
20/16	+30,08%	ambizioso
20/17	+76,51%	aggressivo

Trappola della puntata minima. Con obiettivi piccoli (es. 20/13) il piano chiede puntate minuscole; se il chip è grande rispetto alla cassa, la puntata minima (5 chip) "schiaccia" il piano e di fatto giochi una puntata fissa che paga solo il margine del banco. Regola pratica: **chip piccolo** (es. 0,10 € su cassa 100 €) e/o **W con target almeno +10%**.

10. Avvertenze importanti

Nessun sistema batte la roulette. Su ogni puntata il banco trattiene in media il **2,70%** (effetto dello zero e dei numeri scoperti) ed è matematicamente identico con qualunque copertura. Il Masaniello è uno strumento di **disciplina e gestione del rischio**: vinci spesso poco e raramente perdi tanto — il valore atteso resta negativo, come mostra il MonteCarlo.

Gioca solo denaro che puoi permetterti di perdere. Se il gioco diventa un problema: Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d'Azzardo **800 558 822**.

11. Problemi comuni

Problema	Soluzione
I pulsanti non ci sono	Alt+F8 → esegui SetupButtons
Le macro non si attivano	Proprietà del file → Annulla blocco; oppure File → Opzioni → Centro protezione
"Puntata consigliata = 0"	La sessione è terminata o la cassa è insufficiente: premi NUOVA SESSIONE
Voglio azzerare la cassa	Config B12 = NO (o svuota lo Storico), poi NUOVA SESSIONE