



PEDAL TRINITY

Overdrive • Distorsore • Equalizzatore grafico

Guida illustrata all'uso

Versione 1.0.0 beta

by FabioNET

Plugin VST3 • LV2 • Standalone per Linux e Windows (ASIO)

Software libero rilasciato con licenza GNU General Public License v3

Indice

1	Introduzione	1
2	Installazione	1
2.1	Linux (pacchetto .deb)	1
2.2	Windows 10/11 (installer)	2
2.3	Nella DAW	2
3	L'interfaccia	3
4	Emerald Drive ED-9 (overdrive)	4
5	Metal Core MC-2W (distorsore)	5
6	Graphic EQ GQ-7 (equalizzatore)	6
7	Applicazione Standalone e driver audio	7
8	Informazioni e licenza	8
9	Risoluzione dei problemi	9

In breve

Pedal Trinity riunisce tre pedali per chitarra in un unico plugin con un'interfaccia fotorealistica: l'overdrive **Emerald Drive ED-9**, il distorsore **Metal Core MC-2W** e l'equalizzatore grafico **Graphic EQ GQ-7**. Si usa come plugin VST3 o LV2 nella tua DAW oppure come applicazione indipendente (Standalone) collegando la chitarra alla scheda audio.

1 Introduzione

Pedal Trinity riproduce una piccola pedaliera: tre pedali collegati in serie, ognuno con il proprio interruttore a pedale e il proprio LED. I comandi sono quelli dei pedali reali: pomelli da ruotare, cursori da far scorrere e interruttori da premere.



Pedale	Ispirato a	Carattere
Emerald Drive ED-9	Ibanez Tube Screamer (TS808/TS9)	overdrive caldo con medie in evidenza, bassi puliti
Metal Core MC-2W	BOSS MT-2W Metal Zone Waza Craft	distorsione ad alto guadagno con EQ attivo a 3 bande
Graphic EQ GQ-7	BOSS GE-7	equalizzatore grafico a 7 bande ± 15 dB

Alla prima apertura sono accesi l'overdrive e l'equalizzatore (piatto); il distorsore è spento.

2 Installazione

2.1 Linux (pacchetto .deb)

Il pacchetto funziona su Ubuntu 22.04 o successivi, Debian 12, Linux Mint 21 e distribuzioni derivate (64 bit). Da terminale, nella cartella in cui hai scaricato il file:

```
sudo apt install ./pedal-trinity_1.0.0~beta-1_amd64.deb
```

Vengono installati:

- il plugin VST3 in `/usr/lib/vst3/Pedal Trinity.vst3`;
- il plugin LV2 in `/usr/lib/lv2/Pedal Trinity.lv2`;
- l'applicazione `pedal-trinity`, che trovi nel menu *Audio/Multimedia*;
- questa guida in `/usr/share/doc/pedal-trinity/`.

Per disinstallare: `sudo apt remove pedal-trinity`.

2.2 Windows 10/11 (installer)

Avvia `PedalTrinity-1.0.0-beta-Windows-x64-Setup.exe` e segui la procedura (in italiano). Puoi scegliere quali componenti installare:

- **Standalone** in `C:\Program Files\Pedal Trinity`, con supporto ai driver **ASIO**;
- **VST3** in `C:\Program Files\Common Files\VST3`;
- **LV2** in `C:\Program Files\Common Files\LV2`.

Nel menu Start trovi l'app, questa guida e il testo della licenza.

2.3 Nella DAW

Dopo l'installazione, fai ripetere alla DAW la scansione dei plugin (Reaper, Ardour, Bitwig, Cubase, Studio One, Carla, LMMS...). Pedal Trinity compare fra gli effetti di distorsione del produttore **FabioNET**. Inseriscilo su una traccia mono o stereo con la chitarra registrata in diretta (DI).

3 L'interfaccia



- **A Targhetta:** nome del prodotto, versione e autore.
- **B Tasto INFO:** apre la finestra con licenza, crediti e il pulsante per aprire questa guida.
- **C Angolo di ridimensionamento:** trascinalo per ingrandire o ridurre la finestra (dal 50% al 200%); le proporzioni restano fisse.

Come si usano i comandi

- **Pomelli:** clicca e trascina in *verticale* (verso l'alto aumenta) o in *orizzontale*; puoi usare anche la rotella del mouse.
- **Cursori dell'equalizzatore:** trascina in su o in giù.
- **Doppio clic** su un pomello o un cursore: torna al valore di fabbrica.
- Durante la regolazione appare un **fumetto** con il valore esatto (es. DRIVE 6.3, 800 Hz +4.5 dB).
- **Footswitch:** clicca sul pedale per accenderlo o spegnerlo; il LED rosso indica che è attivo.

4 Emerald Drive ED-9 (overdrive)



Il classico overdrive verde: l'amplificazione agisce soprattutto sulle frequenze medie mentre i bassi passano puliti. Il risultato è un suono caldo e definito, perfetto per spingere un amplificatore già saturo o il distorsore che segue.

	Comando	Funzione
1	DRIVE	quantità di saturazione (0-10)
2	TONE	timbro: da scuro (0) a brillante (10)
3	LEVEL	volume d'uscita; a 5 circa il livello d'ingresso
4	LED ON	acceso quando il pedale è attivo
5	Footswitch	accende/spegne il pedale

Il trucco del «boost»

Imposta **DRIVE** a 0-2, **TONE** a 5-6 e **LEVEL** a 7-9, poi accendi anche il Metal Core: l'ED-9 stringe i bassi e rende la distorsione più precisa, come fanno molti chitarristi metal.

5 Metal Core MC-2W (distorsore)



Distorsione ad alto guadagno con due stadi di saturazione ed equalizzatore attivo a tre bande con medie parametriche. I due pomelli centrali sono **concentrici**: l'anello esterno e il pomello interno regolano due parametri diversi.

Comando	Funzione
1 LEVEL	volume d'uscita
2 LOW (anello)	bassi ± 15 dB (100 Hz)
3 HIGH (interno)	alti ± 15 dB (6 kHz)
4 MIDDLE (anello)	medie ± 15 dB
5 MID FREQ (int.)	frequenza delle medie 200 Hz–5 kHz
6 DIST	quantità di distorsione
7 S / C	modo Standard o Custom
8 CHECK	LED di pedale attivo
9 Pedale	accende/spegne

Modo S e modo C

Clicca sulla **levetta 7** per cambiare modo.

- **S (Standard)**: timbro aggressivo e tagliente, con il tipico picco sulle medie.
- **C (Custom)**: più guadagno, bassi più compatti e acuti più morbidi, con una saturazione più rotonda: ideale per ritmiche moderne e assoli.

Per ritmiche «scooped»

MIDDLE a -8 dB con **MID FREQ** verso 600–800 Hz, **LOW** e **HIGH** a $+3/+5$ dB. Per gli assoli fai l'opposto: **MIDDLE** a $+6$ dB intorno a 1 kHz.

6 Graphic EQ GQ-7 (equalizzatore)



Equalizzatore grafico a 7 bande: ogni cursore alza o abbassa di al massimo 15 dB la propria banda di frequenze. Il cursore **LEVEL** regola il volume generale.

Cursore	Zona
1	100 Hz
2	200 Hz
3	400 Hz
4	800 Hz
5	1.6 kHz
6	3.2 kHz
7	6.4 kHz
8	LEVEL
9	CHECK
10	Pedale

Usalo come «boost» per gli assoli

Alza di 3–6 dB le bande 800 Hz e 1.6 kHz e il **LEVEL** di 3–4 dB: premendo il pedale del GQ-7 il suono esce di più nel mix, senza cambiare il carattere della distorsione.

7 Applicazione Standalone e driver audio

L'applicazione **Pedal Trinity** funziona senza DAW: collega la chitarra all'ingresso della scheda audio e ascolta in cuffia o dall'amplificatore/monitor.

1. Avvia **Pedal Trinity** dal menu delle applicazioni.
2. Clicca su **Options...** in alto a sinistra e scegli *Audio/MIDI Settings*.
3. Seleziona il **tipo di driver** e la scheda audio:
 - **Windows:** scegli **ASIO** (latenza minima; con le schede senza driver proprio puoi usare ASIO4ALL o FlexASIO). Al primo avvio ASIO viene selezionato automaticamente se è installato. In alternativa *Windows Audio* (WASAPI).
 - **Linux:** **ALSA** oppure **JACK** (anche PipeWire tramite pw-jack).
4. Imposta un buffer basso (64–256 campioni) per suonare senza ritardo percepibile.

Ingresso e larsen


Lo Standalone ascolta l'ingresso audio. Se usi il microfono del portatile con gli altoparlanti puoi generare un fischio (larsen): usa le cuffie, oppure attiva *Mute audio input* nelle opzioni.

Le impostazioni dei pedali e della scheda audio vengono salvate automaticamente e ripristinate al riavvio. Dal menu **Options** puoi anche salvare e caricare le impostazioni su file.

Opzioni da riga di comando

<code>pedal-trinity --selftest</code>	verifica automatica del motore audio (10 test)
<code>pedal-trinity --version</code>	mostra la versione
<code>pedal-trinity --screenshot file.png</code>	salva un'immagine dell'interfaccia

8 Informazioni e licenza



Il tasto **INFO** sulla targhetta apre la finestra informazioni con:

- versione (**1.0.0 beta**) e autore (**FabioNET**);
- riepilogo della licenza e testo completo della **GNU GPL v3**;
- crediti e note sui marchi;
- il pulsante **Apri la guida PDF**, che apre questo documento.

Chiudi con **Chiudi**, con il tasto Esc o cliccando fuori dal riquadro.

Licenza

Pedal Trinity è **software libero**: puoi usarlo, studiarlo, modificarlo e ridistribuirlo secondo i termini della **GNU General Public License versione 3** (o successiva) pubblicata dalla Free Software Foundation. È distribuito nella speranza che sia utile, ma **senza alcuna garanzia**. Chi ridistribuisce versioni modificate deve renderne disponibile il codice sorgente con la stessa licenza. Il codice sorgente è su <https://github.com/fabionet/Pedal-Trinity>.

Crediti e marchi

Realizzato in C++ con JUCE 7 (licenza GPLv3). VST è un marchio di Steinberg Media Technologies GmbH; ASIO è un marchio e software di Steinberg Media Technologies GmbH. LV2 è uno standard aperto (lv2plug.in).

Ibanez e *Tube Screamer* sono marchi di Hoshino Gakki Co.; *BOSS*, *MT-2*, *Metal Zone*, *Waza Craft* e *GE-7* sono marchi di Roland Corporation. Pedal Trinity è un progetto indipendente, non affiliato né approvato da queste aziende: i nomi servono solo a indicare il suono di riferimento. Le immagini dei pedali sono render 3D originali.

9 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il plugin non compare nella DAW	Ripeti la scansione dei plugin; su Linux verifica che la DAW cerchi in <code>/usr/lib/vst3</code> e <code>/usr/lib/lv2</code> .
Nessun suono nello Standalone	In <i>Options</i> → <i>Audio/MIDI Settings</i> scegli ingresso e uscita corretti e controlla che <i>Mute audio input</i> sia disattivato.
Suono in ritardo	Riduci la dimensione del buffer; su Windows usa i driver ASIO.
Volume troppo alto/basso	Regola LEVEL del pedale attivo; a 5 il livello è vicino a quello d'ingresso.
Crepitii	Aumenta il buffer o riduci il carico della CPU; il suono è elaborato in sovracampionamento 4x.