Introducción a los Sistemas Operativos

Anexo I Arquitectura de Entrada/Salida











I.S.O.

- ✓ Versión: Octubre 2017
- ☑Palabras Claves: Dispositivos de IO, Hardware de IO, IO programada, Polling, Interrupciones, DMA

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.









Variedad en los dispositivos de I/O

- ☑ Legible para el usuario
 - ✓ Usados para comunicarse con el usuario
 - Impresoras, Terminales: Pantalla, Teclado, Mouse
- Legible para la máquina
 - ✓ Utilizados para comunicarse con los componentes electrónicos
 - Discos, Cintas, Sensores, etc.
- **✓** Comunicación
 - ✓ Usados para comunicarse con dispositivos remotos
 - Líneas Digitales, Modems, Interfaces de red, etc.









Problemas que surgen

- Amplia Variedad
 - ✓ Manejan diferentes cantidad de datos
 - ✓ En Velocidades Diferentes
 - ✓ En Formatos Diferentes
- La gran mayoría de los dispositivos de E/S son más lentos que la CPU y la RAM











Hardware y software involucrado

- **☑** Buses
- Controladores
- Dispositivos
- ☑Puertos de E/S Registros
- ✓ Drivers
- ☑Comunicación con controlador del dispositivo: I/O Programada, Interrupciones, DMA












Estructura de Bus de una PC













Comunicación: CPU - Controladora

- ☑¿Cómo puede la CPU ejecutar comandos o enviar/recibir datos de una controladora de un dispositivo?
 - ✓ La controladora tiene uno o mas registros:
 - Registros para señales de control
 - Registros para datos
- ✓ La CPU se comunica con la controladora escribiendo y leyendo en dichos registros

Comandos de I/O

- ☑ CPU emite direcciones
 - ✓ Para identificar el dispositivo
- ☑ CPU emite comandos
 - ✓ Control Que hacer?
 - Ej. Girar el disco
 - ✓ Test Controlar el estado
 - Ej. power? Error?
 - ✓ Read/Write
 - Transferir información desde/hacia el dispositivo







Mapeo de E/S y E/S aislada

- ☑ Correspondencia en memoria (Memory mapped I/O)
 - ✓ Dispositivos y memoria comparten el espacio de direcciones.
 - ✓ I/O es como escribir/leer en la memoria.
 - ✓ No hay instrucciones especiales para I/O
 - Ya se dispone de muchas instrucciones para la memoria
- ☑ Isolated I/O (Aislada, uso de Puertos de E/S)
 - ✓ Espacio separado de direcciones
 - ✓ Se necesitan líneas de I/O. Puertos de E/S
 - ✓ Instrucciones especiales
 - Conjunto Limitado






Memory Mapped and Isolated I/O

| ADDRESS | INSTRUCTION | OPERAND | COMMENT | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------|----------|-----|---------------|-----|---|---|---|----------|------------------------------|
| 200 | Load AC | | Load accumulator | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | _ |
| | Store AC | 517 | Initiate keyboard read | 1 516 | | | | | | | | | Keyboard input data register |
| 202 | Load AC | 517 | Get status byte | 310 | | | | | | | | | Reyboard input data register |
| | Branch if Sign = 0 | 202 | Loop until ready | | | | | | | | | | |
| | Load AC | 516 | Load data byte | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | _ |
| | | | | 517 | | | | | | | | | Keyboard input status |
| (a) Memory-mapped I/O | | | | | | | | | | | | | and control register |
| | (4) 111011 | iory mapped in o | | | ↑ | 4. | | - d | | | | ↑ | Sat to 1 to |
| | | | | | _ | | = rea = bu | | | | | | Set to 1 to start read |
| | | | | | | 0 - | - bu | ъу | | | | | Start reau |

| ADDRESS | INSTRUCTION | OPERAND | COMMENT | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 200 | Load I/O | 5 | Initiate keyboard read | | | | | | |
| 201 | Test I/O | 5 | Check for completion | | | | | | |
| | Branch Not Ready | 201 | Loop until complete | | | | | | |
| | In | 5 | Load data byte | | | | | | |
| (b) Isolated I/O | | | | | | | | | |












Técnicas de I/O - Programada

- ☑ CPU tiene control directo sobre la I/O
 - ✓ Controla el estado
 - ✓ Comandos para leer y escribir
 - ✓ Transfiere los datos
- ☑CPU espera que el componente de I/O complete la operación
- ☑ Se desperdician ciclos de CPU













Polling

- ☑En la I/O Programada, es necesario hacer polling del dispositivo para determinar el estado del mismo
 - ✓ Listo para recibir comandos
 - ✓ Ocupado
 - ✓ Error
- ☑Ciclo de "Busy-wait" para realizar la I/O
- ☑Puede ser muy costoso si la espera es muy larga












Técnicas de I/O - Manejada por Interrupciones

- ☑ Soluciona el problema de la espera de la CPU
- ✓ La CPU no repite el chequeo sobre el dispositivo
- ☑ El procesador continúa la ejecución de instrucciones
- ☑ El componente de I/O envía una interrupción cuando termina












Técnicas de I/O - DMA

DMA (Direct Memory Access)

- ✓ Un componente de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y el dispositivo
- ☑ El procesador es interrumpido luego de que el bloque entero fue transferido.











Pasos para una transferencia DMA

