
Esempi temi d'esame Pagina 1

Esercizio 1

Si consideri la rete rappresentata in Figura, collegata ad Internet attraverso il canale C-X (il router X è il router di default per la rete). Sapendo che ciascuna LAN ospita il numero di host indicato, e che ad un host di LAN-5 è stato assegnato l'indirizzo 191.0.185.211:

- si assegnino gli indirizzi di rete e broadcast alle LAN 1, 2, 3, 4 e 5, minimizzando la dimensione del blocco CIDR assegnato alla rete, minimizzando la dimensione delle tabelle di routing dei router A, B e C, e predisponendo un blocco di indirizzi sufficiente a rispondere al quesito successivo (2);
- si assegnino gli indirizzi a ciascuna interfaccia che insiste su un canale puntopunto (A-B e B-C);



1.1 $LAN1 \rightarrow 500 \rightarrow 512 \rightarrow 2^{\circ} host$ $LAN2 \rightarrow 600 \rightarrow 1024 \rightarrow 2^{\circ} host$ $LAN3 \rightarrow 900 \rightarrow 1024 \rightarrow 2^{\circ} host$ $LAN4 \rightarrow 950 \rightarrow 1024 \rightarrow 2^{\circ} host$ $LAN4 \rightarrow 5000 \rightarrow 8192 \rightarrow 2^{\circ} host$

 \bigvee

191.0.10111001.11010011

512+

1024 +

1024 +

1024 +

8192 =

11776 → 16389 → 214 host → 18 bit di prefisso.


Derivo l'indirizzo di rete doll'indirizzo dello lan che ci é stato fornito

191 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Prefisso

In decimale diventa:

```
191.0.160.0/18
L'indivizzo di rete ha tutti i bit del surfisso o O mentre
l'indirizzo di broadcest ha tutti i bit del scrfisso a 1:
191 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prefisso
Che in decimale diventa:
191. 0.191.255/18
(I indivizzi di vete delle singole sortoveti sono ; seguenti:
                       LAN4
LANS:
Sapendo l'indivièzo della loin 5 possiamo ottenere i bit delle sua sottorete
che dorrà essere da 1 bit per contenere 213 host:
 191 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Prefisso sottorete
 L'indivitzo di broadcast é:
 191 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Prefisso sottorete
la decimale diventabo rispettivo-mente
191. 0. 160. 0/19 (Acte)
191.0.63.255/19 (Broadcast)
```







Lsercizio z

Un'applicazione A deve trasferire 59.8 kbyte all'applicazione B utilizzando il protocollo TCP. Si supponga che la connessione tra A e B sia già stata instaurata. La trasmissione dei segmenti inizia al tempo t=0. Sono noti i sequenti parametri:

MSS concordata pari a 650 byte;

- > RCVWND annunciata da B ad A pari a 26 Kbyte, costante per tutto il tempo di trasmissione;
- SSTHRESH iniziale = RCVWND / 2;
- CWND= 1 segmento a t=0;
- RTT pari a 0.5 secondi, costante per tutto il tempo di trasferimento;
- RTO base = 2*RTT; nel caso di perdite consecutive dello stesso segmento, i timeout seguenti raddoppiano fino ad un massimo di 4 volte il RTO base, dopodiché la connessione viene abbattuta;
- il tempo di trasmissione dei segmenti è trascurabile rispetto RTT;
- > il ricevitore riscontra immediatamente i segmenti.

Inoltre si supponga che la rete vada fuori servizio nel seguente intervallo di tempo:

- da t1=3.5s a t2=4s;
- \rightarrow da t3=6.5s a t4=7s.

Determinare:

- 1. l'andamento della CWND nel tempo;
- 2. il valore finale di CWND (sia graficamente, sia esplicitandolo);
- 3. i valori assunti dalla SSTHRESH durante il trasferimento (graficamente);
- 4. il tempo necessario per il trasferimento dei dati (sia graficamente, sia esplicitandolo);
- il numero di segmenti trasmessi ad ogni intervallo, specificando se ne vengono ricevuti i riscontri o meno (sia graficamente, sia esplicitando i valori).

Trosyntissione: 59.8 klogte =
$$\frac{59.8 \cdot 10^3.8}{650.8}$$
 = 92 segment;
MSS: 650 byte
RCUWND 26kbyte costante = $\frac{26 \cdot 10^3.8}{650.8}$ = 40 segment;
SETHTESH: RCUWND/2 = 20 segment;
RTT: 0.5 sec costante

$$(3.5, 4)$$
DOWN: $(6.5, 7)$

RTO: Z. RTT

Pasina 8

Esercizio 3

Un'applicazione A deve trasferire 64800 byte all'applicazione B utilizzando il protocollo TCP. Si supponga che la connessione tra A e B sia già stata instaurata. La trasmissione dei segmenti inizia al tempo t=0. Sono noti i seguenti parametri:

- MSS concordata pari a 900 byte;
- > RCVWND annunciata da B ad A pari a 19800 byte; a partire dal tempo t > 9.5 sec la destinazione annuncia una RCVWND pari a 4500 byte;
- SSTHRESH iniziale = RCVWND;
- CWND= 1 segmento a t=0;
- RTT pari a 0.5 secondi; a causa del guasto che manda la rete fuori uso la prima volta (i tempi in cui la rete va fuori uso sono specificati più sotto), i segmenti inviati successivamente devono seguire un percorso diverso con RTT pari a 2.5 secondi; durante il secondo periodo di rete fuori uso, il guasto viene riparato e i segmenti inviati successivamente alla riparazione tornano a sperimentare un RTT pari a 0.5 sec; il parametro alfa che rientra nel calcolo dell'RTT e' uguale a zero, ovvero l'RTT attuale dipende solo dall'ultimo RTT misurato;
- > RTO base = 2*RTT; nel caso di perdite consecutive dello stesso segmento, i timeout seguenti raddoppiano fino ad un massimo di 4 volte il RTO base, dopodiché la connessione viene abbattuta;
- il tempo di trasmissione dei segmenti è trascurabile rispetto RTT;
- > il ricevitore riscontra immediatamente i segmenti.


Inoltre si supponga che la rete vada fuori servizio nel seguente intervallo di tempo:

- \rightarrow da t1=3s a t2=3.5s;
- da t3=6.5s a t4=7s.

Quando la rete va fuori uso, tutti i segmenti presenti in rete vengono persi.

Si tracci l'andamento della CWND nel tempo e si determini in particolare:

- 1. il valore finale di CWND (sia graficamente, sia esplicitandolo);
- 2. i valori assunti dalla SSTHRESH durante il trasferimento (graficamente);
- 3. il tempo necessario per il trasferimento dei dati (sia graficamente, sia esplicitandolo);
- 4. il numero di segmenti trasmessi ad ogni intervallo, specificando se ne vengono ricevuti i riscontri o meno (sia graficamente, sia esplicitando i valori).
- 5. [domanda aperta]: come viene aggiornato il valor medio dell'RTT (SRTT) durante una connessione?



A t = 6 e a t = 7.5 la SSTHRESH viene impostata a 2 perchè vale min(2,cwnd_old/2) = min(2,1) = 2