Fisica II

UniVR - Dipartimento di Informatica

Fabio Irimie

Corso di Claudia Daffara 2° Semestre 2024/2025

Indice

1	Intro	oduzione Campo e forza			3
_		·	•	 •	
2		trostatica			3
	2.1	Materia			
	2.2	Elettrificazione			
	2.3	Elettrostatica nel vuoto			
		2.3.1 Interazione di Coulomb			
		2.3.2 Sistema di più cariche			
		2.3.3 Campo elettrostatico			
	2.4	Energia potenziale elettrostatica			
	2.5	(Campo) Potenziale elettrostatico			
		2.5.1 Calcolo del potenziale			
		2.5.2 Potenziale della carica puntiforme			
		2.5.3 Potenziale di più cariche		 	. 17
	2.6	Linee di campo		 	. 18
	2.7	Superfici equipotenziali			
	2.8	Teorema di Gauss			. 19
		2.8.1 Flusso del campo \vec{E}			. 21
	2.9	Applicazione del teorema di Gauss			. 24
		2.9.1 Simmetria sferica			. 24
		2.9.2 Simmetria cilindrica			. 29
		2.9.3 Simmetria rispetto ad un piano indefinito			. 32
	2.10	Elettrostatica nei conduttori			. 35
		2.10.1 Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico			. 35
		2.10.2 Cavità in un conduttore			. 37
	2.11	Capacità elettrostatica			. 43
		2.11.1 Conduttore isolato			. 43
		2.11.2 Conduttore non isolato			
		2.11.3 Capacità nei condensatori			
	2.12	Calcolo del campo potenziale			
		2.12.1 Simmetria sferica			
	2.13	B Elettrostatica nei dielettrici			
		2.13.1 Polarizzazione			
		2.13.2 Equazioni dell'elettrostatica nei dielettrici			
		2.13.3 Teorema di Gauss			
	2.14	Energia elettrostatica			
		2.14.1 Energia di N cariche discrete			. 58
		2.14.2 Energia in un sistema continuo			
		2.14.3 Energia con N conduttori			
		2.14.4 Processo di carica del condensatore			
		2.14.5 Densità di energia			
3	Flett	trodinamica			64
•	3.1	Corrente elettrica			-
	5.1	3.1.1 Forza elettromotrice			
		3.1.2 Intensità di corrente			
		3.1.3 Densità di corrente			
			•		. 09

	3.2	Legge	di Ohm
	3.3		za elettrica
	3.4		neari (o circuiti elementari)
		3.4.1	Collegamento di resistori
		3.4.2	Partitore resistivo
		3.4.3	Leggi di Kirchhoff
	3.5	Reti n	on lineari (o circuiti RC)
		3.5.1	Collegamento di condensatori
		3.5.2	Partitore capacitivo
		3.5.3	Processo di carica e scarica del condensatore 85
4	Mag	gnetost	atica 89
	4.1	Fatti s	sperimentali
	4.2	Forza	magnetica (di Lorentz)
		4.2.1	Dipolo magnetico
		4.2.2	Applicazione della forza magnetica 95
	4.3	Teoren	ma di Ampere
		4.3.1	Applicazione del teorema di Ampere 100
		4.3.2	Interazione meccanica tra due fili
			interazione meccanica tra due ini 100
		4.3.3	Osservazioni
	4.4	4.3.3	

1 Introduzione

L'oggetto principale dello studio di questo corso è la forza elettromagnetica \vec{F}_{em} , più precisamente la teoria di campo.

Definizione utile 1.1. La forza è l'interazione tra due oggetti.

In natura esistono solo 4 forze che governano tutto ciò che è misurabile:

- Forza di gravità (osservata quando negli oggetti interagenti c'è massa)
- Forza elettromagnetica (osservata quando negli oggetti interagenti c'è carica)
- Forza elettronucleare forte
- Forza elettronucleare debole

Le ultime due riguardano la materia microscopica. Le prime due invece riguardano la materia macroscopica e sono forze **a lungo raggio**, cioè ha effetto anche a distanza.

Lo studio della forza elettromagnetica si può fare attraverso degli strumenti che approssimano il comportamento delle entità al livello macroscopico senza preoccuparci della natura microscopica.

1.1 Campo e forza

In fisica 1 si sono studiati i concetti delle forze, cioè ciò che agisce su un corpo con una massa, ad esempio la caduta di un grave che è attratto dalla Terra per la forza di gravità. La visione dei campi è una visione più generale e rappresenta la proprietà di un ambiente di interagire con un corpo, ad esempio un **campo** di gravità.

2 Elettrostatica

Facendo esperimenti che non sono analizzabili con i concetti della fisica 1 si arriva a capire che c'è una nuova interazione, la **forza elettrostatica** che ha 2 forme:

- Forza attrattiva
- Forza repulsiva

Gli oggetti sono divisi in due classi:

- Carica positiva
- Carica negativa

Gli oggetti della stessa classe si respingono, mentre quelli di classe diversa si attraggono.




Figura 1: Tipi di carica

Definizione 2.1 (Carica elettrica). È chiamata **carica elettrica** q la proprietà che ha il corpo di esprimere la forza elettrostatica. Le proprietà di questa carica elettrica sono **indipendenti** dal meccanismo che l'ha generata, cioè può essere generata in modo diverso, ma ha sempre le stesse proprietà. Questo implica che la carica è **preesistente** in natura.

2.1 Materia

L'atomo è formato da un nucleo centrale composto da protoni, carichi positivamente, e da neutroni, senza carica. Intorno al nucleo si ha una regione in cui si ha la probabilità di trovare un'altra particella, carica negativamente, chiamata elettrone.




Figura 2: Struttura dell'atomo

La carica totale dell'atomo è nulla, quindi è **neutro** e di conseguenza la carica del nucleo è uguale alla carica degli elettroni, per la precisione il numero di protoni è uguale al numero di elettroni. Z è il numero atomico, cioè il numero di protoni.

Elettrone e protone hanno, in modulo, la stessa carica:

$$|q_{e^-}| = q_{p^+}$$

L'elettrone è una **particella elementare**, indivisibile e la sua carica è detta **carica elementare**, cioè la più piccola unità di carica osservabile e vale:

$$e^- = 1.6 \times 10^{-19} C$$

La carica elettrica in natura è quindi quantizzata, ovvero deve essere un multiplo della carica dell'elettrone. Inoltre la carica non si può generare, si può solo trasferire.

Definizione 2.2 (Legge di conservazione della carica). In un sistema isolato, cioè che non interagisce con altri sistemi, la carica totale Q si conserva.

I componenti della materia hanno due comportamenti:

- Conduttore: ad esempio il metallo, in cui gli elettroni sono liberi di muoversi
- **Dielettrico** (isolante): ad esempio il vetro, in cui le cariche non sono libere di muoversi, quindi vincolate, cioè non si riesce a strappare gli elettroni dall'atomo. Se si avvicina una carica positiva al dielettrico si avrà una deformazione delle cariche, ma non si ha una separazione di carica:




Figura 3: Deformazione delle cariche

2.2 Elettrificazione

L'elettrificazione è il trasferimento di carica da un corpo all'altro. Ci sono 3 meccanismi di elettrificazione:

• **Strofinio**: Si prende una bacchetta di vetro e un panno di lana e si strofina la bacchetta. La bacchetta, inizialmente, non è carica e meccanicamente con lo strofinio si strappano gli elettroni dagli atomi. La bacchetta diventa carica positivamente e il panno negativamente. Si avranno quindi le cariche q⁺ della bacchetta e q⁻ del panno. Per la legge di conservazione della carica si ha:

$$|q^{-}| = q^{+}$$




Figura 4: Strofinio

• Induzione elettrostatica: Con la precedente bacchetta caricata positivamente si avvicina un oggetto metallico e si nota che le cariche negative -Q del metallo si avvicinano il più possibile alla bacchetta respingendo le cariche positive +Q creando una **separazione di carica per induzione**. La carica totale rimane nulla perchè non sono migrati elettroni.

$$| - Q | = +Q$$



Figura 5: Induzione elettrostatica

Se si allontana l'oggetto metallico si avrà una separazione meno potente.

L'**elettroscopio** si usa per misurare la carica elettrica. È un oggetto metallico collegato a delle lamelle metalliche chiamate foglie:




Figura 6: Elettroscopio

Si misura la carica avvicinando la bacchetta e si osserva la forza repulsiva tra le foglie dovuta alla repulsione tra le cariche positive della bacchetta e dell'elletroscopio:



Figura 7: Elettroscopio durante una misurazione

Se si allontana la bacchetta la separazione delle foglie diminuisce.

• **Contatto** Se si prende un oggetto metallico caricato positivamente e si mette a contatto con un filo conduttore le cariche si sposteranno sul filo, elettrificandolo:




Figura 8: Elettrificazione per contatto

Se si attacca il filo a terra l'oggetto si scarica perchè le cariche migrano verso la terra, cioè un conduttore immensamente più grande e quindi la carica si distribuisce su tutta la superficie della terra e sull'oggetto metallico rimane una carica approssimativamente nulla:




Figura 9: Scarica a terra

2.3 Elettrostatica nel vuoto

Fatti sperimentali:

Si crea un esperimento che permette di osservare il fenomeno che si vuole modellare. Si prende una bilancia di torsione formata da un filo torcente a cui è appesa un'asta con una carica q_1^+ su un'estremità. Se si avvicina una carica dello stesso segno q_2^+ si osserva che viene applicata una forza repulsiva \vec{F}_{el} che fa torcere il filo con un momento torcente:

$$\tau_{\text{filo}} = (k\theta) = \tau_{\text{el}} = \vec{d} \times \vec{F}$$



Figura 10: Bilancia di torsione

2.3.1 Interazione di Coulomb

Dai fatti sperimentali si nota che il modulo della forza è proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le cariche:

$$|F_{el}| = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Si osserva anche che la forza elettrica F_{el} è una forza **centrale**, cioè la forza è diretta lungo la retta che congiunge le due cariche.

k è la costante di Coulomb e vale:

$$k=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

dove ε_0 è la costante dielettrica del vuoto. L'unità di misura della carica è il Coulomb:

$$[q] = C$$

Consideriamo la terna cartesiana con due cariche positive q_1^+ e q_2^+ descritte dai raggi vettori \vec{r}_1 e \vec{r}_2 . Sulla carica q_2^+ viene applicata una forza \vec{F}_{12}




Figura 11: Forza elettromagnetica

Notazione:

- Chiamo il vettore che va da \vec{r}_1 a \vec{r}_2 \vec{r}_{12} .
- Il versore è indicato con \hat{r} e rappresenta il vettore unitario:

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Calcoliamo la forza \vec{F}_{12} che agisce su q_2^+ da q_1^+ :

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{\left(\vec{r}_2 - \vec{r}_1\right)^2} \frac{\left(\vec{r}_2 - \vec{r}_1\right)}{\left|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\right|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1q_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12} \quad [N]$$

2.3.2 Sistema di più cariche

Con più cariche si osserva che vale il principio di sovrapposizione, cioè due fenomeni si sommano in modo lineare; e vale la terza legge di Newton, cioè l'azione-reazione $\left(\vec{F}_{12}=-\vec{F}_{21}\right)$.

Consideríamo un sistema discreto con n cariche q_1, q_2, \ldots, q_n e osserviamo la carica q_0 . Ognuna di queste cariche sarà descritta dal suo raggio vettore.




Figura 12: Forza elettromagnetica con più cariche

La forza che la carica q_i agisce su q_0 è:

$$\vec{F}_{i0} = \frac{q_i q_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\hat{r}_{i0}}{r_{i0}^2}$$

dove $\vec{r}_{i0} = \vec{r}_0 - \vec{r}_i$.

Applichiamo questa formula osservando una ad una tutte le cariche come fatto per q_0 per calcolare la forza totale applicata sulla carica q_0 :

$$\vec{F}_{tot} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i q_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\hat{r}_{i0}}{r_{i0}^2} \quad [N]$$

Questa forza ha direzione uguale alla somma delle forze.

Un'informazione si propaga con una **velocità finita**, cioè non istantaneamente. La velocità massima di propagazione è la velocità della luce c e vale:

$$c=3\times 10^8\,\frac{m}{s}$$

Consideriamo lo stesso sistema di cariche, ma con la carica q_0 spostata ad una distanza molto lontana e consideriamo le altre cariche come cariche che si muovono. Si osserva che le cariche che si muovono cambiano il valore della forza \vec{F}_{tot} e dalla formula si vede che la forza cambia istantaneamente, ma in realtà la forza viene trasmessa dopo un tempo di propagazione (che la formula non tiene in considerazione).

Questa problematica si risolve con il concetto di campo elettrostatico.

2.3.3 Campo elettrostatico

Dalla formula della forza elettrostatica si può notare che la forza è proporzionale alla carica osservata q_0 :

$$\vec{F}_{tot} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i q_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\hat{r}_{i0}}{r_{i0}^2} \propto q_0$$

Quindi la forza è proporzionale alla carica osservata e dalla distanza di questa carica:

$$\vec{F}=q_0\vec{E}\left(\vec{r}_0\right)$$

Dove \vec{E} è il campo elettrostatico posizionato in r_0 della carica osservata q_0 .

Prendiamo in considerazione il seguente sistema in cui la particella Q è la **sorgente** di campo e la particella q è la carica di prova:




Figura 13: Campo elettrostatico

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{E}(r) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Questa è la **definizione operativa** di campo, cioè serve una carica di prova per misurare il campo.

Definizione 2.3. Il campo di una singola carica puntiforme Q, posizionata per comodità nell'origine, considerata una particella di test q ad una distanza \vec{r} è definito come:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\hat{r}}{r^2} \quad \left[\frac{N}{C}\right]$$



Definizione 2.4. Il campo di un sistema discreto di n cariche q_1, q_2, \ldots, q_n è definito come:

$$\vec{E}\left(\vec{r}\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \cdot \hat{r}_i \quad \left[\frac{N}{C}\right]$$

per il principio di sovrapposizione.




Figura 15: Campo elettrostatico con più cariche

Definizione utile 2.1. Il lavoro elementare è definito come:

$$dL = \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

dove \vec{dl} è il vettore spostamento.

- Il lavoro non dipende dal percorso, ma solo dai punti di inizio e fine.
- Il lavoro in un percorso chiuso è nullo:

$$\oint \vec{dl} = 0$$

• Esiste una funzione di stato U tale che il lavoro per andare da A a B è uguale al negativo del lavoro per andare da B a A:

$$\exists U \mid L_{AB} = -\Delta U$$

dove U è l'energia potenziale.

2.4 Energia potenziale elettrostatica

La **forza elettrostatica** \vec{F}_{el} è una forza **conservativa**, cioè il lavoro per spostare una carica da un punto A a un punto B è indipendente dal percorso e dipende solo dai punti di inizio e fine.

Per calcolare il lavoro per spostare una carica ${\bf q}$ da un punto ${\bf A}$ a un punto ${\bf B}$ si usa la seguente formula:

$$\begin{split} L_{AB} &= \int_{A}^{B} \vec{d\vec{L}} = \int_{\text{curva}} \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{Qq}{r^{2}} \cdot \underbrace{\hat{r} \cdot \vec{d\vec{l}}}_{dr} \\ &= \frac{Qq}{4\pi\epsilon_{0}} \int_{r_{A}}^{r_{B}} \frac{dr}{r^{2}} \\ &= \frac{Qq}{4\pi\epsilon_{0}} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_{A}}^{r_{B}} \\ &= \frac{Qq}{4\pi\epsilon_{0}} \left(-\frac{1}{r_{B}} + \frac{1}{r_{A}} \right) \end{split}$$

dove U è l'energia potenziale elettrostatica:

$$U = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} + \text{costante} \quad [J]$$



Figura 16: Energia potenziale

Se poniamo l'energia all'infinito uguale a 0, allora U è il lavoro che fa il campo (la forza elettrostatica) per allontanare una particella all'infinito, cioè per distruggere il sistema:

$$U_{-\infty}=0 \rightarrow U=\frac{Q\mathfrak{q}}{4\pi\epsilon_0 r}=-\left(U_{\infty}-U_r\right)$$


- Con cariche uguali l'energia è positiva perchè la forza è repulsiva e si allontana la carica verso l'infinito.
- Con cariche opposte l'energia è negativa perchè la forza è attrattiva e si avvicina la carica, allontanandosi dall'infinito.

2.5 (Campo) Potenziale elettrostatico

Dalla forza abbiamo definito l'equivalente, ma sottoforma di campo:

$$\vec{F} \longrightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Si può definire un campo anche per l'energia potenziale:



Definizione 2.5. Il campo potenziale è definita come la differenza di energia di una carica q unitaria:

$$V(F) := \Delta V_{AB} = \frac{\Delta U}{q}$$
 [V]

L'unità di misura è il Volt.

Quindi come $\Delta U_{AB} = - \int_A^B \vec{F} \ dl$, così si avrà:

$$\Delta V_{AB} = V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \ dl \quad [V]$$

Di conseguenza il lavoro sulla carica q è:

$$L_q = -q\Delta V \quad [J]$$

2.5.1 Calcolo del potenziale

 $V(\vec{r})$ è un campo definito a meno di una costante (come l'energia), ma si sceglie un punto di riferimento (uno **zero**) che chiamiamo ad esempio \vec{r}_0 e poniamo $V(\vec{r}_0) = V_0$. Successivamente si calcola il potenziale come $V(\vec{r}) - V(\vec{r}_0)$:

$$\begin{cases} V(\vec{r_0}) = V_0 \rightarrow = 0 \\ V(\vec{r}) - V_0 = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \ dl \end{cases}$$

Si calcola quindi il campo prendendo come punto di riferimento il punto \vec{r}_0

2.5.2 Potenziale della carica puntiforme

Ricordando la definizione di campo elettrostatico:

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\hat{r}}{r^2}$$

Il potenziale si calcola come:

$$\begin{split} V(\vec{r}) - V_0 &= -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \ dl \\ &= -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\hat{r}}{r^2} \cdot dl \\ &= -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_0} \quad [V] \end{split}$$

dove r_0 è un punto di riferimento e V_0 è il potenziale in quel punto. Si può prendere $r_0=\infty$, quindi $V_\infty=0$ e si ottiene:

$$V(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$
 [V]

2.5.3 Potenziale di più cariche

Consideriamo un insieme di cariche discrete $\{q_i\}_N$ vale il **principio di sovrapposizione** anche per il potenziale ed esso è definito tramite il campo. Gli operatori somma e integrale commutano e quindi si ottiene:

$$V_{\text{tot}} = \sum V_{i}$$

dove:

$$V_i = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

e quindi:

$$V_{\text{tot}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$



Figura 17: Potenziale di più cariche

In questo modo spostando l'origine degli assi il potenziale non cambia.

Se si avesse un volume tutte le sommatorie diventerebbero integrali:

$$V_{\text{tot}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

Abbiamo quindi che:

$$\vec{F} \longrightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{test}}$$
 conservativo
$$\Delta U \longrightarrow \Delta V = \frac{\Delta U}{q_{test}}$$
 Energia elettrostatica Campo potenziale

$$L_q = -\Delta U \to L_q = -q \Delta V$$

La circuitazione in un percorso chiuso è nulla:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot dl = 0$$

Figura 18: Equazione di Maxwell

quindi \vec{E} è conservativo.

2.6 Linee di campo

Sono linee tangenti al campo elettrostatico \vec{E} in ogni punto e dirette nel verso del campo. Hanno le seguenti caratteristiche:

- Sono continue, quindi non si interrompono mai
- Escono dalle cariche positive e entrano nelle cariche negative
- Sono linee aperte, cioè non si chiudono mai
- In una carica positiva puntiforme sono radiali




Figura 19: Linee di campo su una carica positiva

• In una carica negativa puntiforme sono radiali e entrano nella carica




Figura 20: Linee di campo su una carica negativa

- Le cariche sono l'origine delle linee di campo, se si hanno delle linee chiuse vuol dire che non c'è una sorgente
- Le linee di campo non si intersecano mai

2.7 Superfici equipotenziali

Sono luoghi di punti (superficie bidimensionale) a potenziale costante:

$$V(\vec{r}) = \text{costante} \rightarrow \Delta V = 0 \rightarrow L = 0$$
 sulla superficie

Se il lavoro è nullo, allora la forza è perpendicolare alla superficie $\vec{F} \perp d\vec{l}$. Quindi le superfici equipotenziali sono perpendicolari al campo elettrico perchè:

$$\vec{F} = q\vec{E} \rightarrow \vec{F} \perp \vec{E}$$

Quindi si nota che per una carica puntiforme la superficie equipotenziale è una sfera. Il campo elettrico punta sempre verso potenziali minori perchè il lavoro è positivo:



Figura 21: Superfici equipotenziali

$$L = -q^+ \left(V_B - V_A \right) > 0 \quad \text{con } V_B < V_A$$

2.8 Teorema di Gauss

Si può calcolare il campo elettrostatico \vec{E} di un'entità più complicata, come ad esempio un filo, un cilindro ecc..., che presentano **situazioni di simmetria**. Questo calcolo non viene fatto direttamente tramite integrali, ma tramite il **teorema di Gauss**. Le simmetrie che analizziamo sono:

• **Simmetria sfericha**: Un sistema **isotropo**, cioè che non varia in base alla direzione. Ad esempio una sfera, una carica puntiforme oppure un condensatore sferico.

- Simmetria cilindrica: Un sistema che non varia in base alla rotazione intorno ad un asse. Ad esempio un cilindro indefinito (di lunghezza non definita) oppure un filo.
- Simmetria rispetto ad un piano: Un sistema che non varia in base alla traslazione lungo un piano.

Tutte queste sono geometrie in cui sono distribuite cariche e avranno una certa densità di carica:

- Carica puntiforme q [C]
- ullet Densità lineare λ $\left[\frac{C}{m}\right]$ per una linea
- Densità volumetrica ρ $\left[\frac{C}{m^3}\right]$ per un volume

Osservazione: Moltiplicare un campo per una superficie equivale a calcolare un **flusso**, cioè contare le linee di campo per la superficie ortogonale. Se prendiamo un campo di una carica puntiforme notiamo che al variare della distanza \vec{r} il valore del campo varia. Se invece moltiplichiamo il campo per la superficie di una sfera, si ottiene un flusso che è costante e non dipende da \vec{r} :

$$\begin{split} \vec{E} &= \frac{q \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ \vec{E} \cdot 4\pi r^2 &= \frac{q \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \cdot \hat{r} \end{split}$$

Definizione utile 2.2 (Angolo piano). L'angolo solido $d\alpha$ è definito come un elemento di linea dl di circonferenza diviso per il raggio:




Figura 22: Angolo piano

$$d\alpha = \frac{\vec{dl} \cdot \hat{n} \cdot \hat{r}}{r}$$

Definizione utile 2.3 (Angolo solido). L'angolo solido $d\Omega$ è definito come un elemento di superficie dS diviso per il raggio al quadrato:





Figura 23: Angolo solido

$$d\Omega = \frac{dS \cdot \hat{n} \cdot \hat{r}}{r^2}$$

2.8.1 Flusso del campo \vec{E}

Consideriamo una superficie con concavità verso il basso definita come la sua orientazione \hat{n} (normale) e la sua area dS.



$$d\vec{S} = \hat{n} \cdot dS$$


Figura 24: Superficie


Definizione 2.6 (Flusso elementare). Il flusso elementare $d\Phi$ è definito come il prodotto scalare tra il campo e la superficie:


$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad [V \cdot m]$$

Il flusso di una superficie si ottiene integrando:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$$







- $d\Phi > 0$
- $\Phi = \vec{\mathsf{E}} \cdot \vec{\mathsf{S}} \cos \theta$
- $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = 0$

- (a) Flusso positivo
- (b) Flusso generico
- (c) Flusso nullo

Figura 25: Esempi di flusso

Esempio 2.1. Consideriamo una carica puntiforme q e una superficie dS




Figura 26: Flusso di una carica puntiforme

Il flusso del campo elettrostatico è:

$$d\Phi = \left(\vec{E} \cdot d\vec{S}\right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \underbrace{\frac{\hat{r}}{r^2} \cdot d\vec{S}}_{d\Omega} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Osserviamo che il flusso dipende solo da $d\Omega$, cioè dall'angolo solido, e non dalla distanza r della superficie dalla carica.

Esempio 2.2. Consideriamo una superficie chiusa:



Figura 27: Flusso di una superficie chiusa

il flusso del campo elettrostatico è:

$$\Phi = \oint \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \underbrace{\oint d\Omega}_{=4\pi} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

L'integrale su una superficie chiusa dell'angolo piano è uguale a 2π , quindi l'integrale su una superficie chiusa dell'angolo solido è uguale a 4π .

Il flusso quindi non dipende dalla superficie. Questa è la dimostrazione del teorema di Gauss.

Teorema 2.1 (Teorema di Gauss). Il flusso $\Phi(\vec{E})$ del campo elettrico \vec{E} attraverso una superficie chiusa **qualsiasi** S è uguale alla somma delle cariche interne alla superficie diviso ε_0 :

$$\Phi(\vec{E}) = \oint\limits_{\text{superficie chiusa QUALUNQUE}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{interne}}}{\epsilon_0}$$

Le cariche esterne non contano perchè quando esse entrano nella superficie, ad un certo punto escono, quindi il flusso è nullo. Se all'interno della superficie c'è una sorgente (quindi cariche interne) esse non entrano mai perchè sono già dentro, quindi escono e il flusso è positivo.

2.9 Applicazione del teorema di Gauss

Siccome il teorema di Gauss dice che il flusso non dipende dalla superficie si prende una superficie particolarmente simmetrica chiamata **superficie di Gauss** che rende facilmente calcolabile il flusso, grazie al campo costante su tutta la superficie. Per calcolare il campo \vec{E} siccome esso è costante e parallelo alla normale (grazie alla superficie scelta) si può tirare fuori dall'integrale per ottenere un prodotto tra l'incognita \vec{E} e un integrale geometrico.

$$\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \oint_{\mathsf{Sup}} d\vec{S} = \frac{Q_{\mathsf{Interne}}}{\epsilon_0}$$

Figura 28: Equazione di Maxwell

2.9.1 Simmetria sferica

Le caratteristiche necessarie sono:

- Distribuzione di carica con simmetria sferica. Potrebbe essere una:
 - Carica di volume ρ



$$Q = \rho \cdot \overbrace{\frac{4}{3}\pi R^3}^{\text{Volume sfera}} \quad [C]$$

Figura 29: Simmetria sferica di volume

– Carica di superficie σ



Superficie sfera
$$Q = \sigma \cdot \overbrace{4\pi R^2}^{\text{Superficie}} [C]$$

Figura 30: Simmetria sferica di superficie

Se la carica $\{Q\}$ è a simmetria sferica, allora il campo \vec{E} sarà a simmetria sferica. Questo campo sarà **radiale** e dipenderà solo da \vec{r} :

$$\vec{E} = E(r)\hat{r}$$

Esempio 2.3. Consideriamo una carica positiva Q^+ distribuita su una superficie. L'obiettivo è quello di cercare una superficie di Gauss in cui il campo elettrico sia costante. Siccome dipende solo da r esso sarà costante solo nelle superfici sferiche S(r) di raggio r.



Figura 31: Carica distribuita su una superficie sferica

$$\begin{split} \Phi(\vec{E}) &= \oint_{S(r)} \vec{E} \cdot \hat{n} \cdot_{S(r)} \, dS \\ &= \oint_{S(r)} E(r) dS \\ &= E(r) \oint_{S(r)} dS \\ &= E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \end{split}$$

Dove:

$$Q_{\text{int}} = \begin{cases} Q & \text{se } r \geqslant R \text{ (esterno)} \\ 0 & \text{se } r < R \text{ (interno)} \end{cases}$$


Quindi:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \text{se } r \geqslant R \\ 0 & \text{se } r < R \end{cases} \left[\frac{V}{m} \right]$$

In r = R il campo vale:

$$E(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Il grafico del campo elettrico è:



Esempio 2.4. Consideriamo una carica positiva Q^+ distribuita su un volume. L'obiettivo è quello di cercare una superficie di Gauss in cui il campo elettrico sia costante. Siccome dipende solo da r esso sarà costante solo nelle sfere S(r) di raggio r.



Figura 33: Carica distribuita su un volume sferico

Siccome la sfea all'interno non è più vuota come nell'esempio precedente, ma è piena il valore di Q_{int} esterno rimane invariato, ma all'interno si ha:

$$Q_{\text{Int}} = \begin{cases} Q & \text{se } r \geqslant R \\ \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 & \text{se } r < R \end{cases}$$


Quindi:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \text{se } r \geqslant R \\ \frac{\rho}{3\epsilon_0} \cdot r & \text{se } r < R \end{cases} \quad \left[\frac{V}{m}\right]$$

In r = R il campo vale:

$$E(R) = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \cdot R$$

Il grafico del campo elettrico è:



2.9.2 Simmetria cilindrica

Le possibili simmetrie sono:

- $\bullet\,$ Filo indefinito con distribuzione di carica lineare λ
- Cilindro
 - Con distribuzione di carica sulla superficie
 - Con distribuzione di carica nel volume

La caratteristica principale è la **simmetria attorno all'asse del sistema**. La superficie di Gauss in cui il campo è costante è un cilindro di raggio r e altezza h.

Esempio 2.5. Consideriamo una carica λ^+ distribuita su un filo indefinito:




Figura 34: Carica distribuita su un filo indefinito

Il flusso del campo è il flusso delle basi (che essendo perpendicolari al campo radiale vale 0) più il flusso laterale:

$$\Phi(\vec{E}) = \Phi_{\mathsf{Basi}} + \Phi_{\mathsf{Laterale}} = 0 + E \cdot 2\pi r h = \frac{Q_{\mathsf{Int}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

Quindi il campo è:

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Il grafico del campo elettrico è:




Figura 35: Grafico del campo elettrico

Esempio 2.6. Consideriamo una carica σ^+ distribuita su un cilindro di raggio R e altezza h:




Figura 36: Carica distribuita su un cilindro di raggio R e altezza h

Il flusso del campo è lo stesso del caso precedente, ma con $Q_{\mbox{\scriptsize Int}}$ diverso:

$$Q_{\text{Int}} = \begin{cases} \sigma \cdot 2\pi R h & \text{se } r \geqslant R \\ 0 & \text{se } r < R \end{cases}$$

Quindi il campo è:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r} & \text{se } r \geqslant R \\ 0 & \text{se } r < R \end{cases}$$

Il grafico del campo elettrico è:




Figura 37: Grafico del campo elettrico

2.9.3 Simmetria rispetto ad un piano indefinito

Consideriamo un piano indefinito con una distribuzione di carica superficiale positiva σ^+ $\left[\frac{C}{m^2}\right]$. L'unico grado di libertà è la distanza dal piano. L'elemento di campo è definito come:

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Se consideriamo un elemento di carica che agisce su un punto p, allora siccome il piano è indefinito ci sarà un elemento di carica simmetrico che genera un campo con componente orizzontale uguale e opposto a quella dell'elemento precedente. Di conseguenza il campo totale sarà perpendicolare al piano:




Figura 38: Carica distribuita su un piano indefinito

Il campo avrà questa forma:

$$\vec{\mathsf{E}} = \mathsf{E}(z)\hat{z}$$

La superficie di Gauss da considerare è un cilindro che si trova metà sopra e metà sotto il piano:



Figura 39: Superficie di Gauss per un piano indefinito

Il flusso del sistema sarà il flusso delle basi più il flusso dei lati, ma il flusso laterale sarà nullo:

$$\Phi = \Phi_{\mathsf{Basi}} + \Phi_{\mathsf{Laterale}} = 2\mathsf{E}(z) \not Z + 0 = \frac{Q_{\mathsf{Int}}}{\epsilon_0} = \frac{\not Z \sigma}{\epsilon_0}$$

Quindi il campo è:

$$E=\frac{\sigma^{\pm}}{2\epsilon_0}$$

La particolarità di questo campo è che non dipende dalla distanza, quindi è un campo costante.

Esempio 2.7. Vogliamo analizzare il campo elettrico tra due piani indefiniti distanti h uno caricato positivamente e l'altro negativamente.



Figura 40: Carica distribuita su due piani indefiniti

Il piano, per il principio di sovrapposizione, è uguale a:

$$\sigma = \sigma^+ + \sigma^-$$




Figura 41: Sovrapposizione di due piani

Dal teorema di Gauss abbiamo che il campo è costante e vale:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

quindi:




Figura 42: Risultato della sovrapposizione di due piani

Notiamo che all'esterno dei piani il campo è nullo, mentre al centro è la somma dei due campi con verso dal positivo al negativo.

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Le linee di campo sono quindi:




Figura 43: Linee di campo tra due piani

2.10 Elettrostatica nei conduttori

Un materiale conduttore ha **le cariche libere di muoversi**. Se si avvicina un campo elettrico e sulle cariche viene esercitata una forza. Per un momento ci sarà del caos, ma poi le cariche si sposteranno fino a quando non si raggiunge l'equilibrio, in quel momento si studia il comportamento delle cariche.

2.10.1 Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico

1. Prima proprietà: Il campo totale interno in un conduttore è 0:

$$E_{Interno} = 0$$

Consideriamo un conduttore immerso in un campo chiamato **campo ester- no**. Le cariche sono libere di muoversi, quindi quelle positive andranno nella direzione del campo, mentre quelle negative andranno nella direzione opposta al campo.



Figura 44: Campo esterno in un conduttore

Si nota quindi una separazione di carica che creerà un campo indotto.




Figura 45: Campo indotto in un conduttore

Vale il principio di sovrapposizione e quindi all'interno del conduttore si avrà la somma dei due campi:

$$E_{\mathsf{tot}} = E_{\mathsf{est}} + E_{\mathsf{ind}}$$

Ad un certo punto si raggiungerà l'equilibrio, quindi le cariche non si muovono più, di conseguenza il campo è nullo.

2. **Seconda proprietà**: Siccome il campo è nullo, il potenziale è costante su tutto il conduttore:

$$V-V_0=-\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}}\vec{\not}E\cdot d\vec{l}$$

$$V = \mathsf{costante}$$

3. **Terza proprietà**: Siccome il campo interno è nullo, la carica interna in un conduttore in equilibrio è 0 (dal teorema di Gauss) $Q_{\text{Int}}=0$:

$$\label{eq:continuity} \oint_{S} \vec{\not}E \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_{0}} = 0 \rightarrow Q_{\text{int}} = 0$$

Quindi le cariche si distribuiscono solo in superficie

4. **Quarta proprietà**: Il campo nella superficie di un conduttore è ortogonale alla superficie e vale sempre:

$$\vec{E}_{\text{sup}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

(Teorema di Coulomb)

Notiamo quindi che il conduttore in equilibrio elettrostatico distorce il campo nel seguente modo:



Figura 46: Campo in un conduttore in equilibrio

2.10.2 Cavità in un conduttore

La cavità non dipende dalla geometria del conduttore. Un esempio di un conduttore con una cavità è il seguente (un guscio):




Figura 47: Conduttore con una cavità

Carichiamo un conduttore con una cavità vuota con una carica Q. Questa carica si distribuirà sulla superficie del conduttore e ha le seguenti proprietà:

1. La densità nella superficie della cavità è scarica:

$$\sigma_{\text{Cavità}} = 0$$

quindi se si deposita una carica sul guscio, l'interno non può essere caricato

2. Il campo all'interno della cavità è nullo:

$$E_{\mathsf{Cavit\grave{a}}} = 0$$

Dimostrazione: Per il teorema di Gauss posiziono una superficie di Gauss all'interno del conduttore, quindi:



Figura 48: Superficie di Gauss in un conduttore con cavità

$$\label{eq:definition} \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int totale}}}{\epsilon_0}$$

Il campo vale 0 perchè la superficie di Gauss si trova all'interno del conduttore, quindi:

$$\label{eq:cavital} \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow Q_{\text{Cavità}} = 0$$

La carica totale è nulla, però si potrebbe avere una situazione con una carica positiva e negativa che si annullano. Se per assurdo si avesse una separazione di carica, con carica totale nulla:

$$q^+ + q^- = 0$$

allora ci sarebbe un campo interno:




Figura 49: Dimostrazione del campo nullo in un conduttore con cavità

per l'equazione di Maxwell sapppiamo che:

$$\int_{\Gamma} E \cdot dl = \int_{\Gamma_{Conduttore}} E + \underbrace{\int_{\Gamma_{Cavit\grave{a}}} E}_{=0} \neq 0$$

E questo è assurdo, quindi il campo è nullo.

Le linee di campo sono:



Figura 50: Linee di campo in un conduttore con cavità

Questa superficie con una cavità agisce come uno **schermo elettrostatico** (o gabbia di Faraday) perchè il campo all'interno è nullo.

Consideriamo ora un conduttore con una cavità **carica**, ciò vuol dire che nella cavità è presente un conduttore carico e questa carica si distribuisce sulla superficie:




Figura 51: Conduttore con una cavità carica

Per Gauss posiziono una superficie all'interno del conduttore con la cavità, quindi:




Figura 52: Superficie di Gauss in un conduttore con cavità carica

$$\oint_S \underbrace{\vec{E}}_{=0} \cdot d\vec{S} = 0 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Visto che la carica deve essere 0, compare **per induzione** una carica uguale ed opposta a quella della cavità:

$$Q_{\mathsf{Indotta}} = -Q_{\mathsf{Cavit\grave{a}}}$$

Però la carica si conserva, quindi compare sempre per induzione una carica Q sulla superficie esterna:



Figura 53: Induzione in un conduttore con cavità carica

Le linee di campo sono:




Figura 54: Linee di campo in un conduttore con cavità carica

Se viene aggiunta una carica all'esterno il sistema **nella cavità** non cambia perchè la superficie agisce come uno schermo. All'esterno invece le cariche si sommano.

Esempio 2.8. Consideriamo il seguente sistema:




Figura 55: Conduttore con cavità sferica carica

Se si mette al contatto il conduttore interno con il conduttore esterno si ottiene il sistema del conduttore con una cavità perchè i due conduttori agiscono come se fossero uno solo:




Figura 56: Trasformazione del condensatore in un conduttore con cavità carica

2.11 Capacità elettrostatica

Un carica {dq} genera un campo

$$d\vec{E} = \frac{\{dq\}}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2} \quad \left[\frac{V}{m}\right] \label{eq:equation_eq}$$

e un potenziale

$$dV = \frac{\{dq\}}{4\pi\epsilon_0 r} \quad [V]$$

Osserviamo che c'è una linearità tra la carica e il potenziale, quindi V è proporzionale a Q e il coefficiente di proporzionalità è la **capacità**.

2.11.1 Conduttore isolato

Consideriamo un qualsiasi conduttore isolato con una carica Q e un potenziale V costante.

Definizione 2.7. Si definisce **capacità elettrostatica** C di un conduttore isolato la quantità di carica Q tarsferita al conduttore da un potenziale V

$$C = \frac{Q}{V}$$
 [F] (Farad)

La capacità dipende solo dalla geometria e dal materiale.

2.11.2 Conduttore non isolato

Consideriamo due conduttori, uno con carica Q e uno con carica -Q in **induzione completa**, cioè tutte le linee di campo del primo oggetto vanno nel secondo oggetto. Per avere ciò bisogna eliminare ogni interazione con l'esterno e l'unica opzione è inserire il primo oggetto nella cavità del secondo.




Figura 57: Isolamento di un conduttore

Un **Condensatore** è un sistema di due conduttori in induzione completa. In un condensatore i due conduttori si dicono **armature** o **lastre**.

Nella pratica si distinguono 3 casi (in questo corso):

1. Condensatore sferico: Si hanno due sfere, una nella concavità dell'altra




Figura 58: Condensatore sferico

2. **Condensatore cilindrico**: È una struttura tubolare, in cui se il raggio è molto minore della lunghezza del tubo allora si può **approssimare** come un induzione completa:




Figura 59: Condensatore cilindrico

3. Condensatore piano: È formato da due lastre piane parallele separate da una distanza h con una certa area A. Anche in questo caso se le lastre sono molto grandi rispetto alla distanza si può approssimare come un induzione completa.



Figura 60: Condensatore piano

2.11.3 Capacità nei condensatori

Consideriamo un condensatore:




Figura 61: Condensatore sferico

La capacità è:

$$C = rac{Q}{\Delta V}$$
 (presa positiva)

Esempio 2.9. Calcoliamo la capacità del condensatore piano nel vuoto, indicato con il seguente simbolo:



Figura 62: Condensatore piano

Consideriamo un piano con carica positiva e uno con carica negativa e area A:




Figura 63: Potenziale di un condensatore piano

Il campo è solo all'interno e vale:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

La capacità è:

$$C = \frac{Q}{V^+ - V^-}$$

Ora bisogna calcolare la differenza di potenziale tra le due lastre ricordando la definizione di potenziale:

$$V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

quindi (Il campo è negatico perchè la sua direzione è opposta a quella del potenziale):

$$V^+ - V^- = -\int_-^+ \left(-\frac{\sigma}{\epsilon_0}\right) dx = \frac{\sigma}{\epsilon_0} h$$
 [V]

Di conseguenza la capacità è:

$$C = \frac{Q}{\frac{\sigma}{\epsilon_0}h} = \frac{\sigma A}{\frac{\sigma}{\epsilon_0}h} = \frac{\epsilon_0 A}{h} \quad [F]$$

2.12 Calcolo del campo potenziale

2.12.1 Simmetria sferica

Il campo di una superficie sferica è:

$$ec{\mathsf{E}} = egin{cases} rac{\mathsf{Q}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathsf{r}} & r \geqslant \mathsf{R} \\ \mathsf{0} & r < \mathsf{R} \end{cases}$$

La definizione di potenziale è:

$$V(r) - V_{\mathsf{Riferimento}} = -\int_{\gamma} \vec{\mathsf{E}} \cdot d\vec{\mathsf{l}} = -\int_{\vec{\mathsf{r}_0}}^{\vec{\mathsf{r}}} \vec{\mathsf{E}}(r) \, dr$$

dove $V_{\text{Riferimento}} = V(\text{rif}) \to V(\infty) = 0$. Il potenziale di reiferimento **può** essere preso all'infinito soltanto per sistemi in cui **non** ci sono cariche all'infinito.

Quindi il calcolo del potenziale diventa:

$$V(r) - \underbrace{V_{\text{Riferimento}}}_{=0} = - \int_{\infty}^{r} \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}} \, dr = - \left. \left(\frac{-Q}{4\pi\epsilon_{0}r} \right) \right|_{\infty}^{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}r} \quad [V]$$

(solo per r > R). Il grafico è:




Figura 64: Grafico del potenziale

Definizione 2.8. Il potenziale si calcola come:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r \geqslant R \\ \text{Costante} & r < R \end{cases}$$

Con il potenziale si può calcolare la capacita come:

$$C = \frac{Q}{V_{\text{Sup}}} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}} = 4\pi\epsilon_0 R \quad [F]$$

Esempio 2.10 (Potenziale di un condensatore sferico). Consideriamo un condensatore sferico con carica Q in cui il raggio del conduttore sferico interno è R_1 e i raggi del conduttore sferico sono R_2 e R_3 . Il campo è:

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad R_1 < r < R_2$$

Il campo è nullo nei seguenti casi:

$$\vec{E} = 0 \rightarrow \begin{cases} r < R_1 \\ R_2 < r < R_3 \end{cases}$$

quindi all'interno del conduttore.

Il potenziale sarà:

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$
 [V] Nella cavità

All'interno dei conduttori il potenziale vale:

$$V(R_1) = rac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$V(R_2) = rac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

La capacità è:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{V(R_2) - V(R_1)} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad \text{[F]}$$

Esempio 2.11 (Potenziale in un filo indefinito). Consideriamo un filo indefinito conduttore con carica λ . Il campo è:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Il potenziale è calcolato come:

$$V(r) - \underbrace{V(\text{rif})}_{=0} = -\int_{\text{rif}}^{r} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_{0}r} \, dr = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_{0}} \left(\text{ln}(r) - \text{ln}(\text{rif}) \right)$$

Vogliamo che il punto di riferimento renda nullo il potenziale, quindi:

$$V(rif) = 0$$

quindi il punto di riferimento è un punto qualunque

$$rif \neq \infty$$

Il grafico del potenziale è:



2.13 Elettrostatica nei dielettrici

2.13.1 Polarizzazione

I dielettrici hanno cariche vincolate.

1. Consideriamo un atomo neutro, applichiamo un campo e osserviamo che le cariche negative si separano in direzione del campo:




Figura 66: Atomo in un campo

Questo sistema si può modellare nel seguente modo:




Figura 67: Dipolo elettrico

Due cariche opposte q e -q rigidamente separate da una distanza \vec{d} formano un **dipolo elettrico** (che produce un campo). Questo oggetto è caratterizzato dal **momento di dipolo elettrostatico**:

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

Quindi il materiale si **polarizza**, cioè si è creata una separazione di carica rigidamente separata.

2. Alcune molecole sono già polarizzate e si chiamano **molecole polari**, ad esempio l'acqua:




Figura 68: Molecola di acqua

3. Quando si ha un insieme di molecole polarizzate casualmente si ha un materiale globalmente neutro:




Figura 69: Molecole polarizzate casualmente

Se si applica un campo esterno si ha una polarizzazione del materiale i momenti di dipolo si allineano per rotazione e il materiale si **polarizza per orientamento**:




Figura 70: Polarizzazione per orientamento

Si introduce un oggetto chiamato **campo di polarizzazione** che misura la polarizzazione del materiale per unità di volume:

 $\mathbb{P}(r) = \text{Momento di dipolo per unità di volume}$

Esercizio 2.1 (Esperimento condensatore con dielettrico). Consideriamo un condensatore piano e carichiamo le lastre (collegandole ad una batteria)




Figura 71: Circuito con un condensatore

Sappiamo che nel vuoto:

- $\bullet \ Q = C_0 V_0$
- $C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{h}$
- $E_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}$

Poi stacchiamo il circuito, e quindi il sistema diventa isolato, cioè la carica si conserva $Q_{\mathsf{tot}} = \mathsf{Costante}$:




Figura 72: Circuito con un condensatore isolato

Riempiamo il condensatore con materiale dielettrico. Osserviamo che il potenziale nel dielettrico scala di un fattore k (diminuisce):




Figura 73: Circuito con un condensatore e dielettrico

$$V_k = \frac{V_0}{k} < V_0$$

Quindi la differenza di potenziale tra le armature diminuisce, quindi la capacità aumenta di $\mathbf k$:

$$C_k = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{V_0}{k}} = kC_0$$

La k è tipica del materiale dielettrico e si chiama **costante dielettrica**. (Il vuoto è un dielettrico con $k_{vuoto}=1$).


Se il potenziale diminuisce, il campo diminuisce:

$$V_k < V_0 \Rightarrow E_k = \frac{E_0}{k} < E_0$$

Quindi si è formato un campo opposto indotto E_{Indotto} che si somma al campo E_0 e quindi il campo totale è:

$$E_k = E_0 + E_{\mathsf{Indotto}}$$

All'interno del dielettrico si è formata una carica di polarizzazione opposta:



2.13.2 Equazioni dell'elettrostatica nei dielettrici

Consideriamo un condensatore piano:




Figura 75: Condensatore piano con dielettrico

Con il teorema di Gauss prendiamo un cilindro di Gauss che ha una base nell'armatura e una nel dielettrico:




Figura 76: Superficie di Gauss in un condensatore piano con dielettrico Applichiamo Gauss all'interno del cilindro calcolando il flusso:




Figura 77: Flusso del campo elettrico in un condensatore piano con dielettrico

$$\begin{split} \oint_{S} \vec{E} \cdot \hat{n} dS &= \vec{E}_{\substack{\text{Conduttore}}} \Sigma + \vec{E}_{\substack{\text{Dielettrico}}} \Sigma \\ &= 0 + E_{\substack{\text{Tot} \\ \text{Dielettrico}}} \Sigma \\ &= \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_{0}} \\ &= \frac{\sigma_{0} \cancel{\Sigma}}{\epsilon_{0}} - \frac{\sigma_{\text{pol}} \cancel{\Sigma}}{\epsilon_{0}} \end{split}$$

Quindi il campo totale è:

$$E_k = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_{pol}}{\epsilon_0}$$

Di conseguenza un dipolo induce una carica opposta di polarizzazione:

$$|\sigma_{Pol}| = |\sigma_0| \frac{k-1}{k}$$

Consideriamo un volume unitario Vol_1 con superfici unitarie Σ_1 . Il numero di dipoli all'interno del volume per il momento del dipolo è la polarizzazione \mathbb{P} :

$$\frac{\text{\#atomi}}{Vol} \cdot \underbrace{\vec{p}}_{q \, \vec{d}} = \mathbb{P}$$

Quindi abbiamo che le cariche di polarizzazione sono equivalenti alla polarizzazione:

$$|\sigma_{Pol}| = \mathbb{P}$$

In termini generali:

$$\sigma_{Pol} = \mathbb{P} \cdot \hat{n}$$

Le cariche di polarizzazione si formano sulle superfici del dielettrico.

2.13.3 Teorema di Gauss

Prendiamo in considerazione un condensatore piano riempito con un dielettrico, abbiamo che il flusso del campo elettrico è:

$$\oint \vec{E} = \underbrace{\frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \Sigma}_{Q} - \underbrace{\frac{\sigma_{Pol}}{\epsilon_0} \Sigma}_{Flusso di \ \vec{\mathbb{P}}}$$

Quindi abbiamo il teorema di Gauss:

$$\oint \left(\epsilon_0 \vec{E} - \vec{\mathbb{P}}\right) \cdot \hat{n} dS = Q_{\text{Libere}}$$

Il campo $\left(\epsilon_0 \vec{E} - \vec{\mathbb{P}}\right)$ si chiama **spostamento dielettrico** o **induzione** \vec{D} .

• Nel vuoto:

$$\oint_S \vec{\mathsf{E}} \cdot \hat{\mathsf{n}} dS = \frac{Q_{\mathsf{Tot}}}{\epsilon_0}$$

dove le cariche totali sono:


$$Q_{\mathsf{Tot}} = Q_{\mathsf{Libere}} + Q_{\mathsf{Polarizzazione}}$$

• Nel dielettrico:

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} dS = Q_{\text{Libere}}$$

2.14 Energia elettrostatica

Se un campo agisce su una carica essa sentirà una forza, quindi si può calcolare un'energia



$$\frac{1}{2}m\nu^2+qV=\text{Costante}$$

Figura 78: Energia elettrostatica

Definizione 2.9. L'energia di un sistema è il lavoro esterno per costruire il sistema

- \bullet In un sistema discreto ci saranno N cariche discrete $q_{\mathfrak{i}}$
- ullet In un sistema continuo ci sarà una carica continua ho

2.14.1 Energia di N cariche discrete

Si calcola il lavoro esterno per portare la prima carica q₁ dall'infinito

$$L_1 = 0$$

Il lavoro è nullo perchè è la prima carica.

La seconda carica q_2 trova un campo, quindi il suo lavoro è

$$L_2 = q_2 \Delta V_1$$

Il potenziale è quello del campo della prima carica. Sappiamo che $V_{\infty}=$ 0, quindi:

$$L_2 = q_2 \Delta V_1 = q_2 V_1(r_2) = \frac{q_2 q_1}{4 \pi \epsilon_0 r_{12}}$$

Per l'n-esima carica q_n il lavoro è:

$$L_n = q_n V_1(r_n) + q_n V_2(r_n) + \ldots + q_n V_{n-1}(r_n)$$




Figura 79: Energia di un sistema discreto

L'energia del sistema è quindi:

$$\begin{split} U_{el} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i V_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j \neq i} \frac{q_i q_j}{r \pi \epsilon_0 r_{ij}} \quad [J] \end{split}$$

2.14.2 Energia in un sistema continuo

Il procedimento è lo stesso del sistema discreto, solo che le sommatorie diventeranno integrali e le cariche diventeranno densità di carica:

$$\sum \to \int \quad q_{\mathfrak{i}} \to \rho d\tau = dq$$

Quindi:

$$U_{el} = \frac{1}{2} \int_{\text{vol}} \int_{\text{vol}} \frac{\rho(r_1)\rho(r_2) \, d\tau_1 d\tau_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad \text{[J]}$$

2.14.3 Energia con N conduttori

Applichiamo la formula dell'energia in un sistema continuo

$$\begin{split} U_{e1} &= \frac{1}{2} \int_{\text{vol}} \rho V \, d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_{\text{sup}} \sigma V_0 \, dS \\ &= \frac{1}{2} V_0 \underbrace{\int_{\text{sup}} \sigma \, dS}_{Q_0} \\ &= \frac{1}{2} V_0 Q_0 \quad [J] \end{split}$$

Quindi l'energia di un conduttore è:

$$U_{cond} = \frac{1}{2}QV$$
$$= \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$
$$= \frac{1}{2}CV^2$$

Se consideriamo N conduttori l'energia è la somma delle energie dei singoli conduttori:

$$U_{\text{Tot}} = \sum_{i=1}^N U_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i V_i$$

Un condensatore è semplicemente un sistema di due conduttori in induzione completa, quindi

$$\begin{split} U_{\varepsilon l} &= \frac{1}{2}(Q_1V_1 + Q_2 + V_2) \\ &= \frac{1}{2}Q\Delta V \\ &= \frac{1}{2}C\Delta V^2 \\ &= \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \end{split}$$

2.14.4 Processo di carica del condensatore

Un condensatore diventa tale solo dopo che viene caricato, quidi all'inizio è semplicemente un'insieme di conduttori:




Figura 80: Condensatore non carico

Per caricare il condensatore si prende una carica positiva ${\bf q}^+$ e si sposta da un armatura all'altra:




Figura 81: Condensatore carico

Una volta spostata la prima carica (che non compie lavoro) si crea un potenziale dovuto alla carica q^+ e lo spostamento delle altre quantità di carica dq compie lavoro:




Figura 82: Potenziale di un condensatore piano

Il lavoro è:

$$dL = V(q)dq$$

Si continua con questo procedimento finchè non si arriva alla carica desiderata $Q_{\mathsf{Finale}} \\ \vdots$




Figura 83: Condensatore completamente carico

Il lavoro totale sarà:

$$\begin{split} L_{tot} &= \int_{\text{Inizio}}^{\text{Fine}} dL \\ &= \int_{0}^{Q_{\text{Finale}}} V(q) \, dq \\ &= \int_{0}^{Q_{\text{Finale}}} \frac{q}{C} \, dq \\ &= \frac{q^2}{2C} \bigg|_{0}^{Q_{\text{Finale}}} \\ &= \frac{Q_{\text{Finale}}^2}{2C} \\ &= U_{\text{Sistema}} \end{split}$$

Quindi l'energia del sistema è il lavoro esterno per costruirlo:


$$U_{\mathsf{Sistema}} = L_{\underset{\mathsf{esterno}}{\mathsf{tot}}}$$

Definizione utile 2.4. L'energia è il lavoro per costruire qualcosa, in questo caso il condensatore.

2.14.5 Densità di energia

L'energia U_{e1} è localizzata nel campo \vec{E} con densità:

$$u_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 \quad \left[\frac{J}{m^3} \right]$$



$$u = \frac{U}{vol}$$

Figura 84: Densità di energia

Esempio 2.12. Consideriamo un conduttore sferico con una carica Q. Il campo è:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & r \geqslant R \\ 0 & r < R \end{cases}$$

La densità di energia della sfera carica è:

$$u_E = \begin{cases} \frac{\cancel{\xi_0}}{2} \frac{Q^2}{16\pi^2 \varepsilon_0^{\frac{1}{2}} r^4} = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 r^4} & r \geqslant R \\ 0 & r < R \end{cases} \quad \left[\frac{J}{m^3} \right]$$

E l'energia del sistema è:

$$U = \frac{1}{2} Q V_{\text{Cond}} = \frac{1}{2} Q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} \quad [\text{J}] \label{eq:U}$$

Questa è anche l'energia del campo in tutto lo spazio dove c'è campo $E \neq 0$:

$$\begin{split} U &= \int_{\text{Ovunque}} u_E \, d\tau \\ &= \int_R^\infty \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 \, dr \\ &= \int_R^\infty \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 \, dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 R} \quad [J] \end{split}$$

Esercizio 2.2. Calcolare l'energia di un conduttore sferico cavo:




Figura 85: Conduttore sferico cavo

L'energia sarà la somma dei seguenti sistemi




Figura 86: Somma dei sistemi isolati

Quindi:

$$\begin{split} C_{\text{Condens. Sfer.}} &= \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} \\ C_{\text{Condutt. Sfer.}} &= 4\pi\epsilon_0 R \\ U &= \frac{Q_1^2}{2C} + \frac{Q_2^2}{2C} = \frac{Q_1^2 (R_2 - R_1)}{8\pi\epsilon_0 R_1 R_2} + \frac{Q_2^2}{8\pi\epsilon_0 R} \quad [J] \end{split}$$

Se aggiungiamo del dielettrico all'esterno la capacità aumenta, quindi l'energia diminuisce perchè si esegue del lavoro di polarizzazione:

$$U_k = \frac{Q^2}{2C} = \frac{U_0}{k}$$

3 Elettrodinamica

Nell'elettrodinamica viene introdotto il **tempo** quindi tutte le considerazioni fatte per l'elettrostatica non sono più valide.

Ricordiamo le equazioni di maxwell nel caso stazionario:

ullet Cioè le cariche isolate sono sorgenti del campo elettrico $ec{E}$

$$\oint_{\mathsf{Sup}} \vec{\mathsf{E}} \cdot \hat{\mathsf{n}} dS = \frac{Q_{\mathsf{Tot}}}{\epsilon_0}$$

• Il campo \vec{E} è conservativo

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

cioè in un circuito chiuso Γ il lavoro è nullo

Ora introduciamo il tempo e notiamo che:

- La prima equazione vale sempre, perchè anche nel tempo le cariche sono sorgenti.
- Per la seconda invece non si può dire la stessa cosa, perchè per avere delle cariche in movimento su un circuito chiuso il lavoro non è nullo, quindi:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

e quindi questa equazione andrà modificata.

3.1 Corrente elettrica

3.1.1 Forza elettromotrice

Consideriamo un conduttore ad un certo potenziale V^+ e un secondo conduttore con un potenziale V^- minore del primo (il meno non indica che è negativo, ma che è minore):




Figura 87: Conduttori con un potenziale

Se i due conduttori vengono collegati da un filo conduttore si avrà un potenziale costante:




Figura 88: Conduttori collegati a potenziale costante

Ma cosa succede prima che il condutttore raggiunga l'equilibrio?

Si forma un campo dal potenziale V^+ al potenziale V^- e quidi si avrà un moto di cariche:




Figura 89: Stabilizzazione del potenziale

Lo spostamento delle cariche azzera il potenziale secondo il seguente grafico:




Figura 90: Grafico di stabilizzazione del potenziale

Per mantenere le cariche q in moto, quindi un circuito, bisogna avere un **lavoro esterno** che va contro il campo elettrico che riporta le cariche da V^- a V^+ . Questo lavoro esterno è fornito da un generatore e si chiama **forza elettromotrice** \mathcal{E} :

$$\mathcal{E} = \int_{A^-}^{B^+} \frac{\vec{F}}{q} \cdot \vec{dl} = V_B^+ - V_A^- \quad [V]$$





Figura 91: Forza elettromotrice

La forza elettromotrice è nota anche come FEM (Forza ElettroMotrice), tensione o differenza di potenziale.

Se espandiamo il circuito osserviamo che:



$$E^* = \frac{F^*}{\mathfrak{q}}$$

Figura 92: Forza elettromotrice nel dettaglio

Quindi la forza elettromotrice può essere espressa anche come:

$$\mathcal{E} = \oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{dl}$$

E la seconda equazione di Maxwell diventa:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{dl} = \mathcal{E} \quad [V]$$

3.1.2 Intensità di corrente

La corrente elettrica è un insisme di cariche in moto. L'intensità di corrente i è definita come la quantità di caricha che **attraversa una data superficie** per unità di tempo:

$$i = \frac{dq}{dt} \quad [A] \ \big(\mathsf{Ampere} \big)$$

Il verso della corrente è convenzionalmente quello del moto delle cariche positive.





Figura 93: Intensità di corrente

3.1.3 Densità di corrente

Esempio 3.1. La superficie del conduttore influisce sulla corrente di carica:






Figura 94: Densità di corrente

La densità di corrente \vec{j} è definita come la quantità di carica che attraversa una superficie unitaria **ortogonale alla direzione** delle cariche in moto. L'unità di misura è $\left[\frac{A}{m^2}\right]$. Quindi la corrente i è il flusso di densità di corrente \vec{j} :

$$i = \int_{\mathsf{Sup}} \vec{j} \cdot \hat{n} dS$$

Al livello microscopico la quantità di carica q_e è quella che passa attraverso una superficie unitaria dS con una certa velocità $\vec{v}=\frac{dx}{dt}$ in un unità di tempo:




Figura 95: Densità di corrente al livello microscopico

$$\vec{j} = Nq_e \vec{v}_{Deriva}$$

Mentre invece la corrente i è la carica nell'unità di tempo sulla superficie:

$$i = Nq_e \vec{\nu}_{\mathsf{Deriva}} \cdot \hat{n} dS$$

È detta corrente stazionaria (o **corrente continua**) una corrente con intensità costante:

$$i = costante$$




Figura 96: Corrente stazionaria

Quindi se si ha la stessa intensità ma sezioni di dimensione diversa, sarà la densità di corrente a cambiare:

$$\mathfrak{i}_1=\mathfrak{i}_2$$

$$j_1 \neq j_2$$

$$j_1S_1 = j_2S_2$$

3.2 Legge di Ohm

Consideriamo un circuito con un generatore e un interruttore aperto concentrandoci sul cavo conduttore:




Figura 97: Circuito elementare

Ogni oggetto materiale ha una certa temperatura, quindi all'interno del conduttore le cariche elementari sono in moto casuale con una certa velocità, di cui la media è nulla:

$$\langle \vec{\nu}_{\mathsf{Termica}} \rangle = 0$$

Questo moto è chiamato **agitazione termica**. Invece la velocità quadratica media non è nulla e rappresenta la **temperatura**:

$$\left\langle \nu^{2}\right\rangle \neq0$$

all'aumentare della temperatura aumenta l'agitazione termica.

Se chiudiamo l'interruttore si osserva una corrente i che corrisponde al moto **ordinato** delle cariche nella direzione da V^+ a V^- . La velocità di questo moto si chiama **velocità di deriva** e non è nulla:

 $\langle \nu_{\text{deriva}} \rangle \neq 0 \quad \text{Moto ordinato di cariche}$




Figura 98: Circuito conduttore con velocità di deriva

Se si aumenta la temperatura a parità di differenza di potenziale si avrà minore velocità di deriva, quindi minore corrente. Questo fenomeno è dovuto al fatto che l'agitazione termica aumenta la **resistenza elettrica** del conduttore, cioè le cariche urtano più spesso gli atomi del conduttore e quindi si ha una minore velocità di deriva. Il simbolo della resistenza è il seguente:



Figura 99: Simbolo della resistenza

Si osserva quindi che l'intensità di corrente i è lineare alla differenza di potenziale \mathcal{V} .

$$V = Ri$$

dove R è la resistenza elettrica, cioè un coefficiente che dipende dal materiale, dalla temperatura e dalla geometria, misurato in Ohm $[\Omega]$:

$$R = \frac{l}{s} \cdot \rho$$

dove:

l = lunghezza del conduttore

 $s = \mathsf{sezione} \ \mathsf{del} \ \mathsf{conduttore}$

 $\rho = \text{resistività del materiale} \quad [\Omega \mathfrak{m}]$

Consideriamo un conduttore elementare di sezione infinitesima dS e di lunghezza dl con una tensione dV:




Figura 100: Conduttore elementare

Osserviamo che:

$$dV = R \cdot di$$

E sappiamo che:

$$\begin{split} dV &= E \cdot dl \\ di &= j \cdot dSR \ = \frac{dl}{dS} \cdot \rho \end{split}$$

Sostituiamo e si ottiene:

$$\begin{split} E_{\vec{A}} & = \rho \frac{\vec{A}}{\vec{A}} \cdot j \vec{A} \vec{S} \\ & \vec{E} = \rho \vec{j} \end{split}$$

Definizione 3.1 (Legge di Ohm). Il campo elettrico genera una densità di corrente \vec{j} locale e il coefficiente di proporzionalità è la **resistività** ρ del materiale:

$$\vec{\mathsf{E}} = \rho \bar{\mathsf{j}}$$

quindi:

$$\vec{i} = \vec{F} \cdot \vec{c}$$

dove $\sigma=\frac{1}{\rho}$ e si chiama conducibilità elettrica.

Dalla legge di Ohm si ricava che da una forza si ottiene una velocità e non una accelerazione, e questo è dovuto agli urti delle cariche con gli atomi del conduttore. Quindi:

$$\Delta p = F \Delta t$$

3.3 Potenza elettrica

Consideriamo una resistenza con una differenza di potenziale V ai capi:




Figura 101: Resistenza con differenza di potenziale

Sappiamo che il lavoro elettrico è dato da:

$$dL = Vdq$$

che è il lavoro esterno che compie il generatore per mantenere la corrente. La potenza P è definita come il lavoro per unità di tempo, quindi la potenza elettrica è:

$$P_{\mathsf{Elettrica}} = \frac{dL}{dt} = \frac{Vdq}{dt} = Vi$$

Nel caso di una resistenza si parla di **potenza dissipata** (V = Ri):

$$P_{\mathsf{Dissipata}} = Ri^2 = rac{V^2}{R}$$
 [W]

Se invece consideriamo un generatore si parlerà di **potenza erogata** $(V = \mathcal{E})$, cioè:

$$P_{\mathsf{Erogata}} = \epsilon i$$

Si osserva da un circuito elementare che la potenza erogata è uguale alla potenza dissipata:

$$\mathcal{E}i = r_{int}i^2 + Ri^2$$

3.4 Reti lineari (o circuiti elementari)

Una rete lineare è composta nel seguente modo:




Figura 102: Rete lineare

Il bilancio energetico (o legge di Ohm generalizzata) è:

$$\mathcal{E} = \sum V_i = \underbrace{Ri}_{V_R} + \underbrace{ri}_{V_r}$$

Quindi la corrente è la stessa in tutti i punti della rete, cioè la corrente è continua. Il grafico della tensione facendo la circuitazione della rete, partendo dalla lastra positiva del generatore fino alla lastra negativa è la seguente:




Figura 103: Grafico della tensione

L'intensità di corrente i è facilmente calcolabile utilizzando la legge di Ohm generalizzata:

 $i = \frac{\mathcal{E}}{R + r} \quad [A]$

La differenza di potenziale tra i due capi A e B è data anch'essa dalla legge di Ohm:

$$V_A - V_B = \text{Ri} = \mathcal{E} - \text{ri} < \mathcal{E} \quad [V]$$

E questo indica che la tensione V_A-V_B è minore della tensione del generatore. Un altro modo per scrivere l'equazione è sostituire i:

$$V_A - V_B = \frac{\mathcal{E}}{1 + \frac{r\mathfrak{i}}{R}}$$

A circuito aperto si ha che $R \to \infty$, allora $V_{AB} = \mathcal{E}$ e i=0.

Definizione utile 3.1. Ricordiamo che $V=\frac{U}{q}$, quindi il bilancio energetico per unità di carica in V è:

$$V: \underbrace{\mathcal{E} = Ri + ri}_{q=1} \quad [V]$$

Per una quantità di carica generica dq = idt si avrà quindi un bilancio in U:

$$U: \operatorname{Eidt} = \operatorname{Ri}^2 \operatorname{dt} + \operatorname{ri}^2 \operatorname{dt}$$
 [J]


Ricordando che la potenza è $P=\frac{d\,L}{d\,t}$ il bilancio energetico in P è:

P:
$$\mathcal{E}i = Ri^2 + ri^2$$
 [W]

3.4.1 Collegamento di resistori

I collegamenti si dividono in due tipi:

• Serie: I collegamenti in serie portano la stessa corrente:



$$\mathfrak{i}_1=\mathfrak{i}_2$$

Figura 104: Collegamento in serie

Si vuole rappresentare una serie di resistori come un unico resistore equivalente $R_{\epsilon\alpha}$:





Figura 105: Resistore equivalente in serie

$$V_{\text{Tot}} = R_{\text{eq}} i_{\text{Tot}} = \sum V_i = \sum (R_{\underbrace{i_{\text{Tot}}}}) = i \sum R_i$$

Quindi la resistenza equivalente della serie è:

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^{N} R_i \quad [\Omega]$$

• Parallelo: I collegamenti in parallelo portano la stessa tensione:



$$V_1 = V_2$$

Figura 106: Collegamento in parallelo

Si vuole rappresentare un insieme di resistori in parallelo come un unico resistore equivalente $R_{e\,q}\colon$




Figura 107: Resistore equivalente in parallelo

$$i_{\text{Tot}} = \sum_{k} i_{k} = \sum_{k} \frac{\overset{V}{V_{k}}}{R_{k}} = V \sum_{k} \frac{1}{R_{k}} = \frac{V_{\text{Tot}}}{R_{\text{eq}}}$$

Quindi la resistenza equivalente del parallelo è:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i} \quad [\Omega]$$

3.4.2 Partitore resistivo

• Partitore in tensione:




Figura 108: Partitore in tensione

$$\begin{split} R_{e\,q} &= R_1 + R_2 \\ i &= i_1 = i_2 = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2} = \frac{\mathcal{E}}{R_{e\,q}} \end{split} \quad [A]$$

Ai capi di R_1 è ripartita **linearmente** una tensione V_1 che è proporzionale alla resistenza R_1 .

$$V_1=R_1i_1=\frac{R_1}{R_1+R_2}\boldsymbol{\mathcal{E}}$$

Lo stesso vale per la resistenza R_2 :

$$V_2=R_2i_2=\frac{R_2}{R_1+R_2}\xi$$

• Partitore in corrente:




Figura 109: Partitore in corrente

$$\frac{1}{R_{e\,q}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{e\,q} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V = V_1 = V_2$$

La corrente è ripartita linearmente tra le due resistenze R_1 e R_2 :

$$\mathfrak{i}_1=\frac{\mathcal{E}}{R_1}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\mathfrak{i}$$

$$\mathfrak{i}_2=\frac{\mathcal{E}}{R_2}=\frac{R_1}{R_1+R_2}\mathfrak{i}$$

Per quanto riguarda le potenze dissipate sappiamo che la potenza è locale, quindi per calcolare la potenza totale si possono sommare le potenze locali:

$$P_{\text{Tot}} = \sum P_k$$

• Per la serie:

$$P_{\text{Tot}} = P_1 + P_2 = R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 = (R_1 + R_2) i^2 = R_{eq} i^2$$

Quindi:

$$P_1 = R_1 i^2$$

oppure anche:


$$P_{Tot} = R_{eq} i_{Tot}^2$$

• Per il parallelo (ricordiamo che $i = \frac{V}{R}$):

$$P_{\text{Tot}} = P_1 + P_2 = R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 = \frac{V^2}{R_1} + \frac{V^2}{R_2} = V^2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

3.4.3 Leggi di Kirchhoff

 Conservazione della carica: La somma delle correnti che entrano in un nodo è zero.



$$\sum \mathfrak{i}_k=0$$

Figura 110: Conservazione della carica

• Conservazione dell'energia: (Una maglia è un circuito chiuso con un verso). La somma degli elementi attivi è uguale alla somma degli elementi passivi:

$$\sum_{\substack{\xi_k \\ \text{Generatori "attivi"}}} \mathcal{E}_k = \sum_{\substack{k \in \mathbb{R}_k i_k \\ \text{Resistori "passivi}}} \mathcal{E}_k$$

I segni vengono presi in base al verso della maglia:

- Corrente:

* Se la corrente è nello stesso verso della maglia, allora è positiva




Figura 111: Verso della corrente nella maglia

* Se la corrente è nel verso opposto alla maglia, allora è negativa




Figura 112: Verso della corrente nella maglia

- Generatore:

* Se il generatore è nel verso della maglia, allora è positivo




Figura 113: Verso del generatore nella maglia

* Se il generatore è nel verso opposto alla maglia, allora è negativo




Figura 114: Verso del generatore nella maglia

Esempio 3.2. Consideriamo il circuito seguente:




Figura 115: Circuito esempio

1. Trovare il verso della maglia





Figura 116: Verso della maglia

- 2. Trovare il verso della corrente
- 3. Trovare i segni delle FEM



$$(+\mathcal{E}_1+\mathcal{E}_2-\mathcal{E}_3-\mathcal{E}_4)$$

Figura 117: Segni delle FEM

4. Trovare i segni degli elementi passivi

$$R_1i_1 + R_2i_2 - R_3i_3 - R_4i_4$$

Il risultato finale è quindi:

$$(\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_4) = (R_1 i_1 + R_2 i_2 - R_3 i_3 - R_4 i_4)$$

3.5 Reti non lineari (o circuiti RC)

3.5.1 Collegamento di condensatori

• **Condensatori in serie**: Avranno la stessa carica Q. Una serie di condensatori si comportano come un unico condensatore equivalente:




Figura 118: Condensatori in serie

Ricordando la definizione di capacità $C=\frac{Q}{\Delta V}$ che nei circuiti scriviamo come $C=\frac{Q}{V}\to V=\frac{Q}{C}$. Il potenziale totale è:

$$V_{\mathsf{Tot}} = \sum V_{i} = \sum \frac{Q_{i}}{C_{i}}$$

Siccome la carica è la stessa, la tensione totale diventa:

$$V_{Tot} = Q \sum \frac{1}{C_i}$$

Quindi la capacità totale sarà:

$$C_{\mathsf{Tot}} = \left(\sum \frac{1}{C_{\mathsf{i}}}\right)^{-1}$$

Si nota che la capacità di condensatori in serie diminuisce.

• Condensatori in parallelo: I condensatori in parallelo hanno lo stesso potenziale V:




Figura 119: Condensatori in parallelo

Anche i condensatori in parallelo si comportano come un unico condensatore equivalente. La carica totale sarà la somma di tutte le cariche:

$$Q_{\text{Tot}} = \sum Q_{i} = \sum C_{i}V_{i}$$

Siccome il potenziale è lo stesso, la carica totale diventa:

$$Q_{Tot} = V \sum C_i$$

Quindi la capacità totale sarà:

$$C_{\text{Tot}} = \sum C_{i}$$

Si nota che la capacità di condensatori in parallelo aumenta.

3.5.2 Partitore capacitivo

Sfrutta il collegamento in serie. Consideriamo la stessa carica Q, cioè C_iV_i è costante. La tensione è ripartita **inversamente proporzionale** alla capacità:

$$V_i = \frac{Q}{C_i} = \frac{C_{\text{Tot}}}{C_i}$$

3.5.3 Processo di carica e scarica del condensatore

• Scarica: Si vuole trovare la legge oraria di i, Q e V:

$$i(t)$$
 $Q(t)$ $V(t)$

Consideriamo il seguente circuito con un condensatore carico e un interruttore




Figura 120: Circuito con condensatore carico

Consideriamo il tempo t_0 il tempo in cui chiudiamo l'interruttore:

$$t_0 = 0 \rightarrow Q(0) = Q_0$$

La chiusura dell'interruttore in un circuito con un condensatore carico modella la scarica del condensatore. La corrente scorre dal + al -:




Figura 121: Corrente che scorre dal + al -

Il potenziale ai capi del condensatore è:

$$V_C(t) = \frac{Q(t)}{C} \label{eq:VC}$$

e la corrente:

$$i = -\frac{dQ}{dt}$$

Ai capi del resistore la corrente vale (Legge di Ohm):

$$i = \frac{V_R(t)}{R}$$

Si potrebbe dire che $V_C(t)=V_R(t)$, ma questo **non vale** perchè il segnale non si propaga istantaneamente, quindi si ha un ritardo. Si può approssimare a $V_C(t)=V_R(t)$ solo se il circuito è piccolo rispetto allo spazio che deve percorrere l'informazione o se il fenomeno è sufficientemente veloce.

Da questo si ricava la seguente equazione differenziale:

Definizione 3.2 (Legge di scarica di un condensatore).

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{RC} = 0$$

che rappresenta un moto esponenziale decrescente. La soluzione è:

Porto a sinistra tutto ciò che non dipende dal tempo

$$\frac{dQ}{Q} = -\frac{dt}{RC}$$

Integro dall'entrambe le parti:

$$\int_{\substack{Q_0\\ (\text{Inizio})}}^{Q(t)} \frac{dQ}{Q} = - \int_{\substack{t_0=0\\ (\text{Inizio})}}^{t} \frac{dt}{RC}$$

$$\begin{split} & \ln Q \bigg|_{Q_0}^{Q(t)} = -\frac{t}{RC} \bigg|_0^t \\ & \ln Q - \ln Q_0 = -\frac{t}{RC} \\ & \ln \frac{Q}{Q_0} = -\frac{t}{RC} \\ & Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \end{split}$$

 $RC = \tau$ è detto **tempo di decadimento** del fenomeno.

Il grafico della carica è il seguente:




Figura 122: Grafico della carica

La corrente e il potenziale hanno lo stesso andamento:

$$\begin{split} i(t) = -\frac{dQ}{dt} &= \frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = i_0 e^{-\frac{t}{RC}} \\ V(t) &= \frac{Q(t)}{C} = \frac{Q_0}{C} e^{-\frac{t}{RC}} = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \end{split}$$

• Carica: Si vuole trovare la legge oraria di i, Q e V. Consideriamo il seguente circuito con un condensatore scarico, un interruttore e un generatore:




Figura 123: Circuito con condensatore scarico

$$t_0 = 0 \quad Q_0 = 0$$

$$\dot{\iota} = +\frac{dQ}{dt}$$

La corrente scorre verso il condensatore e gli fornisce la carica. Le leggi sono le stesse della scarica, tranne la legge di Ohm che diventa:

Definizione 3.3 (Legge di carica di un condensatore).

$$\epsilon V_R + V_C = Ri + \frac{Q}{C}$$

Il grafico della carica è il seguente:




Figura 124: Grafico della carica

La legge esponenziale è quella che caratterizza il fenomeno, cioè **quanto**

manca a raggiungere la carica massima Q_0 :

$$Q(t) = Q_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{R\,C}}\right)$$

La corrente è massima all'inizio e decresce esponenzialmente:

$$i=i_0e^{-\frac{t}{RC}}\to\frac{\mathcal{E}}{R}$$

Quindi corrente ed esponenziale hanno un andamento esponenziale decrescente.

4 Magnetostatica

4.1 Fatti sperimentali

Si osserva che ci sono alcuni **materiali** (ossidi di ferro: FeO, Fe_2O_3) che esercitano un nuovo tipo di forza. Questa forza può essere di due tipi:

- Attrattiva (+)
- Repulsiva (-)

Gli effetti di questa forza sono localizzati ai poli (Nord e Sud).




Figura 125: Poli magnetici

Se si considera un oggetto, di questi materiali, piccolo tale da non perturbare il sistema, si osserva che questo oggetto non rimane statico, ma **si orienta**. Questo oggetto "di test" è chiamato **ago magnetico**:



Figura 126: Ago magnetico

Si deduce che esiste un effetto magnetico nel pianeta Terra.

Esempio 4.1 (Esperimento della calamita spezzata). Si considera un oggetto magnetico, una calamita, e la si spezza in due parti. Si osserva che si ottengono due calamite, ognuna con un polo Nord e un polo Sud.




Figura 127: Calamita spezzata

Se si spezza ulteriormente si nota che **non è possibile separare i due poli magnetici**.




Figura 128: Calamita spezzata

Non esistono monopoli magnetici, nel senso che non è mai stato osservato, quindi non esiste la sorgente singola di un campo magnetico. Non si avranno linee di campo magnetico \vec{B} aperte, ma sempre **chiuse** e da questo si deduce che il flusso attraverso la superficie chiusa è nullo:

$$\Phi(\vec{B}) = \oint_{\mathsf{Sup}} \vec{B} \cdot \hat{\mathbf{n}} d\vec{S} = \mathbf{0}$$

Questa è la prima equazione di Maxwell.

Definizione 4.1 (Seconda equazione di Maxwell). Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa è nullo:

$$\Phi(\vec{B}) = \oint_{\mathsf{Sup}} \vec{B} \cdot \hat{n} d\vec{S} = 0$$

Questo vuol dire che non esistono cariche magnetiche isolate. Un campo a linee chiuse è chiamato campo **solenoidale**.

Esempio 4.2 (Esperimento di Ørsted). Si considera un filo percorso da una corrente i e si fa passare attraverso un dielettrico pieno di piccoli aghi magnetici si osserva che si dispongono lungo linee chiuse. Si osserva quindi che la corrente elettrica i è sorgente di un campo magnetico \vec{B} .




Figura 129: Esperimento di Ørsted

Ricordando che la corrente è un flusso di cariche in moto. Se una carica è ferma si genera un campo elettrico \vec{E} , mentre se la carica si muove si forma un campo elettromagnetico \vec{B} .

Ampére scoprì che il campo magnetico è dovuto al flusso degli elettroni all'interno del'atomo:




Figura 130: Mirco-corrente Amperiana in un atomo

Quindi nei magneti si hanno delle micro-correnti Amperiane.

4.2 Forza magnetica (di Lorentz)

Consideriamo uno schema in cui si ha come sorgenti di campo le correnti e le cariche. Si ha un campo magnetico \vec{B} e degli oggetti su cui agisce (una forza), ovvero correnti e cariche. Si svolgono degli esperimenti analoghi a quelli per l'elettrostatica, cioè con la bilancia di torsione, per **osservare** le proprietà del campo magnetico.

Consideriamo un campo \vec{B} e mettiamo una carica q ferma. Osserviamo che se la carica è ferma non si ha nessuna interazione:



Figura 131: Carica ferma

Mettiamo la carica in moto con una velocità \vec{v} e si osserva che si ha un'interazione con il campo magnetico:




Figura 132: Carica in moto

Si osserva che la forza:

• È perpendicolare al campo: $\vec{F} \perp \vec{B}$.

ullet È perpendicolare alla velocità: $ec{\mathsf{F}} \perp ec{\mathsf{v}}$.

• È proporzionale alla carica, alla velocità e al campo magnetico:

$$\vec{F} = q$$
, $|\vec{v}|$, $|\vec{B}|$

Quindi da queste proprietà si deduce che la forza di Lorentz magnetica è:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$
 [N]

Siccome questa forza è centripeta, **non compie lavoro**, di conseguenza non esiste potenziale magnetico.




Figura 133: Forza magnetica

Se si considera una particella carica q che si muove all'interno di un campo \vec{B} e un campo \vec{E} . Si osserva che vale il principio di sovrapposizione, quindi i due campi si sommano e si osserva una forza totale (la vera forza di Lorentz).

Definizione 4.2 (Forza di Lorentz). La forza di Lorentz è la somma della forza elettrica e della forza magnetica.

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$
 [N]

Questa è la forza che agisce su una sola carica.

Esempio 4.3. Consideriamo un filo percorso da una corrente i. Si avrà una densità di corrente (quantità di carica per una superficie unitaria)

$$\vec{j} = N \cdot q \cdot \vec{v}_{\mathsf{Deriva}} \to i = jS$$




Figura 134: Corrente in un filo

Il campo magnetico agisce sul filo dl e si osserva una forza totale magnetica sul filo ottenuta sommando tutte le particelle all'interno del volume:

$$d\vec{F} = \sum_{S \underset{\cdot}{\cdot} dl} q\vec{v}_q \times \vec{B} = \underbrace{\vec{j}S}_{i} dl \times \vec{B} = id\vec{l} \times \vec{B}$$

osserviamo che la forza è in relazione macroscopica alla corrente i.

Definizione 4.3 (Seconda legge elementare di Laplace). La forza magnetica su un filo percorso da una corrente i è:

$$d\vec{F} = id\vec{l} \times \vec{B}$$
 [N]

Questa è la forza che agisce su un gruppo di cariche.

Definizione utile 4.1. La convenzione per rappresentare un vettore tridimensionale è la seguente:



Figura 135: Vettore tridimensionale

Quindi si ha la vista dall'alto e dal basso:

- Vettore uscente ⊙
- ullet Vettore entrante \otimes

4.2.1 Dipolo magnetico

C'è un'analogia con il dipolo elettrico.

Definizione 4.4 (Dipolo magnetico). Il dipolo magnetico è una **spira** elementare percorsa da una corrente i.




Figura 136: Dipolo magnetico

Il momento di dipolo magnetico è definito come:

$$\vec{\mu} = i\vec{S}$$

Il verso segue la regola della mano destra. Il momento si orienta nel verso del campo magnetico \vec{B} , proprio come gli aghi magnetici.

4.2.2 Applicazione della forza magnetica

Andiamo ad analizzare:

- Una spira
- Il moto di cariche
- Effetto Hall

Esempio 4.4. Consideriamo una spira immersa in un campo magnetico esterno \vec{B} :




Figura 137: Spira immersa in un campo magnetico

Per vedere cosa succede alla spira si può utilizzare la seconda legge di Laplace $\left(d\vec{F}=id\vec{l}\times\vec{B}\right)$. Sul tratto α si avrà una forza entrante, mentre il tratto b è parallelo al campo magnetico e quindi non subisce nessuna forza. Il tratto c ha una forza uscente, mentre il tratto d è parallelo al campo magnetico e quindi non subisce nessuna forza. La somma delle forze è nulla perchè la spira non trasla, ma costituiscono un momento $\tau\neq 0$ perchè sono una coppia di forze.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = bF = \underbrace{\overleftarrow{\mathfrak{iab}}}_{\mu} B$$

Il momento magnetico è uscente e al centro della spira, quindi il momento meccanico esterno è:

$$\vec{\tau} = \vec{\mathfrak{u}} \times \vec{\mathsf{B}}$$

Questo vuol dire che μ si corica su $\vec{B}.$ Un dipolo in un campo magnetico si allinea con il campo magnetico.

La spira ha ruotato:





Figura 138: Spira immersa in un campo magnetico

Il momento meccanico è nullo e anche la somma delle forze:

$$\vec{\tau}=0~\sum \vec{F}=0$$

Però la spira continua a ruotare per inerzia:



Il momento magnetico ha invertito il verso e quindi la spira continuerà a ruotare in verso orario.

Questo è un oscillatore armonico.

Per analogia con il dipolo elettrico, l'energia del dipolo magnetico è:

$$U=-\vec{\mu}\cdot\vec{B}$$

Anche le linee di campo magnetico sono analoghe a quelle elettriche, l'unica differenza è che quelle elettriche sono linee aperte e quelle magnetiche sono linee chiuse, quindi si ha:




Figura 139: Linee di campo magnetico

4.3 Teorema di Ampere

Studiamo come le sorgenti producono il campo \vec{B} in particolari situazioni di simmetria. In elettrostatica si aveva un sistema di cariche, mentre in magnetostatica si ha un sistema di correnti.

Osservazione: Se consideriamo un filo indefinito con una corrente, sappiamo che il campo ha linee chiuse a **simmetria cilindrica** e quindi il campo magnetico è circolare. Bisogna però stabilire il verso del campo magnetico e questo si fa seguendo la regola della mano destra, cioè se la corrente è verso l'alto, il campo magnetico è antiorario:




Figura 140: Verso del campo magnetico

L'intensità del campo è proporzionale alla corrente e inversamente proporzionale alla distanza dal filo:

 $|\vec{B}| \propto \text{i} \quad |\vec{B}| \propto \frac{1}{r}$

e questo vuol dire che il campo magnetico su una linea di campo è costante. Quindi se si moltiplica il campo per il perimetro (si fa la circuitazione di \vec{B}) si ottiene una costante, cioè un invariante:

Definizione 4.5 (Prima equazione di Maxwell per il campo magnetico).

$$\oint_{\Gamma_{Circonferenza}} \vec{B} \ dl = \mu_0 i$$

dove:

 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} = \text{Permeabilità magnetica del vuoto}$

i = Corrente che attraversa la superficie delimitata dalla circonferenza

Siccome la circuitazione del campo è costante, si può parametrizzare il campo come:

 $B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$

Teorema 4.1 (Teorema di Ampere). La circuitazione del campo è il flusso del suo rotore (teorema di Stokes).

$$\oint_{\Gamma_{Qualunque}} \vec{B} \ dl = \mu_0 i_{\text{Concatenate Totali}}$$

Dove le sorgenti concatenate sono le seguenti:




Figura 141: Sorgenti concatenate

Questo teorema dimostra che le sorgenti di \vec{B} sono le correnti.

4.3.1 Applicazione del teorema di Ampere

Esempio 4.5. Calcoliamo il campo magnetico in un cavo indefinito di raggio R con una corrente i nel **volume**:




Figura 142: Cavo indefinito

L'obiettivo è calcolare il campo magnetico $\vec{B}(r)$ in tutte le regioni di spazio.

Sappiamo che in una simmetria cilindrica le linee di campo magnetico sono chiuse e sono circonferenze centrate sull'asse. Scegliamo come **linea Amperiana** $\Gamma(r)$ le circonferenze di raggio r:




Figura 143: Linea Amperiana

$$\oint_{\Gamma_{Qualsiasi}} \vec{B} \ dl = \mu_0 i_{Conc}$$

Il campo sulla linea Amperiana è costante e quindi \vec{B} si può tirare fuori dall'integrale:

$$ec{B} \oint_{\Gamma(r)} dl = B(r) 2\pi r = \mu_0 i_{\mathsf{Conc}}$$

dove:

$$\begin{split} i_{\mathsf{Conc}} &= \begin{cases} i & \text{se } r \geqslant R \\ j\pi r^2 & \text{se } r < R \end{cases} \\ & \left(j = \frac{i}{\pi R^2} \right) \end{split}$$

Quindi si ha:

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} & \text{se } r \geqslant R \\ \frac{\mu_0 j \cancel{r} r \cancel{r}}{2\cancel{r} r} = \frac{\mu_0 j}{2} r & \text{se } r < R \end{cases} \eqno{[T]}$$

Il grafico del campo magnetico è il seguente:




Figura 144: Grafico del campo magnetico

Esempio 4.6. Se consideriamo un cavo indefinito cilindrico di raggio R percorso da una corrente i che scorre in **superficie**




Figura 145: Cavo indefinito cilindrico

si avrà una densità di corrente j superficiale:

$$j = \frac{i}{2piR}$$

Consideriamo le circonferenze di raggio r come linea Amperiana $\Gamma(r)$:

$$\oint_{\Gamma(r)} \vec{B} \ dl = B(r) 2\pi r = \mu_0 i_{\mathsf{Conc}}$$

dove:

$$i_{\mathsf{Conc}} = \begin{cases} i & \mathsf{se} \ r \geqslant R \\ 0 & \mathsf{se} \ r < R \end{cases}$$

Quindi si ha:

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 \, i}{2\pi r} & \text{se } r \geqslant R \\ 0 & \text{se } r < R \end{cases} \quad \text{[T] (Tesla)}$$

Esempio 4.7. Consideriamo una linea indefinita con una corrente i, si avrà lo stesso svolgimento del cavo cilindrico, ma senza distinzione tra linea Amperiana esterna e interna.




Figura 146: Linea indefinita

Quindi:

$$B(r) = \frac{\mu_0 \mathfrak{i}}{2\pi r} \quad [T]$$

In sostanza, dall'esterno non si riesce a distinguere l'interno del filo, quindi il campo magnetico è lo stesso.

Esempio 4.8. Consideriamo un cavo con una guaina (trascurabilmente sottile) in cui scorre una corrente opposta:




Figura 147: Cavo con guaina

Si distinguono 3 regioni:

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 j}{2} r & \text{se } r < R_1 \\ \frac{\mu_0 i}{2\pi r} & \text{se } R_1 \leqslant r < R_2 \\ i-i=0 & \text{se } r \geqslant R_2 \end{cases}$$

Il grafico del campo magnetico è il seguente:




Figura 148: Grafico del campo magnetico

Esempio 4.9. Consideriamo un sistema di spire rettangolari arrotolate secondo un solenoide toroidale: Si vuole calcolare il campo magnetico $\vec{B}(r)$.

Si ha una simmetria cilindrica, quindi consideriamo come linee Amperiane dei cerchi centrati nell'asse: Si hanno quindi 3 regioni distinte:

ullet Interna alla cavià del toroide: r < R

Corrente totale nulla

$$i_{Conc} = 0$$

• Interna al toroide: R < r < R + l

La corrente totale è la corrente che si incontra per ogni spira, quindi se il numero di spire è N e la corrente è i:

$$i_{Conc} = Ni$$

• Esterno al toroide: r > R + l

Corrente totale nulla perchè si vede una corrente in un verso e una in un altro verso se si immaginano delle spire molto alte e di conseguenza si cancellano.

$$i_{Conc} = 0$$

$$B(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < R \\ \frac{\mu_0 N \mathfrak{i}}{2\pi r} & \text{se } R \leqslant r \leqslant R + l \\ 0 & \text{se } r > R + l \end{cases}$$

Si avrà un campo del tipo: Se si aggiungono più spire in parallelo si avrà un campo magnetico più grande: Il grafico del campo magnetico è il seguente:

Esempio 4.10. Consideriamo un solenoide rettilineo indefinito percorso da una corrente i: Il numero di spire per unità di lunghezza è n:

$$n = \frac{N_{\text{spire}}}{\text{Unità di lunghezza}}$$

Conosciamo il campo di una spira: Se si aggiungono altre spire si nota che il campo si cancella: Quindi notiamo che nel solenoide rettilineo indefinito il campo non riesce mai a chiudersi, quindi c'è soltanto un campo interno: In pratica questo solenoide confina il campo magnetico all'interno di una regione.

Consideriamo come linea Amperiana un rettangolo che attraversa sia il centro del solenoide sia l'esterno:

$$\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3 + \Gamma_4$$

Spezziamo l'integrale in 4 parti:

$$\underbrace{\int_{\Gamma_1} B \cdot dl}_{\parallel \text{Est.}} + \underbrace{\int_{\Gamma_2} B \cdot dl}_{\perp} + \underbrace{\int_{\Gamma_3} B \cdot dl}_{\parallel \text{Int.}} + \underbrace{\int_{\Gamma_4} B \cdot dl}_{\parallel \text{Int.}} = 0 + 0 + 0 + Bl = \mu_0 i \underbrace{nl}_{\text{Spire in } \Gamma_4}$$

$$\exists \ B \not l = \mu_0 in \not l \ B = \mu_0 in$$

4.3.2 Interazione meccanica tra due fili

Esempio 4.11. Consideriamo una carica positiva q^+ ad una certa distanza r=d da un filo indefinito percorso da una corrente i: Quale forza agisce sulla carica? Il campo è esattamente la linea di campo del filo che passa per la carica: La forza applicata alla carica è:

$$\begin{split} |\mathsf{F}_{\mathsf{su}\ q}| &= q \nu B(r = d) \\ &= \frac{q \nu \mu_0 \mathfrak{i}}{2\pi d} \quad [N] \end{split}$$

Si ha quindi una forza attrattiva.

Se si avesse una carica negativa q^- si avrebbe una forza repulsiva: Ciò vuol dire che la carica negativa si muove e quindi forma una corrente.

Esempio 4.12. Consideriamo due fili paralleli percorsi da correnti i_1 e i_2 ad una certa distanza r=d l'uno dall'altro: Sull'elemento di corrente agisce la forza di Laplace (seconda legge di Laplace):

$$d\vec{F} = id\vec{l} \times \vec{B}_{Esterno}$$

Su i_2 agisce il campo magnetico \vec{B}_1 prodotto da i_1 : La forza che agisce su i_2 (per unità di lunghezza) è:

$$\begin{split} d\vec{F}_{i_2} &= i_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1(r=d) \\ &= i_2 \frac{\mu_0 i_1}{2\pi d} d\vec{l} \quad [N] \end{split}$$

Con direzione attrattiva verso il filo i₁:

Anche sul filo i_1 agisce una forza $d\vec{F}_{i_1}$ prodotta dal campo magnetico \vec{B}_2 prodotto da i_2 e sarà uguale e opposta alla forza $d\vec{F}_{i_2}$ (per il principio di azione e reazione):

$$d\vec{\mathsf{F}}_{\mathfrak{i}_1}=\mathfrak{i}_1d\vec{\mathsf{l}}\times\vec{\mathsf{B}}(\mathsf{r}=\mathsf{d})=\mathfrak{i}_1\frac{\mu_0\mathfrak{i}_2}{2\pi\mathsf{d}}d\vec{\mathsf{l}}=-d\vec{\mathsf{F}}_{\mathfrak{i}_2}$$

4.3.3 Osservazioni

Si osserva che due fili paralleli con una corrente che scorre:

- Nello stesso verso si attraggono:
- Nel verso opposto si repellono:

Un filo con una corrente si può vedere come una carica in movimento: Di conseguenza si può considerare il filo come una carica in movimento:

$$|F| = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi d} \Leftrightarrow |F| = q \nu B$$

Questo è il metodo per calcolare l'Ampere, cioè 1N di forza che agisce su due fili paralleli di lunghezza 1m distanti 1m l'uno dall'altro.

4.4 Flusso del campo magnetico

Il flusso elementare è sempre definito come il numero di linee di campo sono ortogonali ad una superficie:

$$d\Phi = \vec{B} \cdot \hat{n} d\vec{S} \quad [Wb] \text{ (Weber)}$$

Di conseguenza il flusso del campo magnetico attraverso una superficie S è:

$$\Phi(B) = \int_{S} \vec{B} \cdot \hat{n} d\vec{S}$$

Il flusso di un campo magnetico su una superficie chiusa è sempre nullo, perchè il campo magnetico ha linee di campo chiuse, quindi ciò che entra esce e non si ha un flusso netto. Mentre nel caso del campo elettrico si avevano linee radiali e quindi ciò che usciva non rientrava mai. Quindi:

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot \hat{n} d\vec{S} = 0$$

Se si considerano due circuiti Γ_1 e Γ_2 si sa che il campo magnetico si concatena tra i due circuiti e si può calcolare il flusso sulla superficie S_2 applicato dal circuito Γ_1 :

$$\Phi_{12} = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot \hat{n} d\vec{S} \propto i_1$$

Sappiamo che $B \propto i$ e quindi il flusso è proporzionale alla corrente e ad un oggetto che dipende dalla distanza dei circuiti e dalla forma dei circuiti. Questo oggetto è il **coefficiente di mutua induzione** M_{12} :

$$\Phi_{12} = M_{12}i_1$$

Si può anche calcolare il flusso inverso:

$$\Phi_{21} = \int_{S_1} \vec{B}_2 \cdot \hat{n} d\vec{S} \propto i_2 = M_{21} i_2$$

Il coefficiente di mutua induzione è simmetrico, cioè:

$$M_{12} = M_{21}$$
 [H] (Henry)

4.4.1 Autoflusso

Consideriamo un singolo circuito, si può calcolare il flusso del campo prodotto dalla spira, su se stessa:

$$\Phi = \int_{\mathsf{Sup}} \vec{B} \cdot \hat{n} d\vec{S} = \mathsf{Li}$$

Dove L è l'**induttanza** della spira (o coefficiente di autoinduzione) misurato in [H] Henry.

Nei circuiti il simbolo dell'induttanza è:



Figura 149: Induttanza