Architettura degli elaboratori Esercitazione

UniVR - Dipartimento di Informatica

Fabio Irimie

Indice

1	Mic	rooperazioni	3
_		<u>-</u>	_
		Esercizio 1 (Fetch)	
	1.2	Esercizio 2 (Inc %reg)	3
	1.3	Esercizio 3 (Inc var)	4
	1.4	Esercizio 4 (CALL rel)	4
	1.5	Esercizio 5 (CALL abs)	5
	1.6	Esercizio 6 (RET)	5
	1.7	Esercizio 7 (JMP)	5
	1.8	Esercizio 8 (JZ)	6
	1.9	Esercizio 9 (Call abs)	6
	1.10	Esercizio 10 (XCHG)	8

1 Microoperazioni

I seguenti esercizi fanno riferimento all'architettura con 1 bus.

1.1 Esercizio 1 (Fetch)

Esercizio 1.1

Scrivere le microistruzioni per effettuare il fetch di un'istruzione, commentando ogni passo.

Fetch

- F 1. PC_{out} , MAR_{in} , READ, $SELECT_4$, ADD, Z_{in} Estraggo dal program counter l'indirizzo dell'istruzione da eseguire e lo metto nel MAR per ottenere l'istruzione. Successivamente metto imposto $SELECT_4$ che seleziona la costante 4 dal multiplexer per sommarla al program counter che si trova già
 - multiplexer per sommarla al program counter che si trova già nella ALU, questo equivale ad andare all'istruzione successiva, cioè PC + 1 word. Il risultato della somma viene salvato nel registro Z.
 - 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC

Estraggo l'indirizzo dell'istruzione successiva dall'registro Z e lo inserisco nel program counter mentre aspetto che la funzione di lettura del MAR venga completata.

3. MDR_{out} , IR_{in}

Una volta che viene letto il dato all'indirizzo inserito nel MAR il risultato viene messo in MDR e successivamente trasferito nell'IR completando così il fetch dell'istruzione.

1.2 Esercizio 2 (Inc %reg)

Esercizio 1.2

Descrivere le microistruzioni relative alla seguente istruzione:

INC %EAX

- F 1. PC_{out}, MAR_{in}, READ, SELECT₄, ADD, Z_{in}
 - 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC
 - 3. MDR_{out} , IR_{in} ,
- DE 4. EAX_{out}, SELECT₀, CB, ADD, Z_{in}
 - 5. Z_{out} , EAX_{in} , END

1.3 Esercizio 3 (Inc var)

Esercizio 1.3

Descrivere le microistruzioni relative a questa istruzione:

${\it INC\ variable}$

Si assume che la variabile 'variable' sia costituita da un indirizzo immediato, direttamente codificato nell'istruzione ($IR_imm_field_out$).

- F 1. PC_{out} ,; MAR_{in} , $SELECT_4$, ADD, Z_{in}
 - 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC
 - 3. MDR_{out} , IR_{in}
- DE 4. IR_imm_field_{out}, MAR_{in}, READ, WMFC
 - 5. MDR_{out}, SELECT₀, CB, ADD, Z_{in}
 - 6. Z_{out}, MDR_{in}, WRITE, WMFC, END

1.4 Esercizio 4 (CALL rel)

Esercizio 1.4

Si descrivano le microistruzioni relative alla seguente istruzione:

CALL etichetta

Assunzioni:

- La flag 'etichetta' è costituita da un indirizzo immediato, direttamente codificato nell'istruzione;
- salto relativo, in quanto l'indirizzo di salto è specificato tramite etichetta simbolica.
- F 1. PC_{out} , MAR_{in} , READ, $SELECT_4$, ADD, Z_{in}
 - 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC
 - 3. MDR_{out} , IR_{in}
- DE 4. ESP_{out}, SELECT₄, SUB, Z_{in}
 - 5. Z_{out} , MAR_{in} , ESP_{in}
 - 6. PC_{out} , MDR_{in} , WRITE, V_{in}
 - 7. $IR_imm_field_{out}$, $SELECT_V$, ADD, Z_{in} , WMFC
 - 8. Z_{out} , PC_{in} , END

1.5 Esercizio 5 (CALL abs)

Esercizio 1.5

Descrivere le microistruzioni della seguente istruzione:

CALL (%EAX, %EBX)

Assunzioni:

- L'indirizzo a cui saltare è %eax + %ebx (indirizzamento indiretto)
- Salto assoluto.
- F 1. PC_{out} , MAR_{in} , READ, $SELECT_4$, ADD, Z_{in}
 - 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC
 - 3. MDR_{out} , IR_{in}
- DE 4. ESP_{out} , $SELECT_4$, SUB, Z_{in}
 - 5. Z_{out} , MAR_{in} , ESP_{in}
 - 6. PC_{out} , MDR_{in} , WRITE
 - 7. EAX_{out} , V_{in} , WMFC
 - 8. EBX_{out} , $SELECT_V$, ADD, Z_{in}
 - 9. Z_{out} , PC_{in} , END

1.6 Esercizio 6 (RET)

Esercizio 1.6

Descrivere le microistruzioni della seguente istruzione:

RET

(ritorno di una funzione).

- F 1. PC_{out} , MAR_{in} , READ, $SELECT_4$, ADD, Z_{in}
 - 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC
 - 3. MDR_{out} , IR_{in}
- $DE = 4. ESP_{out}, MAR_{in}, READ, SELECT_4, ADD, Z_{in}$
 - 5. Z_{out} , ESP_{in} , WMFC
 - 6. MDR_{out} , PC_{in} , END

1.7 Esercizio 7 (JMP)

Esercizio 1.7

Descrivere le microistruzioni della seguente istruzione:

JMP (%eax)

(Assumo che il salto sia relativo al PC)

- F 1. PC_{out}, MAR_{in}, READ, SELECT₄, ADD, Z_{in}
 - 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC
 - 3. MDR_{out} , IR_{in}
- DE 4. EAX_{out} , MAR_{in} , READ
 - 5. WMFC, PC_{out} , V_{in}
 - 6. MDR_{out} , $SELECT_V$, ADD, Z_{in}
 - 7. Z_{out} , PC_{in} , END

1.8 Esercizio 8 (JZ)

Esercizio 1.8

Descrivere le microistruzioni della seguente istruzione:

JZ (%eax)

(Assumo che il salto sia relativo al PC)

- F 1. PC_{out} , MAR_{in} , READ, $SELECT_4$, ADD, Z_{in}
 - 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC
 - 3. MDR_{out} , IR_{in}
- $DE = 4. if (!ZERO) END, EAX_{out}, MAR_{in}, READ$
 - 5. WMFC, PC_{out} , V_{in}
 - 6. MDR_{out} , $SELECT_V$, ADD, Z_{in}
 - 7. Z_{out} , PC_{in} , END

1.9 Esercizio 9 (Call abs)

Esercizio 1.9

Elencare e commentare le micro istruzioni relative alla completa esecuzione (caricamento, decodifica, esecuzione) della seguente istruzione assembler:

CALL (%eax, %ebx)

dove:

- si assume che l'indirizzo a cui saltare sia memorizzato nella locazione di memoria puntata dal valore %eax+%ebx (indirizzamento indiretto);
- si assume salto assoluto (salvo diversamente specificato);

• si assume l'utilizzo di architettura Intel dove lo stack cresce verso indirizzi di memoria inferiori rispetto ed %ESP punta alla cima occupata dallo stack.

F 1. PC_{out} , MAR_{in} , READ, $SELECT_4$, ADD, Z_{in}

Estraggo dal program counter l'indirizzo dell'istruzione da eseguire e lo metto nel MAR per ottenere l'istruzione. Successivamente metto imposto $SELECT_4$ che seleziona la costante 4 dal multiplexer per sommarla al program counter che si trova già nella ALU, questo equivale ad andare all'istruzione successiva, cioè PC+1 word. Il risultato della somma viene salvato nel registro Z.

2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC

Estraggo l'indirizzo dell'istruzione successiva dall'registro Z e lo inserisco nel program counter mentre aspetto che la funzione di lettura del MAR venga completata.

3. MDR_{out} , IR_{in}

Una volta che viene letto il dato all'indirizzo inserito nel MAR il risultato viene messo in MDR e successivamente trasferito nell'IR completando così il fetch dell'istruzione.

$DE = 4. ESP_{out}, SELECT_4, SUB, Z_{in}$

Sottraggo 4 (1 word) dallo stack pointer in modo da creare spazio nello stack per inserire il program counter dell'istruzione successiva da esequire.

- 5. Z_{out} , MAR_{in} , ESP_{in}
 - Estraggo il risultato della somma e lo inserisco all'interno del registro ESP e nel MAR in modo da poter scrivere il PC in quell'indirizzo.
- 6. PCout, MDRin, WRITE

Ottengo il program counter e lo inserisco nel MDR per poter richiamare la funzione WRITE che scrive il dato presente in MDR all'interno dell'indirizzo presente nel registro MAR. Fino a questo punto è stata eseguita una push del program counter nello stack.

- 7. EAX_{out} , V_{in} , WMFC
 - Metto il valore del registro EAX nel registro V per poter sommare. In questa istruzione richiamo la funzione WMFC per aspettare che la funzione di memoria venga eseguita.
- 8. EBX_{out}, SELECT_V, ADD, Z_{in}
 Inserisco EBX nel bus e seleziono il registro V per la somma
 mettendo il risultato di EAX+EBX nel registro Z
- 9. Zout, PCin, END

Estraggo il risultato dal registro Z, che sarebbe l'indirizzo a cui effettuare il salto, e lo inserisco direttamente nel program counter visto che questo è stato specificato come salto assoluto.

1.10 Esercizio 10 (XCHG)

Esercizio 1.10

Elencare e commentare le micro istruzioni relative alla completa esecuzione (caricamento, decodifica, esecuzione) della seguente istruzione assembler:

XCHG variabile, %eax

- si assume che la variabile sia costituita da un indirizzo immediato direttamente codificato dentro l'istruzione (con il segnale IR_imm_field disponibile).
- F 1. PC_{out} , MAR_{in} , READ, $SELECT_4$, ADD, Z_{in}

Estraggo dal program counter l'indirizzo dell'istruzione da eseguire e lo metto nel MAR per ottenere l'istruzione. Successivamente metto imposto $SELECT_4$ che seleziona la costante 4 dal multiplexer per sommarla al program counter che si trova già nella ALU, questo equivale ad andare all'istruzione successiva, cioè PC+1 word. Il risultato della somma viene salvato nel registro Z.

- 2. Z_{out} , PC_{in} , WMFC
 - Estraggo l'indirizzo dell'istruzione successiva dall'registro Z e lo inserisco nel program counter mentre aspetto che la funzione di lettura del MAR venga completata.
- 3. MDR_{out} , IR_{in}

Una volta che viene letto il dato all'indirizzo inserito nel MAR il risultato viene messo in MDR e successivamente trasferito nell'IR completando così il fetch dell'istruzione.

- D 4. IR_imm_field_{out}, MAR_{in}, READ Viene preso l'indirizzo della variabile e viene inserito nel MAR per poter leggere il valore contenuto.
 - 5. EAX_{out}, SELECT₀, ADD, Z_{in}, WMFC Il valore di EAX viene sommato a 0 per poter salvare il valore all'interno del registro Z della ALU, in modo da poter effettuare lo scambio. Infine si aspetta che la funzione di lettura venga completata.
- E 6. MDR_{out} , EAX_{in}

 $Viene\ estratto\ il\ valore\ della\ variabile\ dal\ registro\ MDR\ e\ viene\ inserito\ nel\ registro\ EAX.$

7. Z_{out} , MDR_{in} , WRITE

Viene preso il vecchio valore di EAX e viene messo in MDR per poterlo scrivere all'indirizzo della variabile che si trova ancora nel MAR.

8. WMFC, END

 $Si\ aspetta\ che\ la\ funzione\ di\ scrittura\ venga\ completata\ e\ viene\ interrotta\ l'istruzione.$