Mutex

Cosa sono i semafori?



I semafori sono primitive fornite dal sistema operativo per permettere la sincronizzazione tra processi e/o thread.

Operazioni sui semafori



- In generale sono TRE le operazioni che vengono eseguite da un processo su un semaforo:
 - Create: creazione di un semaforo.
 - Wait: attesa su di un semaforo dove si verifica il valore del semaforo

```
while(sem_value <=0)
   ;// wait; ad esempio blocca il thread
sem_value--;</pre>
```

Post: incremento del semaforo.

```
sem value++;
```

Cosa sono i mutex? (1 di 2)



- Una variabile mutex è una variabile che serve per la protezione delle sezioni critiche:
 - variabili condivise modificate da più thread

 Il mutex è un semaforo binario, cioè il valore può essere 0 (occupato) oppure 1 (libero)

Cosa sono i mutex? (2 di 2)



- Pensiamo ai mutex come a delle serrature:
 - il primo thread che ha accesso alla coda dei lavori lascia fuori gli altri thread fino a che non ha portato a termine il suo compito.

Viene inserito un mutex nelle sezioni di codice nelle quali vengono condivisi i dati.

Garantire la Mutua Esclusione (1 di 2)



 Due thread devono decrementare il valore di una variabile globale data se questa è maggiore di zero

```
data = 1
```

```
THREAD1 THREAD2

if (data>0) if (data>0)

data --;

data --;
```

Garantire la Mutua Esclusione (2 di 2)



 A seconda del tempo di esecuzione dei due thread, la variabile data assume valori diversi.

```
Data
         THREAD1
                             THREAD2
        if(data>0)
            data --;
                         if (data>0)
()
                             data --;
 = valore finale di data
         if (data>0)
                          if (data>0)
            data --;
                             data --;
   = valore finale di data
```

Procedure nell' uso dei mutex



- Creare e inizializzare una variabile mutex
- Più thread tentano di accedere alla risorsa invocando l'operazione di lock
- Un solo thread riesce ad acquisire il mutex mentre gli altri si bloccano
- Il thread che ha acquisito il mutex manipola la risorsa
- Lo stesso thread la rilascia invocando la unlock
- Un altro thread acquisisce il mutex e così via
- Distruzione della variabile mutex

Creazione mutex



- Per creare un mutex è necessario usare una variabile di tipo pthread_mutex_t contenuta nella libreria pthread
 - pthread_mutex_t è una struttura che contiene:
 - ⇒ Nome del mutex
 - ⇒ Proprietario

 - ⇒ Struttura associata al mutex
 - ⇒ La coda dei processi sospesi in attesa che mutex sia libero.
 - ⇒ ... e simili

Inizializzazione mutex



- statica
 - contestuale alla dichiarazione
- dinamica
 - attraverso

```
⇒ pthread_mutex_t mutex;
⇒ pthread_mutex_init (&mutex, NULL);
```

Inizializzazione statica



- Per il tipo di dato pthread_mutex_t, è definita la macro di inizializzazione PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER
- Il mutex è un tipo definito "ad hoc" per gestire la mutua esclusione quindi il valore iniziale può essergli assegnato anche in modo statico mediante questa macro.

```
/* Variabili globali */
pthread_mutex_t amutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
```

Inizializzazione dinamica



```
pthread_mutex_t mutex;
int pthread_mutex_init( pthread_mutex_t *mutex, const
pthread_mutexattr_t *mattr )
```

- pthread mutex t *mutex
 - puntatore al mutex da inizializzare
- pthread_mutexattr_t *mattr
 - attributi del mutex da inizializzare
 - se NULL usa valori default
- Valore di ritorno
 - sempre il valore 0

Interfacce



Su mutex sono possibili solo due operazioni: locking e unlocking (equivalenti a wait e signal sui semafori)

Interfaccia: Lock



 Ogni thread, prima di accedere ai dati condivisi, deve effettuare la lock su una stessa variabile mutex.

- Blocca l'accesso da parte di altri thread.
- Se più thread eseguono l'operazione di lock su una stessa variabile mutex, solo uno dei thread termina la lock e prosegue l'esecuzione, gli altri rimangono bloccati nella lock. In tal modo, il processo che continua l'esecuzione può accedere ai dati (protetti mediante la mutex).

Operazioni: lock e trylock



- lock
 - bloccante (standard)
- trylock
 - non bloccante (utile per evitare deadlock)
 - è come la lock() ma se si accorge che la mutex è già in possesso di un altro thread (e quindi si rimarrebbe bloccati) restituisce immediatamente il controllo al chiamante con risultato EBUSY

lock



```
int pthread_mutex_lock( pthread_mutex_t *mutex )
```

- pthread_mutex_t *mutex
 - puntatore al mutex da bloccare
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo
 - diverso da 0 altrimenti

trylock



```
int pthread_mutex_trylock( pthread_mutex_t *mutex )
```

- pthread_mutex_t *mutex
 - puntatore al mutex da bloccare
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo e si ottenga la proprietà della mutex
 - EBUSY se il mutex è occupato

Interfaccia: Unlock



Libera la variabile mutex.

Un altro thread che ha precedentemente eseguito la lock su un mutex potrà allora terminare la lock ed accedere a sua volta ai dati.

unlock



```
int pthread_mutex_unlock( pthread_mutex_t *mutex )
```

- pthread_mutex_t *mutex
 - puntatore al mutex da sbloccare
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo

destroy



```
int pthread_mutex_destroy( pthread_mutex_t *mutex )
```

- Elimina il mutex
- pthread mutex t *mutex
 - puntatore al mutex da distruggere
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo
 - EBUSY se il mutex è occupato

Esempio 4: uso dei mutex (1 di 2)



```
#include <pthread.h>
int a=1, b=1;
pthread mutex t m = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
void* thread1(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   printf("Primo thread (parametro: %d)\n", *(int*)arg);
   a++; b++;
   pthread mutex unlock (&m);
void* thread2(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   printf("Secondo thread (parametro: %d) \n", *(int*)arg);
  b=b*2; a=a*2;
  pthread mutex unlock(&m);
                                                              Continua ⇒
```

Esempio 4: uso dei mutex (2 di 2)



```
main() {
   pthread t threadid1, threadid2;
   int i = 1, j=2;
   pthread create (&threadid1, NULL, thread1, (void *)&i);
   pthread create (&threadid2, NULL, thread2, (void *)&j);
   pthread join(threadid1, NULL);
   pthread join(threadid2, NULL);
   printf("Valori finali: a=%d b=%d\n", a, b);
```

Semafori classici

Semafori classici (generali)



- Semafori il cui valore può essere impostato dal programmatore
 - utilizzati per casi più generali di sincronizzazione
 - esempio: produttore consumatore
- Interfaccia
 - operazione wait
 - operazione post (signal)

Mutex vs Semaforo (1 di 2)



- Il mutex è un tipo definito "ad hoc" per gestire la mutua esclusione quindi il valore iniziale può essergli assegnato anche in modo statico mediante la macro PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER.
- Al contrario, un semaforo come il sem_t deve essere di volta in volta inizializzato dal programmatore col valore desiderato.

Mutex vs Semaforo (2 di 2)



Un semaforo può essere impiegato come un mutex

inizializzo un mutex;

inizializzo un semaforo (1);

Semafori classici (generali)



- Semafori classici e standard POSIX
 - non presenti nella prima versione dello standard
 - introdotti insieme come estensione real-time con lo standard IEEE POSIX 1003.1b (1993)
- Utilizzo
 - associati al tipo sem_t
 - includere l'header

```
#include <semaphore.h>
```

Creazione semaforo



sem t: tipo di dato associato al semaforo

Inizializzazione



```
int sem_init( sem_t *sem, int pshared, unsigned int
value )
```

- I semafori richiedono un'inizializzazione esplicita da parte del programmatore
- sem_init serve per inizializzare il valore del contatore del semaforo specificato come primo parametro

Inizializzazione



- sem t *sem
 - puntatore al semaforo da inizializzare, cioè l'indirizzo dell'oggetto semaforo sul quale operare
- int pshared
 - flag che specifica se il semaforo è condiviso fra più processi
- unsigned int *value
 - valore iniziale da assegnare al semaforo
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo,
 - -1 altrimenti con la variabile errno settata a EINVAL se il semaforo supera il valore SEM VALUE MAX

errno



- Per riportare il tipo di errore il sistema usa la variabile globale erro definita nell'header erro.h
- Il valore di errno viene sempre impostato a zero all'avvio di un programma.
- La procedura da seguire è sempre quella di controllare errno immediatamente dopo aver verificato il fallimento della funzione attraverso il suo codice di ritorno.

Stato di errore (2 di 2)



L'esempio seguente mostra un programma completo e molto semplice, in cui si crea un errore, tentando di scrivere un messaggio attraverso lo standard input. Se effettivamente si rileva un errore associato a quel flusso di file, attraverso la funzione ferror(), allora si passa alla sua interpretazione con la funzione strerror()

```
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
int main (void) {
    char *cp;
    fprintf (stdin, "Hello world!\n");
    if (ferror (stdin)) {
        cp = strerror (errno);
        fprintf (stderr, "Attenzione: %s\n", cp);
    }
    return 0;
}
```

Esempio errno con i semafori



```
ret = sem init(sem, pshared, value);
if (ret == -1) {
    printf("sem init: thread %d,
                       %s: failed: %s\n",
                       pthread self(),
                       msg, strerror(errno));
    exit(1);
```

Interfaccia wait (1 di 2)



- Consideriamo il semaforo come un intero, sul cui valore la funzione wait esegue un test
- Se il valore del semaforo è uguale a zero (semaforo rosso), la wait si blocca, forzando un cambio di contesto a favore di un altro dei processi pronti
- Se il test evidenzia che il semaforo presenta un valore maggiore od uguale ad 1 (semaforo verde), la wait decrementa tale valore e ritorna al chiamante, che può quindi procedere nella sua elaborazione.

```
void wait (semaforo s) {
   if (s.count == 0)
      <cambio di contesto>;
   s.count--;
}
```

Interfaccia wait (2 di 2)



- Due varianti
 - wait: bloccante (standard)
 - trywait: non bloccante (utile per evitare deadlock)

wait



```
int sem_wait( sem_t *sem )
```

- sem t *sem
 - puntatore al semaforo da decrementare
- Valore di ritorno
 - sempre 0

trywait



```
int sem_trywait( sem_t *sem )
```

- sem_t *sem
 - puntatore al semaforo da decrementare
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo
 - -1 se il semaforo ha valore 0
 - ⇒ setta la variabile errno a EAGAIN

Interfaccia post



- L'operazione di post incrementa il contatore del semaforo
- Se il semaforo vale zero, probabilmente altri processi hanno iniziato la wait ma hanno trovato il semaforo rosso
- la post sveglia quindi uno di questi; pertanto esiste una coda di processi bloccati per ciascun semaforo.

```
void post (semaforo s) {
   s.count++;
   if (s.count > 0)
        <sveglia processo>;
}
```

sem_post



```
int sem_post( sem_t *sem )
```

- sem t *sem
 - puntatore al semaforo da incrementare
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo
 - -1 altrimenti con la variabile errno settata in base al tipo di errore
 - ⇒ sem_post restituisce EINVAL se il semaforo supera il valore SEM VALUE MAX dopo l'incremento

sem destroy



```
int sem_destroy( sem_t *sem )
```

- sem t *sem
 - puntatore al semaforo da distruggere
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo
 - -1 altrimenti con la variabile errno settata in base al tipo di errore
 - ⇒ sem_destroy restituisce EBUSY se almeno un thread è bloccato sul semaforo

sem_getvalue




 Serve per poter leggere il valore attuale del contatore del semaforo

```
int sem_getvalue( sem_t *sem, int *sval )
```


- sem t *sem
 - puntatore del semaforo di cui leggere il valore
- int *sval
 - valore del semaforo
- Valore di ritorno
 - sempre 0

Esempio: Sincronizzazione con barriera






Processi che arrivano alla barriera



B e D alla barriera



Tutti alla Barriera rilascia i barriera processi

Prima soluzione



```
Thread # 1:
signal(ready1);
wait(ready2);
Thread #2:
signal(ready2);
wait(ready1);
Variabili:
Semaphore ready 1 = 0;
Semaphore ready2 = 0;
```

Seconda soluzione



```
Thread # 1: (driver)
signal(busy);
wait(done);
Thread #2: (controller)
wait(busy);
signal(done);
Variabili:
Semaphore busy = 0;
Semaphore done = 0;
```

Variabili condition

Condition vs Semafori



- Le variabili condition sono diverse dai semafori di sincronizzazione, anche se semanticamente fanno la stessa cosa
- Le primitive delle condition si preoccupano di rilasciare ed acquisire la mutua esclusione prima di bloccarsi e dopo essere state sbloccate
- I semafori generali, invece, prescindono dalla presenza di altri meccanismi

Cosa sono le variabili condition?



- Strumento di sincronizzazione: consente la sospensione dei thread in attesa che sia soddisfatta una condizione logica.
- Una condition variable, quindi, è utilizzata per sospendere l'esecuzione di un thread in attesa che si verifichi un certo evento.
- Ad ogni condition viene associata una coda per la sospensione dei thread.
- La variabile condizione non ha uno *stato*, rappresenta solo una *coda di thread*.

Variabili condition



- Attraverso le variabili condition è possibile implementare condizioni più complesse che i thread devono soddisfare per essere eseguiti.
- Linux garantisce che i threads bloccati su una condizione vengano sbloccati quando essa cambia.

Mutua esclusione



- Una variabile condizione non fornisce la mutua esclusione.
- C'è bisogno di un MUTEX per poter sincronizzare l'accesso ai dati.

Sincronizzazione



- Una variabile condition è sempre associata ad un mutex
 - un thread ottiene il mutex e testa il predicato
 - se il predicato è verificato allora il thread esegue le sue operazioni e rilascia il mutex
 - se il predicato non è verificato, in modo atomico
 - ⇒ il mutex viene rilasciato (implicitamente)
 - ⇒ il thread si blocca sulla variabile condition
 - un thread bloccato riacquisisce il mutex nel momento in cui viene svegliato da un altro thread

Creazione condition



- Oggetti di sincronizzazione su cui un processo si può bloccare in attesa
 - associate ad una condizione logica arbitraria
 - generalizzazione dei semafori
 - nuovo tipo pthread cond t
 - attributi variabili condizione di tipo pthread_condattr_t

Inizializzazione statica



```
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
```

 Per il tipo di dato pthread_cond_t, è definita la macro di inizializzazione

```
PTHREAD COND INITIALIZER
```

Inizializzazione dinamica



- pthread cond t *cond
 - puntatore ad un'istanza di condition che rappresenta la condizione di sincronizzazione
- pthread_condattr_t *cond_attr
 - punta a una struttura che contiene gli attributi della condizione
 - se NULL usa valori di default

Distruzione variabili condition



```
int pthread_cond_destroy( pthread_cond_t *cond )
```

- Dealloca tutte le risorse allocate per gestire la variabile condizione specificata
- Non devono esistere thread in attesa della condizione
- pthread_cond_t *cond
 - puntatore ad un'istanza di condition da distruggere
- Valore di ritorno
 - 0 in caso di successo oppure un codice d'errore ≠0

Interfacce



- Operazioni fondamentali:
 - wait (sospensione)
 - signal (risveglio)

Interfaccia wait



- La wait serve per sincronizzarsi con una certa condizione all'interno di un blocco di dati condivisi e protetti da un mutex
- La presenza del mutex fra i parametri garantisce che, al momento del bloccaggio, esso venga liberato, eliminando a monte possibili errori di programmazione che potrebbero condurre a condizioni di deadlock.
- Se la wait ritorna in modo regolare, è garantito che la mutua esclusione, sul semaforo mutex passatole, è stata nuovamente acquisita.

wait



```
int pthread_cond_wait( pthread_cond_t *cond,
pthread_mutex_t *mutex )
```

- pthread cond t *cond
 - puntatore ad un'istanza di condition che rappresenta la condizione di sincronizzazione
 - puntatore all'oggetto condizione su cui bloccarsi
- pthread mutex t *mutex
 - l'indirizzo di un semaforo di mutua esclusione necessario alla corretta consistenza dei dati
- Valore di ritorno
 - sempre 0

Interfaccia signal



- Il mutex deve essere rilasciato esplicitamente, altrimenti si potrebbe produrre una condizione di deadlock.
- Lo sblocco dei processi nella coda di wait della condizione è NON DETERMINISTICO. Quindi non è dato sapere chi verrà svegliato dalla signal().
- Due varianti
 - Standard: sblocca un solo thread bloccato
 - Broadcast: sblocca tutti i thread bloccati

signal



```
int pthread_cond_signal ( pthread_cond_t *cond)
```

- Se esistono thread sospesi nella coda associata a cond,
 ^Á^Áviene risvegliaÁ } [.
- Se non vi sono thread sospesi sulla condizione, la signal non ha effetto.
- pthread cond t *cond
 - puntatore all'oggetto condizione
- Valore di ritorno
 - sempre 0

broadcast



```
int pthread_cond_broadcast ( pthread_cond_t *cond )
```

- pthread cond t *cond
 - puntatore all'oggetto condizione
- Valore di ritorno
 - sempre 0

Valutazione condizione



Perchè la condizione va testata usando un ciclo WHILE invece che un semplice IF?

```
pthread_mutex_lock(&mutex);
while(!condition_to_hold)
   pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
computation();
pthread_mutex_unlock(&mutex);
```

Stato della coda



Non è prevista una funzione per verificare lo stato della coda associata a una condizione.

Esempio di utilizzo



- Risorsa che può essere usata contemporaneamente da MAX thread.
 - condition PIENO per la sospensione dei thread
 - M mutex associato a pieno
 - N int numero di thread che stanno utilizzando la risorsa

```
#define MAX 100
/*variabili globali*/
int N_in=0 /*numero thread che stanno utilizzando la risorsa*/
pthread_cond_t PIENO;
pthread mutex M;/*mutex associato alla cond. PIENO*/
```

Esempio di utilizzo



```
void codice thread() {
  /*fase di entrata*/
  pthread mutex lock(&M);
  /* controlla la condizione di ingresso*/
  while (N in == MAX)
      pthread cond wait (&PIENO, &M);
  /*aggiorna lo stato della risorsa */
  N in ++;
  pthread mutex unlock(&M);
  <uso della risorsa>
  /*fase di uscita*/
  pthread mutex lock(&M);
  /*aggiorna lo stato della risorsa */
  N in --;
  pthread cond signal(&PIENO);
  pthread mutex unlock(&M);
```



Grazie per l'attenzione.