Introduzione alla Meccanica Quantistica per il Quantum Computing

UniVR - Dipartimento di Informatica

Fabio Irimie

Corso di Claudia Daffara 1° Semestre 2024/2025

Indice

1	Formalismo della meccanica quantistica			2
	1.1 Principi			2
	1.2 Operazioni			4
	1.2.1 Prodotto "interno"			4
	1.2.2 Operazioni illecite			5
	1.2.3 Prodotto esterno			5
	1.2.4 Operatore aggiunto			6
	1.3 Rappresentazione matriciale			6
	1.3.1 Ket di base			6
	1.4 Teoria della misura			7
2	Quantizzazione dell'esperimento Stern-Gerlach			8
	2.1 Operatori			8
3	Processi della misura			9
	3.1 Teoria della misura			9
	3.2 Osservabili compatibili			10
	3.3 Osservabili incompatibili			11
	3.4 Postulati (Interpretazione di Copenhagen)			11
4	Dalla meccanica quantistica al quantum computing			12
•	4.1 Computazione quantistica			12
	4.2 Comunicazione quantistica			13
	4.3 Calcolo quantistico			13
	4.3.1 Rappresentazione geometrica del Qubit			14
	4.4 Qubit			14
	4.4.1 Porta di Hadamard			15
	1.1.1 Forta di Fiddantida	 •	•	10
5	Entanglement			16
	5.1 Stato singoletto di spin			16

1 Formalismo della meccanica quantistica

Deriviamo il formalismo partendo dall'esperimento di Stern-Gerlach e di Feynman utilizzando la notazione di Dirac.

1.1 Principi

Ad un sistema fisico corrisponde uno spazio vettoriale complesso di dimensione n, dove n è il numero di gradi di libertà del sistema quanto-meccanico.
 Il grado di libertà è il numero di alternative, o scelte, a disposizione del sistema (da qui deriva il termine "quantistico", siccome le alternative sono quantizzate).

Sistema fisico
$$\to \mathbb{C}^n$$

Ad esempio nell'espermimento di Stern-Gerlach la misura è lo spin di un atomo che può avere solo due valori, quindi $\pm \frac{\hbar}{2}$, ovvero n=2.

Nell'esperimento di Feynman con la doppia fenditura il sistema è una particella che può passare per una delle due fenditure, quindi $\mathfrak{n}=2$. Se oltre al percorso in cui è passato l'atomo si vuole sapere anche lo spin, allora il grado di libertà aumenta.

I sistemi con n = 2 si chiamano **sistemi a due stati**.

Allo stato fisico corrisponde un vettore di stato dello spazio vettoriale complesso chiamato Ket. Nella notazione di Dirac il vettore di stato è indicato con |α⟩. Questo vettore è definito a meno di una costante, quindi:

$$|\alpha\rangle \iff c |\alpha\rangle$$

sono lo stesso stato e ciò significa che il Ket è **normalizzato** e sarà un vettore unitario.

Ad esempio un atomo di argento con un certo spin rappresenta uno stato fisico. E il Ket contiene tutte le informazioni riguardanti alla direzione (""raggi"") che si possono avere su quell'atomo.

• Un **osservabile** è una variabile fisica che si può misurare. All'osservabile corrisponde un operatore dello spazio \mathbb{C}^n che agisce sui Ket e restituisce un altro Ket:

$$A |\alpha\rangle$$
 dove A è l'operatore che agisce su alfa

(potrebbero essere matrici se si trova una base ad esempio)

Ci sono degli operatori importanti, cioè quelli che agendo su un Ket $|a_i\rangle$ restituiscono un vettore parallelo ad $|a_i\rangle$ e quindi sono **autoKet** (si può pensare agli autovettori dell'algebra linare):

$$\underbrace{\mathcal{A}\left|\alpha_{i}\right\rangle}_{\text{autoKet}} = \underbrace{\alpha_{i}}_{\text{autovalore}}\left|\alpha_{i}\right\rangle$$

L'oggetto risultante rappresenta lo stesso stato fisico, siccome è solo moltiplicato per una costante. L'insieme degli autoKet e autostati è rappresentato come:

$$\{|\alpha_i\rangle\};\{\alpha_i\}$$

Ad esempio nell'esperimento di Stern-Gerlach si aveva l'operatore $S_{\hat{z}}$ che rappresentava la misura dello spin lungo l'asse z.

$$\{S_z;\pm\};\left\{\pm\frac{\hbar}{2}\right\}$$

nell'esperimento si ha che l'operatore \mathbb{S}_z che agisce sullo stato a spin in su restituisce:

$$S_z |S_z; +\rangle = \frac{\hbar}{2} |S_z; +\rangle$$

l'operatore S_z agisce sullo stato a spin in giu restituisce:

$$\mathcal{S}_{z}\left|\mathcal{S}_{z};-\right\rangle =-rac{\hbar}{2}\left|\mathcal{S}_{z};-
ight
angle$$

Nell'esperimento di Stern-Gerlach i due autoKet di S_z sono una base dello spazio \mathbb{C}^2 e quindi si può scrivere un qualsiasi Ket come combinazione lineare di questi due Ket:

$$|S_x;\pm\rangle$$

 $|S_y;\pm\rangle$

Un generico stato rappresentato come combinazione lineare di questi Ket è:

$$|\alpha\rangle = c_{+} |S_{z}; +\rangle + c_{-} |S_{z}; -\rangle$$

o anche la seguente notazione (qbit):

$$|\alpha\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle$$

 Qualsiasi generico stato fisico del sistema si può rappresentare come sovrapposizione di autostati, cioè una combinazione lineare degli autoKet.

$$|\alpha\rangle = \sum_{i}^{n} c_{i} |a_{i}\rangle$$

(questo sviluppo è unico per il sistema a_i) dove n è il grado di libertà e:

$$A|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$$

Finchè non viene effettuata una misura, il sistema è in uno stato di sovrapposizione e non si può sapere il suo stato. Trovare tutti gli autostati di un

sistema si chiama problema di quantizzazione.

1.2 Operazioni

1.2.1 Prodotto "interno"

• Esiste una corrispondenza uno ad uno tra lo spazio degli stati (Ket) e un suo spazio duale (Bra):

$$\begin{array}{c} |\alpha\rangle \stackrel{\mathsf{Duale}}{\longleftrightarrow} \langle\alpha| \\ \mathsf{Ket} & \mathsf{Bra} \end{array}$$

La base dei Ket è in corrispondenza duale con la base dei Bra:

$$\underbrace{\{|\alpha_n\rangle\}}_{\mathsf{autoKet}} \overset{\mathsf{C.D.}}{\longleftrightarrow} \underbrace{\{\langle\alpha_n|\}}_{\mathsf{autoBra}}$$

ad exempio:

$$C |\alpha\rangle \stackrel{\mathsf{C.D.}}{\longleftrightarrow} C^* |\alpha|$$

dove C^* è il complesso coniugato di C. Questo vuol dire che ad una somma di Ket corrisponde la somma dei Bra.

Vogliamo definire un prodotto tra stati fisici.

Definizione 1.1 (Prodotto interno). È definito **prodotto interno** il prodotto tra un Ket e un Bra:

$$\underbrace{\langle \alpha | \beta \rangle}_{\text{Notazione di Dirac}} = (\langle \alpha |) \cdot (|\beta \rangle)$$

Proprietà:

- $\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle^*$
- $\langle \alpha | \alpha \rangle \geqslant 0$, quindi $\langle \alpha | \alpha \rangle$ è reale.

Definizione 1.2 (Ket ortogonali). Due Ket sono ortogonali quando:

$$\langle \alpha | \beta \rangle = 0$$

Con questo operatore si possono normalizzare gli stati fisici, che sono definiti a meno di una costante.

Definizione 1.3 (Normalizzazione). La normalizzazione di uno stato fisico si esegue come:

$$|\hat{lpha}
angle = rac{|lpha
angle}{\sqrt{\langlelpha|lpha
angle}}$$

Di conseguenza

$$\langle \hat{\alpha} | \hat{\alpha} \rangle = 1$$

1.2.2 Operazioni illecite

Alcune operazioni nella meccanica quantistica sono vietate, perchè non hanno significato.

• Un operatore non può agire su un Ket da destra:

$$A |\alpha\rangle \quad \checkmark$$

 $|\alpha\rangle A \quad \times$

Analogamente un osservabile non può agire da sinistra su un Bra:

$$\langle \alpha | A \quad \checkmark \\ A \langle \alpha | \quad \times$$

• Non ha significato moltiplicare due Ket:

$$|\alpha\rangle|\beta\rangle$$
 ×

Non ha significato moltiplicare due Bra:

$$\langle \alpha | \langle \beta | \times$$

La notazione $|\alpha\rangle\,|\beta\rangle$ si può utilizzare solo quando si hanno spazi fisici diversi (due variabili diverse dello stesso sistema o due sistemi diversi). Ad esempio se si hanno 2 particelle si può rappresentare il sistema fisico di ogni singola particella con un Ket diverso:

$$|\alpha\rangle_1$$

 $|\alpha\rangle_2$

ma si può anche rappresentare il sistema fisico totale di entrambe le particelle con la seguente notazione:

$$|\alpha\rangle_1 \otimes |\alpha\rangle_2 = |\alpha\rangle_1 |\alpha\rangle_2$$

Nell'esperimento di Feynman avremo lo stato fisico del percorso:

ma se si vuole rappresentare il percorso e lo spin si avrà:

$$|\mathsf{Percorso}\rangle \otimes |\mathsf{Spin}\rangle = |\mathsf{Percorso}\rangle |\mathsf{Spin}\rangle$$

1.2.3 Prodotto esterno

In meccanica quantistica ha senso definire un prodotto esterno:

$$|\alpha\rangle\langle\beta|$$

Questo oggetto è un operatore.

Teorema 1.1 (Assioma associativo della moltiplicazione).

$$(|\alpha\rangle\langle\beta|)|\psi\rangle = |\alpha\rangle(\langle\beta|\psi\rangle)$$

Secondo l'assioma associativo della moltiplicazione si ha che:

$$\underbrace{\left(\left|\alpha\right\rangle\left\langle\beta\right|\right)}_{\mathsf{Operatore}}\underbrace{\left|\psi\right\rangle}_{\mathsf{Ket}} = \underbrace{\left|\alpha\right\rangle}_{\mathsf{Ket}}\underbrace{\left(\left\langle\beta\right|\psi\right\rangle\right)}_{\mathsf{Numero}}$$

Osserviamo che $(\left|\beta\right\rangle\left\langle\alpha\right|)$ è un operatore

Ha agito come proiettore, proiettando il Ket $|\psi\rangle$ sullo stato $|\alpha\rangle$ (esegue una rotazione di uno stato).

1.2.4 Operatore aggiunto

Definizione 1.4 (Operatore aggiunto). Si definisce operatore aggiunto l'operatore A^+ . Ogni operatore che agisce su uno stato ha una corrispondenza uno ad uno con un operatore duale (operatore aggiunto) che agisce su un Bra:

$$A |\alpha\rangle \stackrel{\mathsf{C.D.}}{\longleftrightarrow} \langle \alpha | A^+$$

Se $A = A^+$ allora l'operatore è **hermitiano** o **autoaggiunto**.

1.3 Rappresentazione matriciale

1.3.1 Ket di base

Se $A = A^+$, allora

- Gli autovalori $\{a_i\}$ sono reali
- Gli autoKet $\{|\alpha_i\rangle\}$ sono una base

$$\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$$

e un ket arbitrario potrà essere espresso come sovrapposizione di autoket dell'osservabile A:

$$\mathsf{Ket}\ \mathsf{qualunque} = \sum_{\mathfrak{i}} \mathsf{autoKet}\ \mathsf{di}\ A$$

$$|lpha
angle = \sum_{i}^{\Downarrow} c_{i} \, |a_{i}
angle$$

L'oggetto c_i è la proiezione $\langle a_i | \alpha \rangle$:

$$\langle \alpha_{\mathfrak{i}} | \alpha \rangle = \sum_{\mathfrak{i}} c_{\mathfrak{i}} \, \langle \alpha_{\mathfrak{i}} | \alpha_{\mathfrak{i}} \rangle = c_{\mathfrak{i}}$$

ovvero:

$$|\alpha\rangle = \sum_{i} |\alpha_{i}\rangle \langle \alpha_{i}|\alpha\rangle$$

Questa è la **relazione di completezza**, che dice che a_i è base dello spazio:

$$\sum |a_i\rangle \langle a_i| = \mathbb{I}$$

Questo oggetto è il proiettore sul Ket di base $|a_i\rangle$ e si può indicare anche come:

$$|a_i\rangle\langle a_i|=\Lambda_{a_i}$$

Da questo si deriva che la somma dei coefficienti al quadrato fa 1:

$$\sum |c_i|^2 = 1$$

perchè:

$$\begin{split} \left<\alpha |\alpha\right> &= 1 \\ &= \left<\alpha |\left(\sum_{i} |\alpha_{i}\rangle \left<\alpha_{i}|\right) |\alpha\right> \\ &= \sum_{i} \left<\alpha |\alpha_{i}\rangle \left<\alpha_{i}|\alpha\right> \\ &= \sum_{i} |c_{i}|^{2} = 1 \end{split}$$

1.4 Teoria della misura

In pratica ogni Ket si può rappresentare come un vettore colonna:

$$|lpha
angle = egin{pmatrix} lpha_1 \ dots \ lpha_n \end{pmatrix}$$

dove le componenti α_n sono i coefficienti della sovrapposizione $\langle a_i | \alpha \rangle$

Ogni Bra è un vettore riga:

$$\langle \alpha | = \begin{pmatrix} \alpha_1^* & \cdots & \alpha_n^* \end{pmatrix}$$

dove le componenti sono il complesso coniugato delle componenti del Ket.

La componente $\langle \alpha | \beta \rangle$ si può calcolare come un prodotto scalare:

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1^* & \cdots & \alpha_n^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

e quindi:

$$|\alpha\rangle\langle\beta| = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1^* & \cdots & \beta_n^* \end{pmatrix}$$

In entrambi i casi si ottiene una matrice quadrata $N \times N$.

Qualunque operatore B è rappresentato da una matrice quadrata $N \times N$ e agisce sui Bra (a destra) o sui Ket (a sinistra):

$$B = \sum_{i} \sum_{j} \underbrace{\left|\alpha_{i}\right\rangle \left\langle \alpha_{j} \right| B \left|\alpha_{j}\right\rangle \left\langle \alpha_{i} \right|}_{N^{2} \text{ numeri } B_{1:j}} = \mathbb{I}B\mathbb{I}$$

cioè si moltiplica per l'identità a destra e sinistra:

Nella base a_i $A = A^+$ è osservabile e la sua base è diagonale con elementi reali:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \quad a_i \in \mathbb{R}$$

2 Quantizzazione dell'esperimento Stern-Gerlach

Scelgo i Ket di base:

$$|S_z;\pm\rangle$$

con la seguente notazione:

$$\{\left|+\right\rangle,\left|-\right\rangle\}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix};\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\left|0\right\rangle,\left|1\right\rangle$$

2.1 Operatori

• Il più semplice operatore è l'operatore di completezza:

$$\mathbb{I} = |+\rangle \langle +|+|-\rangle \langle -|$$

• Operatore S_z

$$\mathbb{S}_{z} = \frac{\hbar}{2} \left[\left| + \right\rangle \left\langle + \right| - \left| - \right\rangle \left\langle - \right| \right]$$

in forma matriciale:

$$S_z = \begin{pmatrix} \frac{\hbar}{2} & 0\\ 0 & -\frac{\hbar}{2} \end{pmatrix}$$

• Autostati di S_z :

$$S_z \left| + \right\rangle = \frac{\hbar}{2} \left| + \right\rangle$$
 \hbar

$$S_z \left| - \right\rangle = -\frac{\hbar}{2} \left| - \right\rangle$$

Uno stato arbitrario α sarà dato dalla combinazione di autoKet di cui i coefficienti si trovano proiettando α sugli autoKet:

$$\begin{split} |\alpha\rangle &= |+\rangle \overbrace{\langle +|\alpha\rangle}^{C_{+}} \ + \ |-\rangle \overbrace{\langle -|\alpha\rangle}^{C_{-}} \\ &= \left(\langle +|\alpha\rangle \atop \langle -|\alpha\rangle \right) \end{split}$$

3 Processi della misura

Il quadrato della funzione d'onda descrive la probabilità di trovare una particella in una certa posizione:

 $P = |\varphi|^2$

Se abbiamo due particelle e vogliamo calcolare la probabilità della somma delle ampiezze notiamo che:

• Se non misuro si ha interferenza:

$$\sum \varphi \quad P = |\varphi_1 + \varphi_2|^2$$

• Se misuro si ha che la probabilità è la somma delle probabilità:

$$P = \sum P$$

3.1 Teoria della misura

Prendiamo in considerazione la base $|a_i\rangle$, sappiamo che lo stato prima della misura è espresso come sovrapposizione di autostati:

$$|\psi
angle = \sum_{i} c_{i} |\alpha_{i}
angle \quad c_{i} = \langle \alpha_{i} | \psi
angle$$

1. Se faccio la misura di un osservabile A lo stato ψ collassa in un autostato di A con una certa probabilità P:

$$|\psi
angle \stackrel{\mathsf{Misura}\ \mathsf{di}\ \mathsf{A}}{\longrightarrow} |\mathfrak{a}_{\mathfrak{i}}
angle$$

il risultato della misura è a_i , cioè l'autovalore. Sono i possibili risultati della misura, lo spettro dell'osservabile.

La probabilità P di misurare α_i è data dal coefficiente dello sviluppo di $|\psi\rangle$ al quadrato:

$$P = |c_{\mathfrak{i}}|^2 = |\left\langle \alpha_{\mathfrak{i}} | \psi \right\rangle|^2$$

 Con stato normalizzato

La misura in meccanica quantistica cambia lo stato del sistema. Ad esempio nell'esperimento di Stern-Gerlach lo stato $|\psi\rangle$ rappresenta lo spin di un atomo. Prima di misurare non sappiamo che stato abbia, cioè è in sovrapposizione. Attraverso un operatore misuriamo lo spin e la particella potrà dare come risultato l'autostato $|+\rangle$ o l'autostato $|-\rangle$:

Figura 1: Misura di S_z

2. Se $|\psi\rangle = |\alpha\rangle$ è un autostato, allora la misura di A non lo cambia:

$$|\alpha\rangle \stackrel{\mathsf{Misura di A}}{\longrightarrow} |\alpha\rangle$$

Ad esempio nell'esperimento di Stern-Gerlach se dopo aver misurato lo spin S_z ho trovato l'autostato $|+\rangle$ rifaccio la misura ritrovo lo stesso autostato ed è un risultato certo:




Figura 2: Doppia misura di $|+\rangle$

Definizione 3.1 (Valore di aspettazione). Il **valore di aspettazione** di un osservabile A rispetto a $|\psi\rangle$ è la media dei valori che si possono ottenere misurando A sullo stato $|\psi\rangle$:

$$\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle = \langle \psi | (A | \psi \rangle)$$

Dimostrazione:

$$\begin{split} \langle \psi | A | \psi \rangle &= \sum_{i} \sum_{j} \left\langle \psi | \alpha_{i} \right\rangle \left\langle \alpha_{i} | \underbrace{A | \alpha_{j} \right\rangle}_{\alpha_{j} | \alpha_{j} \rangle} \left\langle \alpha_{j} | \psi \right\rangle \\ &= \sum_{i} \alpha_{i} \left\langle \psi | \alpha_{i} \right\rangle \left\langle \alpha_{i} | \psi \right\rangle \\ &= \sum_{i} \alpha_{i} | \left\langle \alpha_{i} | \psi \right\rangle |^{2} \end{split}$$

dove a_i è la misura e $|\langle a_i | \psi \rangle|^2 = P$ è la probabilità di ottenerla.

3.2 Osservabili compatibili

 S_z, S_x (S_y) non si possono misurare simultaneamente. Si vuole definire cosa significa che due osservabili siano compatibili.

Definizione 3.2. Dati due osservabili [A, B] = AB - BA è il **commutatore** di A e B.

• $A(B)|\psi\rangle$ vuol dire che si misura prima B e poi ψ

Teorema 3.1. Se A, B commutano

• Gli elementi di B sono diagonali nella rappresentazione di A, cioè la base di A $|\alpha_i\rangle$ è anche la base di B

Due operatori che commutano hanno una base comune e la notazione è:

$$|a,b\rangle$$

Consideriamo che [A, B] siano osservabili che commutano

$$|\psi\rangle \stackrel{\mathsf{Misuro}\; A}{\longrightarrow} |\alpha\rangle \stackrel{\mathsf{Misuro}\; A}{\longrightarrow} \underbrace{|\alpha\rangle}_{\mathsf{100\%}\; \mathsf{risultato}\; \mathsf{a}}$$

$$|\psi\rangle \stackrel{\mathsf{Misuro}}{\longrightarrow} {}^{\mathsf{A}} |\mathfrak{a},\mathfrak{b}\rangle \stackrel{\mathsf{Misuro}}{\longrightarrow} {}^{\mathsf{B}} |\mathfrak{a},\mathfrak{b}\rangle \stackrel{\mathsf{Misuro}}{\longrightarrow} {}^{\mathsf{A}} |\mathfrak{a},\mathfrak{b}\rangle$$

Non si avrà nessuna distruzione dell'informazione perchè A è anche autostato di B.

3.3 Osservabili incompatibili

Se A,B non commutano allora non hanno una base comune e non si possono misurare simultaneamente.

3.4 Postulati (Interpretazione di Copenhagen)

- 1. Ad ogni sistema fisico, si associa uno spazio di **Hilbert** $\mathcal H$, cioè una generalizzazione dello spazio complesso.
 - Ad ogni stato di questo sistema si associa un vettore normalizzato dello spazio di Hilbert:

$$|\psi\rangle \leftrightarrow (\alpha |\psi\rangle) \leftrightarrow \langle \psi |\psi\rangle = 1$$

• Arbitrarietà della fase, cioè $|\psi\rangle$ è definito a meno di una fase:

$$e^{\varphi}\left|\psi\right\rangle$$

La conseguenza è che **ogni stato** può essere espresso come sovrapposizione di altri stati:

$$|\psi\rangle = \sum_{\mathfrak{i}} c_{\mathfrak{i}} \, |\mathfrak{a}_{\mathfrak{i}}\rangle$$

(Principio di sovrapposizione)

2. Ad ogni osservabile A si associa un operatore lineare autoaggiunto \hat{A} dello spazio $\mathcal H$ che si dice hermitiano.

Lo spettro di \hat{A} (l'insieme degli autovalori) è l'insieme dei valori possibili della misura (spettro della misura).

$$\hat{A} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$$

3. Se il sistema fisico si trova in uno stato $|\psi\rangle$, la probabilità che la misura di A (grandezza fisica) dia come risultato α è proporzionale a:

$$P(a_i) \propto |\langle a|\psi\rangle|^2$$

dove $\langle a|\psi\rangle$ è il coefficiente c_i .

Ne consegue che la somma delle probabilità è 1:

$$\sum |\left<\alpha|\psi\right>|^2=1$$

- 4. Collasso della funzione d'onda ψ (non c'è spiegazione fisica). La misura dell'osservabile A sullo stato generico $|\psi\rangle$ (che ha dato un risultato α) proietta $|\psi\rangle$ sull'autospazio di α , (cioè $|\alpha\rangle$)
- 5. Gli stati $|\psi\rangle$ evolvono nel tempo secondo l'equazione di Schrödinger:

$$i\hbar\frac{d}{dt}\left|\psi(t)\right\rangle = \hat{H}(t)\left|\psi(t)\right\rangle$$

dove \hat{H} è l'**operatore Hamiltoniano** del sistema. L'operatore Hamiltoniano è l'"energia" del sistema che è data da:

$$\underbrace{\mathbb{T}}_{\mathsf{Cinetica}} + \underbrace{\mathbb{V}(\vec{\mathsf{x}})}_{\mathsf{Potenziale}}$$

Il risultato di questa equazione sono tutti i possibili valori dell'energia.

4 Dalla meccanica quantistica al quantum computing

L'informazione è **fisica**, cioè manipolare l'informazione è un processo fisico e quindi non si può separare le operazioni logiche dalla loro implementazione fisica. Esiste quindi un limite dato dal **principio di Landauer** che dice che c'è un limite minimo all'energia spesa (lavoro) per una singola computazione irreversibile (ad esempio cancellare un bit). Il limite è dato da:

$$\Delta E = k_b T \ln 2$$

dove k_b è la costante di Boltzmann e T è la temperatura a cui avviene il processo (in gradi Kelvin).

Esempio 4.1. Un esempio a temperatura ambiente è il seguente:

$$T = 300K$$

$$\Delta E \approx 18 \text{mV}$$

È un valore altissimo, quindi visto che l'unica variabile disponibile è la temperatura se si vuole diminuire il limite bisogna diminuire la temperatura a livelli criogenici.

4.1 Computazione quantistica

Si ha uno stato fisico $|\psi\rangle$ di input preparato che entra in un computer quantistico (processo fisico reversibile) e si ottiene un output $|\psi\rangle$ che è un altro stato fisico, quindi un operatore unitario che indica l'evoluzione temporale di $|\psi\rangle$.




Figura 3: Computazione quantistica

Dove
$$\mathbb{U}\mathbb{U}^+=\mathbb{I}$$

$$\mathbb{U}=exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathfrak{H}t\right)$$

Si farà poi una misura quantistica per selezionare uno dei possibili esiti di $|\psi\rangle$. $_{\text{Output}}$ L'algoritmo quantistico ottimizza questo processo di estrazione dell'informazione

Teorema 4.1 (Teorema di No-Cloning). In meccanica quantistica non si può creare (clonare) una copia esatta di uno stato senza distruggere l'originale.

Nella computazione quantistica si possono sfruttare tutte le proprietà quantistiche, come ad esempio:

- Sovrapposizione
- Correlazione quantistica (entanglement)
- Teletrasporto

4.2 Comunicazione quantistica

Si considerano due entità A e B che vogliono comunicare attraverso un canale di comunicazione quantistico. Si ha che:

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\hspace{1cm} \text{Canale quantistico}} B \\ |\psi\rangle & \text{(es. fotoni, spin)} \end{array}$$
 Funzione d'onda

Figura 4: Comunicazione quantistica

Questo da luogo a:

- Crittografia quantistica
- Teletrasporto
- Teletrasporto di maggiori informazioni

B per rilevare il messaggio ha un rilevatore quantistico.

4.3 Calcolo quantistico

L'elemento base di un'operazione è il **Qubit**, cioè un insieme di due possibili stati quantistici distinguibili:

$$|0
angle$$
 ; $|1
angle$ Stato fondamentale Stato eccitato

nell'implementazione fisica potrebbe essere uno spin in su o in giù, un fotone con polarizzazione orizzontale o verticale ecc...

Si possono creare, quindi, degli stati che non hanno analogo classico. Un generico qubit $|\psi\rangle$ si trova in sovrapposizione dei suoi stati:

$$|\psi
angle=lpha_0\,|0
angle+lpha_1\,|1
angle \quad lpha_0,\,lpha_1\in\mathbb{C}$$

$$|lpha_0|^2+|lpha_1|^2=1$$

La fase non ha significato nel mondo quantistico:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

quindi si può scrivere il qubit come:

$$|\psi
angle = \cosrac{ heta}{2}\left|0
ight
angle + e^{\mathrm{i}\, \varphi}\sinrac{ heta}{2}\left|1
ight
angle$$

Questo è un punto sulla sfera di Bloch.

4.3.1 Rappresentazione geometrica del Qubit

Il qubit è un punto sulla superficie della sfera di Bloch:




Figura 5: Sfera di Bloch

$$\begin{split} |\psi\rangle &= \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ \langle\psi| &= \left(\cos\frac{\theta}{2} - e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\right) \end{split}$$

4.4 Qubit

Il Qubit codifica una quantità infinita di informazioni perchè è in sovrapposizione, ma questo si può sfruttare soltanto all'interno del calcolo quantistico, perchè quando il valore viene estratto si ha il collasso della funzione d'onda e potrà essere soltanto uno dei due stati $|0\rangle$ o $|1\rangle$.

Si hanno n qubit preparati nello stato fondamentale:

$$|\alpha_i\rangle = \{|0\rangle, |1\rangle\}_i$$

$$\begin{cases} |0\rangle_1 \\ \vdots \\ |0\rangle_n \end{cases} \longrightarrow |\psi\rangle = \alpha_{1,2,\dots,n} \, |\alpha_1,\dots,\alpha_n\rangle = |\alpha\rangle_1 \otimes |\alpha\rangle_2 \otimes \dots \otimes |\alpha\rangle_n$$

Figura 6: Calcolo quantistico

Il sistema descritto da 2 qubit: $|\alpha\rangle_1$; $|\alpha\rangle_2$ si indica con:

$$\left|\alpha\right\rangle_{1}\otimes\left|\alpha\right\rangle_{2}=\left|\alpha_{1}\alpha_{2}\right\rangle \quad\in\mathbb{C}^{2}\otimes\mathbb{C}^{2}$$

Due qubit possono essere ad esempio 2 fotoni che possono assumere gli stati:

$$\{|0\rangle, |1\rangle\}_1$$

 $\{|0\rangle, |1\rangle\}_2$

e quindi ci sono 4 stati possibili che formano la base. Gli stati si indicano:

 $|00\rangle$

 $|01\rangle$

 $|10\rangle$

 $|11\rangle$

Qualsiasi combinazione di questi consiste in una formazione quantistica trasportata all'interno del circuito e quindi:

$$\begin{split} |\psi\rangle = \alpha_{00} \, |00\rangle + \alpha_{01} \, |01\rangle + \alpha_{10} \, |10\rangle + \alpha_{11} \, |11\rangle \\ \\ \sum |\alpha_{ij}|^2 = 1 \end{split}$$

I coefficienti sono la probabilità di ottenere il primo stato in un certo stato fondamentale e il secondo stato in un altro stato fondamentale.

Gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ a livello fisico hanno una differenza di energia piccolissima, che viene annullata dal bagno termico (non si possono differenziare per l'interferenza dell'ambiente) in cui è immerso il sistema, per questo motivo bisogna lavorare a temperature criogeniche. Quando un sistema fisico perde il suo stato si dice **incoerenza fisica**.

4.4.1 Porta di Hadamard

Il processo fisico:



Figura 7: Processo fisico

si può separare in operatori più piccoli che agiscono su un qubit, quindi sono rappresentate da matrici unitarie 2×2 (se agiscono su 2 qbit da matrici $4 \times 4...$) in cui ogni colonna rappresenta uno stato del qubit.

Porta di Hadamard o porta H (non ha analogo classico):

• Il vettore di stato $|0\rangle$ viene trasformato in sovrapposizione di:

$$|0
angle
ightarrowrac{1}{\sqrt{2}}\left(|0
angle+|1
angle
ight)$$

ullet Il vettore di stato $|1\rangle$ viene trasformato in sovrapposizione di:

$$|1\rangle
ightarrow rac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle - |1\rangle
ight)$$

$$\begin{aligned} H &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Un generico qubit viene trasformato in:

$$\alpha \left| 0 \right\rangle + \beta \left| 1 \right\rangle \rightarrow \alpha \underbrace{\left(\frac{\left| 0 \right\rangle + \left| 1 \right\rangle}{\sqrt{2}} \right)}_{\left| + \right\rangle} + \beta \underbrace{\left(\frac{\left| 0 \right\rangle - \left| 1 \right\rangle}{\sqrt{2}} \right)}_{\left| - \right\rangle}$$

quindi torna in sovrapposizione. Si sta essenzialmente effettuando un cambiamento di base.

5 Entanglement

5.1 Stato singoletto di spin

Lo |stato "singoletto di Spin" \rangle è uno stato composto da 2 particelle che hanno Spin totale = 0 e spin opposto.

Ad esempio una sorgente radioattiva che emette una particella in una direzione e una particella nella direzione opposta:



Figura 8: Particelle con spin opposto

Bisogna mantenere lo spin totale a 0, quindi se una particella ha spin "su" l'altra deve avere spin "giù". Abbiamo 2 particelle con 2 stati e quindi 4 possibili stati:

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

Per mettere lo spin ($|0\rangle =$ "su" e $|1\rangle =$ "giù") in relazione si avrà:

$$|\mathsf{stato} \; \mathsf{"singoletto} \; \mathsf{di} \; \mathsf{Spin"}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\mathsf{01}\rangle - |\mathsf{10}\rangle \right)$$

Le due particelle si dicono **entangled** perchè le particelle devono avere spin opposto. Questo stato si dice **stato di Bell**.

Se aggiungiamo degli osservatori A e B al sistema:




Figura 9: Sistema con osservatori

Se A fa una misura sulla particella p_1 e trova $|0\rangle$ al 50% e $|1\rangle$ al 50%. Siccome si sta lavorando in un sistema di 2 qubit, se A trova $|0\rangle$ esso cade nell'autostato di A, ad esempio:

 \bullet Al primo lancio A trova $\left|0\right\rangle_A$ ed esso collassa nell'autostato

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\ket{01}$$

quindi B troverà $\left|1\right\rangle_{B}$ al 100%

La misura di A determina **"simultaneamente"** il valore di B, senza che egli lo abbia misurato.

In meccanica quantistica questa relazione è detta **correlazione di spin** o **entangle-ment**. Questo avviene solo nella stessa base, se un osservatore non conosce la base del secondo osservatore la misura rimane incerta e questa cosa è la fondamentale per la **crittografia quantistica**.