Processos

Processo → Programa em execução

Um processo fornece os <u>subsídios</u> necessários para o gerenciamento de tarefas <u>concorrentes</u>, mas não necessariamente <u>paralelas</u>.

Competem pelo direito de uso da CPU, memória, ...

Atuam ao mesmo tempo!

232 ou 64

- * Ligado a um espaço de endereçamento
- * Tabela de processos do SO (recursos alocados)
 - Process ID (PID)
 - User ID (UID); Group ID (GID)
 - Arquivos abertos
 - Processos relacionados (pai e filhos)
 - Signals (interrupções recebidas: alarmes, erros, etc.)
 - Contabilidade e prioridade de uso da CPU
 - Diretório de trabalho
 - Threads alocadas
 - Estado atual de execução de cada thread (new, ready, running...)
 - Estado atual dos registradores
 - Segmento de pilha
 - Parâmetros de escalonamento (prioridade)
 - Status de saída (exit code)

"O processo é a unidade de gerenciamento de recursos"


UNIXes → Um registro de entrada na tabela de processos é mantido mesmo após o término deste, pelo menos até que o processo pai requisite o status de saída do processo que terminou: (zombie process).

Processos em primeiro plano: Apps do usuário Processos em segundo plano (*Background*): Serviços (daemons)


Um processo não interfere no espaço de endereçamento de outro processo: mecanismo de proteção por hardware, porém controlado pelo SO.

Threads

Thread → Linha de execução independente, porém confinada ao espaço de endereçamento de um processo.




- Threads são as entidades escalonadas para execução na CPU.
- Atuam como "sub-processos" que compartilham de um mesmo espaço de endereçamento.
- Oferecem "paralelismo" mesmo com chamadas bloqueantes, mas também são a fonte de muitos problemas: concorrência / consistência.



A técnica garante um maior número de requisições por segundo Maior vazão $\rightarrow throughput$


Pense em como seria com uma única thread!

Estados de uma thread



SO modernos oferecem multitarefa preemptiva... Impõe restrições de tempo de execução para cada thread, tipicamente 20..50ms (quantum da CPU; timeslice).

Multithreading vs Hyperthreading




Hyperthreading → Troca rápida de contexto entre threads 1 e 2...


O SO "enxerga" duas CPUs por core. Cabe ao SO escalonar tarefas da melhor forma possível.

Oracle SPARC T4 → Processador Octa-core / Octa-thread (64 CPUs)

Situação 1: Dual-Core / Dual-Thread



Situação 2: Sistema monoprocessado



A execução concorrente existe mesmo com uma única CPU "Ilusão de paralelismo"

Scheduler → Escalonador

Problema: Mais de uma thread pronta para execução e uma única CPU disponível.



Qual thread executar?

Escalonamento sequencial...

Escalonamento T1 prioritária...



Escalonamento T2 prioritária...



Conclusão: Processos do tipo I/O-intensive que recebem respostas de requisições de I/O devem entrar em execução o mais rapidamente possível → melhor uso da CPU em conjunto com o hardware de I/O.

Algoritmos de escalonamento...

1. First-Come First-Served (não-preemptivo)

- Processos são alocados em fila para execução.
- Quando bloqueado (I/O), o processo é movido para o fim da fila e outro processo "ganha" o direito de uso da CPU.

2. Shortest-Job First (não-preemptivo)

- Tarefas com menor tempo de processamento são escalonadas primeiro.
- Assume que o tempo de execução de cada tarefa é conhecido.

3. Shortest Remaining Time Next (preemptivo)

- Se um processo "recém-chegado" apresenta tempo de execução menor que o tempo necessário para o processo atual ser concluído, então o novo processo "ganha" a CPU.
- Também assume que o tempo de execução de cada tarefa é conhecido.

4. Round-Robin (preemptivo) → Chaveamento Circular

- Os processos são alocados alternadamente e executam por uma fatia máxima de tempo (*quantum*), tipicamente 20..50ms.
 - Quantum muito baixo → processos são alternados mais rapidamente, mas reduz eficiência da CPU porque a própria troca de contexto consome tempo.
 - Quantum muito alto → prejudica tempo de resposta de requisições curtas.

SO modernos tipicamente adotam o esquema Round-Robin juntamente com um controle de prioridade.

Curiosidade!

Windows 7

Painel de Controle → Configurações avançadas do sistema "Ajuste do Escalonador (Scheduler)"

Priorizar...

- (o) Programas
- () Processos em segundo plano (Serviços)

Linux

Usuário voluntariamente reduz prioridade do processo...


nice -n <pri>rioridade> comando -20..20

renice <prioridade> <nr.processo>

IPC - Interprocess Communication

Como um processo pode se comunicar com outro?

- 1. Área compartilhada: segmento de memória, arquivo, pipe.
- 2. Mensagens (sockets) → Sistemas Distribuídos.



Atenção! O desempenho obtido com o uso de memória compartilhada pode degradar em razão da consistência de cache mantida em hardware quando vários cores atuam sobre o compartilhamento.

IPC → Área compartilhada

Problema: Condição de Corrida (Race Condition)

Ocorre quando dois ou mais processos acessam a área compartilhada ao mesmo tempo e pelo menos um deles efetua uma operação de escrita. O resultado final dependerá da ordem em que as ações forem executadas, podendo até mesmo ser inconsistente.

Pipe → Imune

Solução: Exclusão mútua

Garantir que apenas um processo tenha acesso à área compartilhada por vez.

O trecho de código que deve ter acesso exclusivo à área compartilhada de modo a manipulá-la de forma consistente é denominado <u>região crítica</u>.

Limita o paralelismo

Atenção! Não confundir região crítica (uma parte do código) com área compartilhada (uma parte da memória ou arquivo).

Como obter exclusão mútua?

Desabilitando interrupções: requer modo privilegiado e funciona para apenas uma CPU.

ou...

Mantendo processos concorrentes em estado de espera, porém constantemente verificando pela possibilidade de entrar na região crítica (Trava Giratória "Spin Lock" → Espera Ocupada "Busy Waiting").

Técnica 1: Variáveis de trava (lock)

```
Spin Lock

Busy Waiting...

while (n == 1); // processos na região crítica

n = 1;
```

Não funcionam pois também estão sujeitas à condição de corrida.

Técnica 2: Alternância explícita

```
// Processo: 0
while (TRUE) {
    while (turn != 0);
    critical_region();
    turn = 1;
    noncritical_region();
}

// Processo: 1
while (TRUE) {
    while (turn != 1);
    critical_region();
    turn = 0;
    noncritical_region();
}
```

Um processo por vez... A técnica não é adequada quando os processos envolvidos apresentam tempo de processamento muito divergentes.

Técnica 3: Peterson

Solução em software que combina alternância e trava e permite a continuidade de processos com tempos divergentes.

Algoritmo de Peterson para dois processos: 0 e 1

```
int turn;
int interested[2]; // inicialmente FALSE (0)

void enter_region(int process) {
  interested[process] = TRUE;
  int other = 1 - process;
  turn = other;

while (interested[other] == TRUE && turn == other);
}

void leave_region(int process) {
  interested[process] = FALSE;
}
```

CPUs Intel x86


Técnica 4: Hardware (TSL, XCHG)

Primitivas de sincronização de baixo nível mais eficientes. Bloqueiam o barramento de memória durante a execução (operações atômicas).

enter region: enter region: TSL REG, #lock MOV REG, 1 CMP REG, 0 XCHG REG, #lock CMP REG, 0 JNE enter region JNE enter region RET RET leave region: leave region: MOV #lock, 0 MOV #lock, 0 RET RET

Problema: A trava giratória desencadeia uma espera ocupada. **Solução:** Bloquear ao invés de permanecer em spin lock.

Comportamento desejado...



Bloqueios → Colocando uma thread para dormir (sleep) e acordando no momento adequado (wakeup).

Estudo de caso: produtor-consumidor

```
01 #define N 100
02 \text{ int count} = 0;
03
04 void producer() {
05
     int item;
     while (TRUE) {
06
       item = produce item();
07
       if (count == N) sleep();
80
       insert item(item);
09
       count++;
10
       if (count == 1) wakeup(consumer);
11
12
     }
13 }
14
15 void consumer() {
16
     int item;
     while (TRUE) {
17
       if (count == 0) sleep();
18
19
       item = remove item();
20
       count--;
21
       if (count == N - 1) wakeup(producer);
       consume item(item);
22
23
     }
24 }
```

Scheduler...

15, 16, 17, 18 (no-sleep), 04 .. 11 (sinal de "wakeup" perdido), 18 (sleep) Resultado: Produtor e consumidor irão dormir para sempre

Como resolver o problema do sinal perdido?

Resposta: Registrando o número de sinais emitidos → Semáforos

Semáforo: Variável inteira acumuladora de eventos

```
Operações suportadas: up (wakeup) \rightarrow +1 down (sleep) \rightarrow -1 operações atômicas
```

Implementação típica...

```
Spin Lock?
Sim... operações sobre semáforos são rápidas!
up:
  MOV REG, 1
  XCHG REG, #lock
  CMP REG, 0
  JNE up
  MOV REG, #semaphore
  ADD REG, 1
  MOV #semaphore, REG
  MOV #lock, 0
  CALL thread_wakeup
  RET
down:
  MOV REG, 1
  XCHG REG, #lock
  CMP REG, 0
  JNE down
  MOV REG, #semaphore
  CMP REG, 0
  JZE sleep
  SUB REG, 1
  MOV #semaphore, REG
  MOV #lock, 0
  RET
sleep:
  MOV #lock, 0
  CALL thread_sleep
  JMP down
```

Estudo de caso: produtor-consumidor com semáforos

```
#define N 100
typedef int semaphore;
semaphore used = 0;
semaphore free = N;

utilizados para
sincronização
void producer() {
  int item;
  while (TRUE) {
    item = produce item();
    down(&free);
    insert item(item);
    up(&used);
}
void consumer() {
  int item;
  while (TRUE) {
    down(&used);
    item = remove item();
    up(&free);
    consume item(item);
  }
}
```

Problema: A inserção e remoção de itens de dados no buffer ainda sofre do problema da condição de corrida (Race Condition).

Solução: Semáforos de apenas dois estados (semáforos binários) podem ser empregados para tratar as operações de inserção e remoção como regiões críticas...

 $mutex \rightarrow semáforo binário utilizado para se obter exclusão mútua$

Estudo de caso: produtor-consumidor com semáforos e mutex

```
#define N 100
typedef int semaphore;
semaphore used = 0;
semaphore free = N;
semaphore mutex = 1; → utilizado para se obter exclusão mútua
void producer() {
}
void consumer() {
}
void insert item(int value) {
  down(&mutex);
  up(&mutex);
}
int remove item() {
  down(&mutex);
  int value;
  up(&mutex);
  return value;
}
```

Implementação típica de um mutex...

POSIX → Threads e primitivas de sincronização

```
pthread_create
pthread_exit
pthread_join
pthread_yield
pthread_attr_init
pthread_attr_destroy
```

pthread_mutex_init pthread_mutex_destroy pthread_mutex_lock pthread_mutex_trylock pthread_mutex_unlock



Controle de acesso sobre a região crítica do código "Exclusão mútua" pthread_cond_init pthread_cond_destroy pthread_cond_wait pthread_cond_signal pthread_cond_broadcast



Espera e envio de sinal para threads bloqueadas

Estudo de caso: produtor-consumidor com threads (POSIX)

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#define MAX 100000
pthread mutex t mutex buffer;
pthread cond t thread producer, thread consumer;
int buffer = 0:
void *producer(void *ptr) {
  int i;
  for (i = 1; i \le MAX; i++) {
    pthread mutex_lock(&mutex_buffer);
    while (buffer != 0) {
      pthread cond wait(&thread producer, &mutex buffer);
    }
    buffer = i;
    pthread cond signal(&thread consumer);
    pthread mutex unlock(&mutex buffer);
  pthread exit(0);
}
void *consumer(void *ptr) {
  int i;
  for (i = 1; i \le MAX; i++) {
    pthread mutex lock(&mutex buffer);
    while (buffer == 0) {
      pthread cond wait(&thread consumer, &mutex buffer);
    printf("%i\n", buffer);
    buffer = 0;
    pthread cond signal(&thread producer);
    pthread mutex unlock(&mutex buffer);
  pthread exit(0);
}
```

```
int main(int argc, char **argv) {
  pthread_t p, c;
  pthread_mutex_init(&mutex_buffer, 0);
  pthread_cond_init(&thread_producer, 0);
  pthread_cond_init(&thread_consumer, 0);
  pthread_create(&p, 0, producer, 0);
  pthread_create(&c, 0, consumer, 0);
  pthread_join(p, 0);
  pthread_join(c, 0);
  pthread_join(c, 0);
  pthread_cond_destroy(&thread_consumer);
  pthread_mutex_destroy(&mutex_buffer);
  return 0;
}
```

Considerações...

Spin locks são adequados quando o tempo de espera é curto. Mas quando há muita contenção (muitas tentativas de aquisição de trava ocorrendo), é melhor bloquear as threads sendo contidas e deixar o kernel do SO desbloqueá-las a medida que a trava é liberada.

Baixa contenção → Spin Locks

Alta contenção → Bloqueios

Mecanismos de sincronização...

Baixo nível → semaphores (operações up e down)
mutexes (operações lock e unlock)
condition variables (operações wait e signal)

Alto nível → monitor

Um "monitor" é um pacote (módulo) com uma coleção de métodos (funções) que garante a seguinte propriedade: somente uma thread por vez tem acesso ao monitor.

Monitores são uma facilidade oferecida pela linguagem de programação ou por uma biblioteca para se definir regiões críticas. Cabe ao compilador ou a biblioteca garantir a exclusão mútua.

Estruturas de dados compartilhadas devem ficar encapsuladas no monitor. A exclusão mútua é obtida transformando-se cada região crítica em uma sub-rotina do monitor.

IPC → **Mensagens**

Necessário quando os processos executam em máquinas distintas: sistemas distribuídos.

Primitivas operacionais: send / receive

Problemas...

Todos relacionados a comunicação em redes:

- Perda de pacotes
- Duplicidade
- Reordenação
- Autenticidade
- Integridade