

## MASTERING C#

CODE EVERYTHING.



### BANCO DE **DADOS**



#### **BANCO DE DADOS**

1 AULA 1 CONTEÚDO - Introdução ao contexto de dados e à Linguagem SQL.

2 AULA 2 CONTEÚDO - Criação de objetos (DDL).

3 AULA 3 CONTEÚDO - Alteração e exclusão de objetos (DDL).

**4** AULA 4 CONTEÚDO - Inserção, atualização e exclusão de dados (DML).

#### **BANCO DE DADOS**

5 AULA 5 CONTEÚDO - Seleção e manipulação de dados	(DML)
--	-------

- 6 AULA 6 CONTEÚDO Seleção e junção de dados (JOIN)
- 7 AULA 7 CONTEÚDO Funções e cálculos
- 8 **AULA 8** CONTEÚDO Funções e agrupamentos

#### **AULA 3**

# ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE OBJETOS **DDL**(DATA **DEFINITION** LANGUANGE)



#### User Constraints

Alter, Drop, Rename e Truncate

Sequence

Exercícios

### USER CONTRAINTS



### CONSULTANDO AS RESTRIÇÕES DE UMA TABELA

- É possível consultar todas as definições das restrições (constraints) cadastradas no Oracle por meio das tabelas:
- DBA\_CONSTRAINTS
- ALL\_CONSTRAINTS
- USER CONSTRAINTS
- As três tabelas possuem exatamente as mesmas colunas. O que difere uma da outra é o nível de abrangência dos objetos.





### SELECT CONSTRAINT\_NAME, TABLE\_NAME, CONSTRAINT\_TYPE, SEARCH\_CONDITION FROM USER\_CONSTRAINTS WHERE TABLE\_NAME = 'ALUNO';

### ALTER, DROP, RENAME E TRUNCATE





#### **RESUMO DE SINTAXE**

COMANDO	OBJETO	FORMAS
ALTER	TABELA CONSTRAINT COLUNA	ADD e DROP (coluna) ADD, DROP e ENABLE / DISABLE MODIFY (tipo da coluna)
DROP	TABELA CONSTRAINT	
RENAME	TABELA/COLUNA CONSTRAINT/VIEW	
TRUNCATE	TABELA	

### DATA DEFINITION LANGUAGE SINTAXE DE ALTERAÇÃO DE TABELA

ACIONANDO E REMOVENDO COLUNAS



### O COMANDO ALTER TABLE

- Use a instrução ALTER TABLE para alterar definições de objetos do tipo tabela ou coluna.
- Para conseguir executar o comando, a tabela deve estar em seu próprio schema ou você deve ter privilégio de ALTER na tabela. Outra possibilidade é ter privilégio de sistema ALTER ANY TABLE

FONTE: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#



### O COMANDO ALTER TABLE

Adicionando coluna

NOME TABELA

ALTER TABLE

ADD NOME\_COLUNA

TIPO;

Removendo coluna

**ALTER TABLE** 

NOME\_TABELA

**DROP COLUMN** 

NOME\_COLUNA;

FONTE: <a href="https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#">https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#</a>



### ADICIONANDO OU REMOVENDO VÁRIAS COLUNAS

Adicionando colunas

Removendo colunas

ALTER TABLE

NOME\_TABELA

ADD (NOME\_COLUNA\_01

TIPO,

NOME\_COLUNA\_02

NOME\_COLUNA\_03

NOME\_COLUNA\_03

NOME\_COLUNA\_03;

TIPO);

Obs.: é possível acrescentar colunas que contenham constraints. No entanto, para a restrição do tipo NOT NULL é necessário garantir que a coluna esteja "populada".



### DATA DEFINITION LANGUAGE SINTAXE DE ALTERAÇÃO DE TABELA

ADICIONANDO, REMOVENDO, HABILITANDO E DESABILITANDO CONSTRAINTS

### ADICIONANDO CONSTRAINTS (PRIMARY KEY)

Adicionando PK simples

ALTER TABLE NOME\_TABELA

**ADD CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT

PRIMARY KEY

(NOME\_CAMPO);

Adicionando PK composta

ALTER TABLE NOME\_TABELA

**ADD CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT

PRIMARY KEY

(NOME\_CAMPO\_01,

NOME\_CAMPO\_02);





### ADICIONANDO CONSTRAINTS (FOREIGN KEY)

Adicionando FK simples

ALTER TABLE NOME\_TABELA

**ADD CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT

FOREIGN KEY (NOME\_CAMPO)

**REFERENCES** 

NOME\_TABELA\_PAI

(COLUNA\_TABELA\_PAI);

Adicionando FK composta

ALTER TABLE NOME\_TABELA

**ADD CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT

FOREIGN KEY (NOME CAMPO 01,

NOME\_CAMPO\_02)

REFERENCES NOME\_TABELA\_PAI

(COLUNA\_TABELA\_PAI\_01,

COLUNA\_TABELA\_PAI\_02);

FONTE: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#



### **ELIMINANDO CONSTRAINTS**

Eliminando uma constraint

DROP CONSTRAINT
NOME\_CONSTRAINT;

Eliminando mais de uma constraint

ALTER TABLE NOME\_TABELA

**DROP CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT\_01

**DROP CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT\_02

**DROP CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT\_03;

FONTE: <a href="https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#">https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#</a>



### DESABILITANDO CONSTRAINTS

Desabilitando uma constraint

ALTER TABLE NOME\_TABELA

**DISABLE CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT;

Habilitando ou rehabilitando uma constraint

ALTER TABLE NOME\_TABELA

**ENABLE CONSTRAINT** 

NOME\_CONSTRAINT;



FONTE: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#

### DATA DEFINITION LANGUAGE SINTAXE DE ALTERAÇÃO DE TABELA

ALTERANDO O TIPO E O TAMANHO DE UMA COI UNA

#### O COMANDO ALTER TABLE COM A CLÁUSULA MODIFY

- Como mostrado anteriormente, a instrução ALTER TABLE é utilizada para alterar definições de objetos do tipo tabela ou coluna.
- A cláusula MODIFY serve para modificar as definições das colunas, tais como: tipo, tamanho, obrigatoriedade (NOT NULL) e valor default (pré-estabelecido).

FONTE: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#



### O COMANDO ALTER TABLE COM A CLÁUSULA MODIFY

 Aumentando o tamanho de uma coluna

ALTER TABLE NOME\_TABELA

MODIFY NOME\_COLUNA

TIPO(TAMANHO);

Modificando o tipo de uma coluna

ALTER TABLE NOME\_TABELA

MODIFY NOME\_COLUNA TIPO;

FONTE: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/ALTER-TABLE.html#



### DATA DEFINITION LANGUAGE SINTAXE DE ALTERAÇÃO DE TABELA

DROPANDO TABELA E CONSTRAINT



#### O COMANDO DROP

- Por meio da sintaxe DROP TABLE, é possível mover uma tabela para a lixeira (recycle bin).
- A sintaxe PURGE, combinada com o comando DROP, fará com que o objeto seja diretamente expurgado do banco Oracle, sem passar pela lixeira.
- A sintaxe CASCADE CONSTRAINTS permite eliminar todas as restrições de integridade referencial que se referem às chaves primárias e exclusivas na tabela eliminada. Caso esta cláusula seja omitida e tais restrições de integridade referencial existirão, o banco retornará um erro e não descartará a tabela.

FONTE: <a href="https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/DROP-TABLE.html#">https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/DROP-TABLE.html#</a>



#### O COMANDO DROP

**DROP TABLE** 

NOME\_TABELA;



### DROPANDO TABELAS

Eliminar tabela

DROP TABLE NOME\_TABELA;

 Eliminar tabela e constraints dependentes

DROP TABLE NOME\_TABELA

**CASCADE CONSTRAINTS**;

Eliminar tabela (sem enviar para a recycle bin)

DROP TABLE NOME\_TABELA PURGE;

 Eliminar tabela e constraints dependentes (sem enviar para a recycle bin)

DROP TABLE NOME\_TABELA

CASCADE CONSTRAINTS PURGE;



### DATA DEFINITION LANGUAGE SINTAXE DE ALTERAÇÃO DE TABELA

RENOMEANDO OBJETOS

### O COMANDO RENAME

- Utilize a instrução RENAME para renomear uma tabela, coluna, VIEW ou SEQUENCE.
- O Oracle transfere, automaticamente, restrições de integridade, índices e concessões do objeto antigo para o novo objeto.
- O Oracle também invalida todos os objetos que dependem do objeto renomeado, como VIEWS, STORED PROCEDURES e funções que se referem a uma tabela renomeada.

FONTE: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/RENAME.html#



### O COMANDO RENAME

Modificando o nome de uma coluna

ALTER TABLE NOME TABELA

RENAME COLUMN NOME\_COLUNA TO NOVO\_NOME\_COLUNA;

Modificando o nome de um objeto (tabela, view ou sequence)

**RENAME NOME\_OBJETO TO** 

NOVO\_NOME\_OBJETO;



### DATA DEFINITION LANGUAGE SINTAXE DE ALTERAÇÃO DE TABELA

TRUNCANDO TABELAS

### O COMANDO TRUNCATE

- A instrução TRUNCATE TABLE serve para remover todas as linhas de uma tabela.
- Para truncar uma tabela, ela deve estar em seu schema ou você deve ter o privilégio de sistema DROP ANY TABLE.

#### TRUNCATE TABLE

NOME\_TABELA;





### **SEQUENCE**



### O OBJETO SEQUENCE

- O SEQUENCE permite que vários usuários possam gerar números inteiros exclusivos, por isso, é comum ser utilizado para gerar valores de chave primária automaticamente.
- Quando um número SEQUENCE é gerado, a sequência é incrementada,
   independentemente da confirmação ou reversão da transação.
- Os números do objeto SEQUENCE são gerados de forma independente das tabelas, portanto, a mesma sequência pode ser utilizada para uma ou para várias tabelas.

FONTE: <a href="https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-sequence.html#sequence.html#">https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-sequence.html#</a>

### O OBJETO SEQUENCE

#### **CREATE SEQUENCE**

NOME\_SEQUENCE;

FONTE: <a href="https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE">https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE</a>
SEQUENCE.html#SEQUENCE.html#



### PARAMETRIZANDO E UTILIZANDO O SEQUENCE

```
CREATE TABLE CLIENTE (
     CODIGO NUMBER(3) PRIMARY KEY,
     NOME VARCHAR2(30) NOT NULL
);
CREATE SEQUENCE SEQ_CLIENTE;
INSERT INTO CLIENTE (CODIGO, NOME)
     VALUES (SEQ_CLIENTE.NEXTVAL, 'JOAO');
INSERT INTO CLIENTE (CODIGO, NOME)
     VALUES (SEQ_CLIENTE.NEXTVAL, 'MARIA');
```

FONTE: <a href="https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-sequence.html#sequence.html#">https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-sequence.html#</a>

### PARAMETRIZANDO E UTILIZANDO O SEQUENCE

CREATE SEQUENCE NOME\_SEQUENCE

START WITH 1 -- define o primeiro número da SEQUENCE

INCREMENT BY 1 -- intervalo de número de incremento (\neq zero)

**NOMAXVALUE (10<sup>28</sup>-1 )--** sem definição de limite máximo (MAXVALUE)

NOCYCLE (DEFAULT) -- após atingir o valor máximo, não reinicia

FONTE: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-SEQUENCE.html#SEQUENCE.html#




### **EXERCÍCIOS**





#### DDL:

#### **ALTERAÇÃO DE ESTRUTURAS**






### **DDL:**ALTERAÇÃO DE ESTRUTURAS

Altere a estrutura das tabelas criadas no exercício anterior.

- 1. Adicione o campo TIPO\_MEDIDA (VARCHAR2(30)) na tabela ITEM PRODUTO.
- 2. Adicione a restrição no campo TIPO\_MEDIDA para receber somente os valores LITRO, KILO e UNIDADE.
- 3. Remova a constraint unique do campo MATERIA\_PRIMA.
- 4. Mostre todas as constraints criadas nesse modelo.



### **DDL/DML:**CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO SEQUENCE



Utilize a estrutura das tabelas criadas no exercício anterior.

- 1. Crie um objeto SEQUENCE para ser utilizado na tabela CATEGORIA.
- 2. Insira três registros na tabela CATEGORIA, utilizando o SEQUENCE criado.



#### BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- TAYLOR, A. SQL para Leigos. São Paulo: Alta Books, 2016.
- PUGA, S.; FRANÇA, E; GOYA, M. Banco de Dados: Implementação em SQL,
   PL/SQL e Oracle 11g. New Jersey: Pearson Universities, 2013.
- **ORACLE LIVE SQL**. Learn and share SQL: Running on Oracle Database 19c. [s.d.]. Disponível em: <a href="https://livesql.oracle.com/apex/f?p=590:1000">https://livesql.oracle.com/apex/f?p=590:1000</a>. Acesso em: 02/12/2020.
- ORACLE HELP CENTER. Oracle Database 19c Get Started. [s.d.]. Disponível em: <a href="https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/index.html">https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/index.html</a>. Acesso em: 02/12/2020.



