

ADEME



Spécifications fonctionnelles détaillées

Eval PDE - Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Chapitre n°6 – Administration

Version : 5.0
Date : 22/11/2013

A l'attention de :

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Stéphane GOUFFIER | Chef de projet informatique | ✉ stephane.gouffier@ademe.fr |
| Christelle BORTOLINI | Chef de projet MOA | ✉ christelle.bortolini@ademe.fr |
| Sandrine CARBALES | Chef de projet MOA | ✉ sandrine.carbales@ademe.fr |
| Thierry LEBOUCQ | Chef de projet AMO | ✉ tleboucq@kaliterre.fr |
| Gwenaëlle SOUFFRAN | Chef de projet AMO | ✉ gsouffran@kaliterre.fr |

Correspondants ASI INFORMATIQUE :

| | | | |
|--------------------|------------------------|---|--|
| Pierre-Yves SANTIN | Directeur Agence | ☎ 02.40.92.52.52 | ✉ pysantin@asi-informatique.fr |
| Vincent BODET | Responsable Technique | ☎ 02.40.92.52.51 | ✉ vbodet@asi-informatique.fr |
| Pascal MARTINEAU | Responsable du CdS PHP | ☎ 02.40.92.52.52 | ✉ pmartineau@asi-informatique.fr |

Table des matières

| | |
|--|----------|
| 1. HISTORIQUE DU DOCUMENT | 4 |
| 2. GÉNÉRALITÉS | 5 |
| 2.1. Objectifs du document..... | 5 |
| 2.2. Découpage des spécifications | 5 |
| 3. ADMINISTRATION..... | 6 |
| 3.1. CU600 – Accueil administrateur | 6 |
| 3.1.1. Description générale..... | 6 |
| 3.1.2. CU600-01 – Les plans de déplacements..... | 8 |
| 3.1.3. CU600-02 – Connexions de plus de 90 jours | 9 |
| 3.1.4. CU600-03 – Les dernières demandes d'inscription | 9 |
| 3.1.5. CU600-04 – Les dernières demandes de modification..... | 11 |
| 3.1.6. CU600-05 – Les établissements..... | 12 |
| 3.2. CU611 – Gérer les valeurs de références | 13 |
| 3.2.1. Description générale..... | 13 |
| 3.2.2. CU611-01 – Page d'accueil référentiel | 14 |
| 3.2.3. CU611-02 – Créer une nouvelle version du référentiel..... | 16 |
| 3.3. CU612 – Gérer la FAQ | 19 |
| 3.3.1. CU612-01 – Gérer les familles | 19 |
| 3.3.2. CU612-02 – Ajouter une famille..... | 21 |
| 3.3.3. CU612-03 – Modifier une famille | 24 |
| 3.3.4. CU612-04 – Gérer les questions | 27 |
| 3.3.5. CU612-05 – Ajouter une question | 29 |
| 3.3.6. CU612-06 – Modifier une question | 35 |
| 3.4. CU613 – Gérer des éléments de caractérisation..... | 39 |
| 3.4.1. Description générale..... | 39 |
| 3.4.2. CU613-01 – Page d'accueil matrice | 41 |
| 3.4.3. CU613-02 – Publier la matrice..... | 44 |
| 3.4.4. CU613-10 – Gérer les listes d'options | 45 |
| 3.4.5. CU613-11 – Ajouter une liste d'options | 47 |
| 3.4.6. CU613-12 – Modifier une liste d'options..... | 50 |
| 3.4.7. CU613-14 – Gérer les options | 53 |
| 3.4.8. CU613-15 – Ajouter une option | 55 |
| 3.4.9. CU613-16 – Modifier une option | 58 |
| 3.4.10. CU613-20 – Gérer les blocs | 61 |
| 3.4.11. CU613-21 – Ajouter un bloc | 63 |
| 3.4.12. CU613-22 – Modifier un bloc | 65 |
| 3.4.13. CU613-30 – Gérer les groupes..... | 68 |
| 3.4.14. CU613-31 – Ajouter un groupe | 70 |
| 3.4.15. CU613-32 – Modifier un groupe | 72 |
| 3.4.16. CU613-40 – Gérer les attributs | 75 |
| 3.4.17. CU613-41 – Ajouter un attribut | 77 |
| 3.4.18. CU613-42 – Modifier un attribut..... | 80 |
| 3.5. CU614 – Gérer les utilisateurs..... | 84 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 3.5.1. | CU614-01 – Gérer les utilisateurs..... | 84 |
| 3.5.2. | CU614-02 – Ajouter un utilisateur..... | 86 |
| 3.5.3. | CU614-03 – Modifier un utilisateur | 90 |
| 3.5.4. | CU614-04 – Génération d'un mot de passe et envoi par mail | 95 |
| 3.6. | CU615 – Gérer les établissements..... | 96 |
| 3.6.1. | CU615-01 – Gérer les établissements..... | 96 |
| 3.6.2. | CU615-02 – Ajouter un établissement..... | 98 |
| 3.6.3. | CU615-03 – Modifier un établissement..... | 101 |
| 3.7. | CU616 – Gérer les structures d'animation..... | 105 |
| 3.7.1. | CU616-01 – Gérer les structures d'animation..... | 105 |
| 3.7.2. | CU616-02 – Ajouter une structure d'animation..... | 107 |
| 3.7.3. | CU616-03 – Modifier une structure d'animation..... | 111 |
| 3.8. | CU620 – Valider les demandes d'inscription | 116 |
| 3.8.1. | Description générale..... | 116 |
| 3.8.2. | CU620-01: Liste des demandes en attente de validation | 116 |
| 3.9. | CU621:Traitement d'une inscription Référent..... | 118 |
| 3.9.1. | CU621-01:Détail d'une inscription Référent..... | 118 |
| 3.9.2. | CU621-02:Refus d'une inscription Référent | 121 |
| 3.9.3. | CU621-03:Acceptation d'une inscription Référent | 124 |
| 3.10. | CU622: Traitement d'une inscription Animateur | 127 |
| 3.10.1. | CU622-01: Détail d'une inscription Animateur | 127 |
| 3.10.2. | CU622-02:Refus d'une inscription Animateur | 131 |
| 3.10.3. | CU622-03:Acceptation d'une inscription Animateur..... | 134 |
| 3.11. | CU630 – Valider les demandes de changement de compte..... | 137 |
| 3.11.1. | Description générale..... | 137 |
| 3.11.2. | CU630-01: Liste des demandes en attente de validation | 137 |
| 3.12. | CU631:Traitement d'une demande de modifications Référent | 139 |
| 3.12.1. | CU631-01:Détail de la demande Référent..... | 139 |
| 3.12.2. | CU631-02:Refus d'une demande Référent | 142 |
| 3.12.3. | CU631-03:Acceptation d'une demande Référent | 145 |
| 3.13. | CU632: Traitement d'une demande de modifications Animateur..... | 148 |
| 3.13.1. | CU632-01: Détail de la demande Animateur | 148 |
| 3.13.2. | CU632-02:Refus d'une demande Animateur | 152 |
| 3.13.3. | CU632-03:Acceptation d'une demande Animateur..... | 155 |
| 3.14. | CU640 – Gérer les contenus texte | 158 |
| 3.14.1. | Description générale..... | 158 |
| 3.14.2. | CU640-02 : Liste des messages..... | 159 |
| 3.14.3. | CU640-03 : Fiche message | 161 |
| 3.14.4. | CU640-04 : Liste des pages d'aide | 163 |
| 3.14.5. | CU640-05 : Fiche page d'aide | 165 |
| 3.14.6. | CU640-06 : Liste des aides contextuelles..... | 167 |
| 3.14.7. | CU640-07 : Fiche aide contextuelle..... | 169 |
| 3.14.8. | CU640-08 : Liste des contenus de l'assistant..... | 171 |
| 3.14.9. | CU640-09 : Fiche contenu de l'assistant | 173 |
| 3.15. | CU650 – Gérer les tables de paramétrage | 175 |
| 3.15.1. | CU650-01 – Gérer les tables de paramétrage | 175 |
| 3.15.2. | CU650-02 – Gérer les données d'une table de paramétrage | 177 |
| 3.15.3. | CU650-03 – Ajouter une valeur | 179 |
| 3.15.4. | CU650-04 – Modifier une valeur | 182 |

1. Historique du document

| Version | Date | Rédacteur | Description |
|---------|----------|-----------|--|
| 1.0 | 26/10/12 | PMA | |
| 1.1 | 03/11/12 | PMA | |
| 1.2 | 14/11/12 | PMA | |
| 1.3 | 27/11/12 | PMA | Aucune modification, synchronisation de la version avec les autres chapitres |
| 2.0 | 19/12/12 | PMA | |
| 2.2 | 14/01/13 | PMA | |
| 2.4.1 | 18/01/13 | PMA | |
| 3.0 | 01/02/13 | PMA | |
| 3.1 | 18/02/13 | PMA | Correction des actions en sortie du CU612-02. |
| 3.2 | 26/02/13 | PMA | Ajout du CU650 + modifications suite remarques ADEME |
| 3.3 | 28/02/13 | PMA | Modification suite remarques AMO/MOA |
| 3.4 | 11/03/13 | PMA | Modification de libellé |
| 5.0 | 25/10/13 | PMA | Mise à jour des spécifications en fin de projet |

2. Généralités

2.1. Objectifs du document

Ce document a pour objectif de décrire de façon exhaustive les fonctionnalités du système à implémenter.

Ce document est la base de l'engagement contractuel d'ASI pour les capacités fonctionnelles du système.

Il est destiné :

- aux membres du Comité de Pilotage du Projet
- au Chef de Projet du Client
- aux représentants des utilisateurs du Client (responsables fonctionnels)
- à l'équipe de projet d'ASI

Les informations contenues dans ce document complètent ou précisent les informations contenues dans les documents de référence listés ci-dessous, **et ont préséance sur celles des documents de référence.**

2.2. Découpage des spécifications

Les spécifications sont découpées en 7 chapitres :

| Chapitres | Description |
|---------------------|---------------------------|
| Chapitre n°1 | Fonctionnalités générales |
| Chapitre n°2 | Partie publique |
| Chapitre n°3 | Partie privée |
| Chapitre n°4 | Plan |
| Chapitre n°5 | Indicateurs / Graphiques |
| Chapitre n°6 | Administration |
| Chapitre n°7 | Export MaxEVA |

3. Administration

3.1. CU600 – Accueil administrateur

3.1.1. Description générale

L'écran d'accueil de l'administrateur est organisé sous la forme d'un tableau de bord composé de différents blocs organisés de la manière suivante :

The screenshot displays the CU600 - Accueil administrateur dashboard with the following sections:

- Les Plans de Déplacements:**
 - 200 établissements suivis
 - 12 établissement(s) en cours de leur état initial
 - 180 évaluations réalisées

[Consulter les plans de déplacements](#)
- Les dernières demandes d'inscription:**

| Date | Nom | Prénom | Type | Statut |
|------------|-----------------|--------|----------------|---------|
| 10/09/2012 | DUPOND Marc | | ENTREPRISE SRL | Traiter |
| 09/09/2012 | DURAND Paul | | CU600-03 | VRAI |
| 08/09/2012 | DURAND Philippe | | | Traiter |
| 07/09/2012 | DURAND Philippe | A | SOCIETE SARL | Traiter |
| 06/09/2012 | DURAND Philippe | A | SOCIETE SARL | Traiter |

[Voir toutes les demandes](#)
- Les dernières demandes de modification:**

| Date | Nom | Prénom | Type | Statut |
|------------|-----------------|--------|----------------|---------|
| 10/09/2012 | DUPOND Marc | | ENTREPRISE SRL | Traiter |
| 09/09/2012 | DURAND Philippe | | ENTREPRISE SRL | Traiter |
| 08/09/2012 | DURAND Philippe | C | CU600-04 | VRAI |
| 07/09/2012 | DURAND Philippe | | | Traiter |
| 06/09/2012 | DURAND Philippe | R | SOCIETE SARL | Traiter |

[Voir toutes les demandes](#)
- Connexions de plus de 90 jours:**

| | | |
|-----------------|----------------|-----------|
| MARTIN Nicolas | ENTREPRISE SRL | 190 jours |
| MARTIN Jean | CU600-02 | 180 jours |
| MARTIN Philippe | ENTREPRISE SRL | 72 jours |
| MARTIN Philippe | ENTREPRISE SRL | 32 jours |
| MARTIN Philippe | ENTREPRISE SRL | 2 jours |

[Gérer les utilisateurs](#)
- Les établissements:**
 - 3 établissements suivis
 - 2 demandes de rattachement en cours
 - 12 établissements non suivis

[Gérer les établissements](#)

A map shows two establishments: "ENTREPRISE SRL Pierre LARUE" and "CU600-05". A yellow box highlights the establishment "CU600-05".

3.1.1.1. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|-----------------------------|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_ADMIN | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | PROFIL_ADMINISTRATEUR actif | |

3.1.1.2. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | EvalPDE- Accueil |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Accueil |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Blocs | Cf les paragraphes suivants |

3.1.1.3. Maquettes

Les paragraphes suivants décrivent les maquettes des différents blocs ainsi que leurs variantes.

3.1.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – **Les plans de déplacements**

On ne considérera que les demandes de rattachements validées tous établissements confondus.

Les Plans de Déplacements

- 200 établissements suivis par un animateur sur 250 inscrits
- 12 établissements n'ont pas encore validé leur état initial
- 180 évaluations publiées sur 220 évaluations

Consulter les plans de déplacements

En tant qu'administrateur, vous pouvez imposer ou proposer des données à tous les référents.

Imposer ou proposer une valeur

Le bloc présente le décompte suivant :

- n établissement/s suivi/s par un animateur sur n inscrits
- n établissement/s n'a/n'ont pas encore validé son/leur état initial
 - ne pas afficher la ligne si n=0
- n évaluation/s publiée/s sur n évaluation/s

Le bouton « Consulter les plans de déplacements » pointe vers le [CU404].

Le bouton « Imposer ou proposer une valeur » pointe vers le [CU361].

3.1.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Connexions de plus de 90 jours

Ce bloc affiche les connexions les moins actives des utilisateurs hors PROFIL_ADMINISTRATEUR.

Connexions de plus de 90 jours

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|--|
| MARTIN Nicolas | ENTREPRISE SARL | 190 jours | |
| MARTIN Jean | ENTREPRISE SARL | 180 jours | |
| MARTIN Philippe | ENTREPRISE SARL | 72 jours | |
| MARTIN Philippe | ENTREPRISE SARL | 32 jours | |
| MARTIN Philippe | ENTREPRISE SARL | 2 jours | |

[Gérer les utilisateurs](#)

La liste est triée de la connexion la plus ancienne à la plus récente et ne présente uniquement que les connexions supérieures ou égales à 90 jours.

Seules les 5 plus anciennes connexions sont en affichage immédiat (cf maquette).

Si l'utilisateur clique sur « Gérer les utilisateurs », il est redirigé vers le [CU614].

3.1.4. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Les dernières demandes d'inscription

Ce bloc affiche les demandes d'inscription non traitées des utilisateurs.

Les dernières demandes d'inscription

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| 10/09/2012 | DUPOND Marc | R | ENTREPRISE SARL | Traiter | |
| 09/09/2012 | DURAND Philippe | A | SOCIETE SARL | Traiter | |
| 08/09/2012 | DURAND Philippe | R | SOCIETE SARL | Traiter | |
| 07/09/2012 | DURAND Philippe | A | SOCIETE SARL | Traiter | |
| 06/09/2012 | DURAND Philippe | A | SOCIETE SARL | Traiter | |

[Voir toutes les demandes](#)

La liste est triée de la demande la plus récente à la demande la plus ancienne et ne présente en affichage immédiat que 5 lignes (cf maquette).

Si l'utilisateur clique sur « Traiter », il est redirigé vers le [CU621] ou [CU622] en fonction du profil concerné par la demande.

Si l'utilisateur clique sur « Voir toutes les demandes », il est redirigé vers le [CU620-01].

3.1.5. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – **Les dernières demandes de modification**

Ce bloc affiche les demandes de modification des comptes non traitées.

Les dernières demandes de modification

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|----------------|-------------------------|--|
| 10/09/2012 | DUPOND Marc | A | ENTEPRISE SARL | Traiter | |
| 09/09/2012 | DURAND Philippe | R | SOCIETE SARL | Traiter | |
| 08/09/2012 | DURAND Philippe | R | SOCIETE SARL | Traiter | |
| 07/09/2012 | DURAND Philippe | R | SOCIETE SARL | Traiter | |
| 06/09/2012 | DURAND Philippe | R | SOCIETE SARL | Traiter | |

[Voir toutes les demandes](#)

La liste est triée de la demande la plus récente à la demande la plus ancienne et ne présente en affichage immédiat que 5 lignes (cf maquette).

Si l'utilisateur clique sur « Traiter », il est redirigé vers le [CU631] ou [CU632] en fonction du profil concerné par la demande.

Si l'utilisateur clique sur « Voir toutes les demandes », il est redirigé vers le [CU630-01].

3.1.6. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Les établissements

Ce bloc affiche une carte présentant, selon différents codes couleurs, les établissements :

- suivis (coché par défaut)
- pour lesquels une demande de rattachement entre établissement et structure est en cours (coché par défaut)
- non suivis

L'utilisateur peut choisir les établissements qu'il souhaite voir sur la carte en cochant et décochant les éléments.

Les établissements



Lorsque l'utilisateur clique sur un établissement de la carte, sa raison sociale ainsi que le nom du référent sont indiqués.

L'utilisateur peut zoomer/dézoomer ainsi que se déplacer sur la carte.

Le zoom est fait, par défaut, sur la métropole (note tech : contrairement à la carte de l'écran d'accueil animateur).

Le lien « Gérer les établissements » pointe vers le [CU615].

3.2. CU611 – Gérer les valeurs de références

3.2.1. Description générale

Afin de calculer les indicateurs et de générer les graphiques, l'application s'appuie sur un référentiel. Ce référentiel est constitué d'une liste finie de valeurs de références constituées chacune d'un nom, d'une valeur ainsi que d'une unité.

L'administrateur a la possibilité de mettre à jour les valeurs des données du référentiel.

Les modifications effectuées par l'administrateur sont conservées et versionnées dans le système.

Il n'y a cependant qu'une seule version du référentiel active dans le système. Lorsque le référent valide son évaluation, le numéro de la version courante du référentiel est enregistré dans l'évaluation et figé. Cette version du référentiel servira ensuite pour effectuer les calculs des indicateurs.

Note technique :

L'administrateur ne pourra pas ajouter de valeurs de référence via l'interface. Cependant, les valeurs de références seront stockées en base de données, tout comme les indicateurs. L'ajout d'une valeur de référence sera donc techniquement possible.

3.2.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Page d'accueil référentiel

3.2.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran affiche par défaut les valeurs des données de référence de la version courante.

L'utilisateur a la possibilité de sélectionner une autre version du référentiel pour consulter les données d'une ancienne version.

Il peut également créer une nouvelle version en cliquant sur le bouton « Créer une nouvelle version ».

3.2.2.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.2.2.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer le référentiel |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer le référentiel |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Liste des versions | L'écran présente une liste déroulante contenant toutes les versions du référentiel de la plus récente (choix par défaut) à la plus ancienne. Lorsque l'utilisateur sélectionne une version : <ul style="list-style-type: none"> • la page est rechargée • une information, sous la liste déroulante, indique le nombre d'évaluations validées s'appuyant sur cette version |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Zone « Données » | La zone « données » contient les valeurs définies pour la version sélectionnée. La liste n'est pas paginée, toutes les valeurs sont affichées à l'écran. |

3.2.2.4. Maquette

ADEME / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer le référentiel

Mon compte Déconnexion

Version du référentiel

Version du référentiel v4 du 10/06/2013 ▾
Utilisée dans 30 évaluations validées

[Créer une nouvelle version](#)

Données associées à la version sélectionnée

| | | |
|--------------------|----------|-----------|
| Valeur référence 1 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 2 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 3 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 4 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 5 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 6 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 7 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 8 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 8 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 8 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 8 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 8 | 230 gCO2 | Ministère |
| Valeur référence 8 | 230 gCO2 | Ministère |

[Retour à l'accueil](#)

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer le référentiel]

3.2.2.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Créer une nouvelle version » :

- Il est redirigé vers le CU611-02.

3.2.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Créer une nouvelle version du référentiel

3.2.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de créer une nouvelle version du référentiel à partir des données de la version courante.

3.2.3.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.2.3.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer le référentiel |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer le référentiel / Créer une nouvelle version |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Zone « Données » | La zone « données » contient les valeurs définies pour la version courante. La liste n'est pas paginée, toutes les valeurs sont affichées à l'écran. |

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE application. The URL is http://eval-pde.ademe.fr. The page title is "Evaluation PDE" and the subtitle is "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The navigation menu includes Accueil, Paramètres, Administration, and FAQ. The top right shows the user Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME. Below the menu, there are links for "Gérer le référentiel / Créer une nouvelle version", "Mon compte", and "Déconnexion". The main content area is titled "Données du référentiel" and contains a table with 15 rows. Each row has two columns: "Valeur référence" and "Ministère". The "Valeur référence" column contains values 230 repeated 15 times. The "Ministère" column contains the word "Ministère" repeated 15 times. At the bottom left is a "Annuler" button, and at the bottom right is an "Enregistrer" button.

| Valeur référence | Ministère |
|------------------|-----------|
| 230 | Ministère |

3.2.3.4. Maquette

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer le référentiel*]

3.2.3.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Annuler » :

- Il est redirigé vers le CU611-01.

Si l'utilisateur clique sur « Enregistrer » :

- Le message suivant lui demande confirmation « Les valeurs indiquées seront utilisées dès maintenant dans les indicateurs. Souhaitez-vous continuer ? ». S'il confirme :
 - Si tous les champs sont renseignés avec une valeur numérique
 - Une nouvelle version du référentiel composée des valeurs saisies est créée.

- Sinon
 - Un message d'erreur indique les champs en défaut

3.3. CU612 – Gérer la FAQ

3.3.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les familles

3.3.1.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de gérer les familles de la FAQ. Il s'agit de la première page de la fonction « Gérer la FAQ ».

3.3.1.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.3.1.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer la FAQ |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la FAQ |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | Le tableau contient toutes les familles triées par le nom. La colonne « Active » indique si la famille est en statut actif dans l'application. |

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE application at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The title bar reads "ADEME / Eval PDE". The main content area is titled "Evaluation PDE" and "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The navigation menu includes "Accueil", "Paramètres", "Administration", and "FAQ". The top right corner shows the user "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME". Below the menu, there are links "Gérer la FAQ", "Mon compte", and "Déconnexion". A sidebar on the left lists "Liste des familles". The main table displays four families: Famille 1, Famille 2, Famille 3, and Famille 4. The "Active" column shows "Oui" for all. To the right of the table are edit and delete icons. At the bottom of the page are "Retour à l'accueil" and "Ajouter une famille" buttons.

3.3.1.4. Maquette

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.- Gérer la FAQ*]

3.3.1.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter une famille » il est redirigé vers le CU612-02.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU612-03.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU612-04.

3.3.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter une famille

3.3.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter une famille de la FAQ.

3.3.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.3.2.3. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | |
|---|---------------------|------------------------|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | EvalPDE - Gérer la FAQ |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la FAQ / Famille |

3.3.2.4. Maquette

The wireframe depicts a web browser window for the ADEME / Eval PDE platform. The address bar shows the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The main header reads "ADEME / Eval PDE" and "Evaluation PDE Evaluation des plans de déplacements en entreprises". Below the header is a navigation menu with links to "Accueil", "Paramètres", "Administration", and "FAQ". On the right side of the header, the user information "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME" is displayed, along with "Mon compte" and "Déconnexion" links. The main content area is titled "Gérer la FAQ / Famille". It contains a form for adding a new family, with fields for "Nom *" (Name) and an "Active" checkbox. At the bottom of the form are "Précédent" (Previous) and "Ajouter" (Add) buttons. A small error message "[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer la FAQ]" is visible at the bottom of the content area.

3.3.2.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| NOM | Nom de la famille | Oui | MIN=0 , MAX=80 Unique |
| ACTIF | Case à cocher, décochée par défaut | | |

3.3.2.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter », La famille est ajoutée, l'utilisateur est redirigé vers le CU612-04 (édition des questions).

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU612-01.

Note technique :

Le statut « actif » est équivalent à une suppression logique (deleted_at) et permet de définir si la famille doit être affichée dans le CU350.

3.3.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier une famille

3.3.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier une famille.

3.3.3.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.3.3.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|------------------------|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la FAQ |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la FAQ / Famille |

3.3.3.4. Maquette

The maquette shows a web browser window for 'ADEME / Eval PDE' at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The title bar says 'Evaluation PDE' and 'Evaluation des plans de déplacements en entreprises'. The header includes links for 'Accueil', 'Paramètres', 'Administration', and 'FAQ'. A user 'Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME' is logged in. The main content area is titled 'Gérer la FAQ / Famille'. It contains a form for modifying a family, with fields for 'Nom *' (containing 'Famille 1') and a checked checkbox for 'Active'. Navigation buttons include 'Précédent', 'Supprimer', and 'Modifier'. A message at the bottom left reads '[Erreur ! Source du renvoi introuvable.- Gérer la FAQ.]'.

3.3.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| NOM | Nom de la famille | Oui | MIN=0 , MAX=80 Unique |
| ACTIF | Case à cocher | | |

3.3.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier », la famille est enregistrée. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU612-01.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer », le message de confirmation suivant sera affiché :

« Supprimer une famille supprimera également toutes les questions et fichiers attachés. Souhaitez-vous continuer ? ».

Si l'utilisateur confirme, la famille, les questions et les fichiers attachés seront supprimés.

L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU612-01.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU612-01.

3.3.4. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les questions

3.3.4.1. Description fonctionnelle

Cet écran liste les questions d'une famille donnée.

3.3.4.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|---|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Une famille sélectionnée à partir du CU612-01 ou CU612-02 |

3.3.4.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la FAQ |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la FAQ / Questions |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | Ce tableau présente la liste des questions en fonction de la famille sélectionnée précédemment. Les questions sont présentées triées par la « position » |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Position | Des icônes permettent de modifier la position d'un élément directement sur la liste. L'écran sera alors rechargé. |

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE platform. The URL in the address bar is <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is "Evaluation PDE" and the subtitle is "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The top navigation menu includes "Accueil", "Paramètres", "Administration", and "FAQ". On the right, there is a user profile for "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME" with links for "Mon compte" and "Déconnexion". Below the menu, a sub-navigation bar says "Gérer la FAQ / Questions". The main content area is titled "Liste des questions" and shows a table for managing questions under "Famille: Famille 1". The table has columns for "Question", "Position", "Active", and edit icons. The data in the table is:

| Question | Position | Active | |
|------------|----------|--------|--|
| Question 1 | ▽ 1 | Oui | |
| Question 2 | ▽ 2 △ | Oui | |
| Question 3 | ▽ 3 △ | Oui | |
| Question 4 | 4 △ | Oui | |

At the bottom left is a "Précédent" button, and at the bottom right is an "Ajouter une question" button.

3.3.4.4. Maquette

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer la FAQ*]

3.3.4.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter une question » il est redirigé vers le CU612-05.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU612-06.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU612-01.

3.3.5. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter une question

3.3.5.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter une question à une famille.

3.3.5.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Une famille précédemment choisie. |

3.3.5.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la FAQ |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la FAQ / Questions |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Pièces jointes | <p>Le formulaire présente 3 boutons :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter un fichier téléchargé • Ajouter un fichier distant • Ajouter un lien web <p>A chaque fois que l'utilisateur clique sur un des boutons, une zone pour renseigner le nouveau fichier/lien s'affiche au-dessus des boutons (cf maquettes variantes 1,2,3).</p> |

ADEME / Eval PDE
http://eval-pde.ademe.fr

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer la FAQ / Questions

Mon compte Déconnexion

Ajouter une question

Famille *
Famille 1

Question *

Réponse *

Pièces jointes

Ajouter un fichier téléchargé Ajouter un lien vers un fichier distant Ajouter un lien web

Position *
1 Indique la position de la question

Active

Précédent Ajouter

3.3.5.4. Maquette

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer la FAQ*]

ADEMÉ / Eval PDE
<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEMÉ

Gérer la FAQ / Questions Mon compte Déconnexion

Ajouter une question

Famille *
Famille 1

Question *
[Text input field]

Réponse *
[Text input field]

Pièces jointes

Fichier
[File input field] Parcourir
Formats conseillés: pdf, xls, doc

Intitulé (avec extension) visible par les utilisateurs
Par exemple: Documentation PDE.pdf

Ajouter un fichier téléchargé Ajouter un lien vers un fichier distant Ajouter un lien web

Position *
1 Indique la position de la question

Active

Précédent Ajouter

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer la FAQ (variante 1 : fichier « Ajouter un fichier téléchargé »)]

ADEME / Eval PDE
<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer la FAQ / Questions

Mon compte Déconnexion

Ajouter une question

Famille *
Famille 1

Question *

Réponse *

Pièces jointes

Lien Intitulé visible par les utilisateurs


Par exemple: <http://www.ademe.fr/document.pdf> Par exemple: Documentation PDE.pdf

Ajouter un fichier téléchargé Ajouter un lien vers un fichier distant Ajouter un lien web

Position *
1 Indique la position de la question

Active

Précédent Ajouter



[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer la FAQ (variante 2 : fichier « Ajouter un fichier distant »)]

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE platform. The URL is <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is "Evaluation PDE" with the subtitle "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The top navigation bar includes links for Accueil, Paramètres, Administration, and FAQ. The user is identified as Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME. The main content area is titled "Gérer la FAQ / Questions" and contains a form for adding a new question. The form fields include:

- Famille ***: A dropdown menu set to "Famille 1".
- Question ***: An input field for the question text.
- Réponse ***: An input field for the answer text.
- Pièces jointes**: Fields for "Lien" (with a browse icon) and "Intitulé visible par les utilisateurs" (with placeholder text "Par exemple: Plan de déplacements"). Below these are three buttons: "Ajouter un fichier téléchargé", "Ajouter un lien vers un fichier distant", and "Ajouter un lien web".
- Position ***: A dropdown menu set to "1" with the note "Indique la position de la question".
- Active**: A checked checkbox.

At the bottom of the form are "Précédent" and "Ajouter" buttons.

[**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**— Gérer la FAQ (variante 3 : fichier « Ajouter un lien web »)]

3.3.5.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-------------------------|---|--------------------------|--|
| FAMILLE | Liste déroulante contenant la liste des familles. La famille courante est sélectionnée. La sélection n'est pas modifiable. | N/A | |
| QUESTION | Texte | Oui | MIN=1, MAX=180 |
| REPONSE | Texte multi-lignes | Oui | MIN=1 |
| FICHIERS_UPLOAD[] | Zone de téléchargement de fichier | Non | Le fichier de configuration de l'application contiendra une liste des extensions interdites (bat, pif, exe, ...) Taille maxi d'un fichier 10Mo A noter que le serveur renverra une erreur si la taille totale des fichiers dépasse une certaine limite => cf conf serveur. |
| FICHIERS_UPLOAD_NOM[] | Texte | Oui si FICHIERS_UPLOADS | MIN=1 ; MAX=32 Doit contenir une extension. Ne doit pas contenir : \ / " : ? * > < |
| FICHIERS_DISTANTS[] | Texte | Non | Format: http://<host>/<ressource> ou https://<host>/<ressource> |
| FICHIERS_DISTANTS_NOM[] | Texte | Oui si FICHIERS_DISTANTS | MIN=1 ; MAX=32 |
| LIENS_WEB[] | Texte | Non | Format: http://<host>/<ressource> ou https://<host>/<ressource> |
| LIENS_WEB_NOM[] | Texte | Oui si LIENS_WEB | MIN=1 ; MAX=32 |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre de questions présentes dans la famille + 1, Par défaut la première position libre est sélectionnée. | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.3.5.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter », La question est ajoutée, l'utilisateur est redirigé vers le CU612-04.

La position des autres questions de la liste est mise à jour en fonction de celle choisie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU612-04.

Note technique :

Le statut « actif » est équivalent à une suppression logique (deleted_at) et permet de définir si la question doit être visibles dans le CU350.

3.3.6. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier une question

3.3.6.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier une question.

3.3.6.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.3.6.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la FAQ |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la FAQ / Questions |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Pièces jointes | <p>Le formulaire présente 3 boutons :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter un fichier téléchargé • Ajouter un fichier distant • Ajouter un lien web <p>Fonctionnement identique au CU précédent.</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Pièces existantes jointes | <p>Les pièces jointes déjà ajoutées sont affichées en haut du bloc « Pièces jointes ».</p> <p>Pour chaque pièce jointe, une case à cocher « Supprimer ... » permet de marquer pour suppression le lien.</p> <p>La suppression n'est effectuée que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier' »</p> |

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is "Evaluation PDE" and the subtitle is "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The navigation menu includes "Accueil", "Paramètres", "Administration", and "FAQ". The top right corner shows the user information "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME". Below the menu, there are links "Gérer la FAQ / Questions", "Mon compte", and "Déconnexion". The main content area is titled "Modifier une question". It contains fields for "Famille *" (set to "Famille 1"), "Question *" (containing "Question numéro 1 ..."), and "Réponse *" (containing placeholder text about laborum). There is a section for "Pièces jointes" with three options: "Mon fichier.xls", "Mon fichier.pdf", and "En savoir plus". Below these are buttons for "Ajouter un fichier téléchargé", "Ajouter un lien vers un fichier distant", and "Ajouter un lien web". A dropdown for "Position *" is set to "1" with the note "Indique la position de la question". A checked checkbox "Active" is present. At the bottom are buttons for "Précédent", "Supprimer", and "Modifier".

3.3.6.4. Maquette

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer la FAQ*]

3.3.6.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-------------------|--|-------|--|
| FAMILLE | Liste déroulante contenant la liste des familles. La famille courante est sélectionnée. | Oui | |
| QUESTION | Texte | Oui | MIN=1, MAX=180 |
| REPONSE | Texte multi-lignes | Oui | MIN=1 |
| FICHIERS_UPLOAD[] | Zone de téléchargement de fichier | Non | Le fichier de configuration de l'application contiendra une liste des extensions interdites (bat, pif, exe, ...) |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | Taille maxi d'un fichier 10Mo A noter que le serveur renverra une erreur si la taille totale des fichiers dépasse une certaine limite => cf conf serveur. |
| FICHIERS_UPLOAD_NOM[] | Texte | Oui si FICHIERS_UPLOADS | MIN=1 ; MAX=32 Doit contenir une extension. Ne doit pas contenir : \ / " : ? * > < |
| FICHIERS_DISTANTS[] | Texte | Non | Format: http://<host>/<ressource> ou https://<host>/<ressource> |
| FICHIERS_DISTANTS_NOM[] | Texte | Oui si FICHIERS_DISTANTS | MIN=1 ; MAX=32 |
| LIENS_WEB[] | Texte | Non | Format: http://<host>/<ressource> ou https://<host>/<ressource> |
| LIENS_WEB_NOM[] | Texte | Oui si LIENS_WEB | MIN=1 ; MAX=32 |
| SUPP_FICHIERS[] | Cases à cocher, uniquement visible dans le cas où un fichier a déjà été téléchargé. | Non | |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre de questions présentes dans la famille+ 1, , Par défaut la première position libre est sélectionnée. | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher | | |

3.3.6.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier » :

- la question est enregistrée.
- Les fichiers marqués « A supprimer » sont effacés
- L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU612-04.
- La position des autres questions de la liste est mise à jour en fonction de celle choisie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer », le message de confirmation suivant sera affiché :

« Supprimer une question supprimera également tous les fichiers et liens attachés. Souhaitez-vous continuer ? ».

Si l'utilisateur confirme, la question ainsi que les fichiers attachés et les liens sont supprimés. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU612-04.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU612-04.

3.4. CU613 – Gérer des éléments de caractérisation

3.4.1. Description générale

On appelle « Matrice de caractérisation » l'ensemble des questions qui sont demandées lors de la saisie d'une évaluation ainsi que leurs agencements.

La matrice de caractérisation est composée de différents niveaux :

The screenshot shows the ADEME / Eval PDE software interface. At the top, there's a navigation bar with links like Accueil, Tableau de bord, Comparer des évaluations, Evaluations publiées, Paramètres, and FAQ. Below the navigation is a user profile section for Pierre DUPOND / Référent / ASI Informatique, with links for Mon compte and Déconnexion.

The main content area is titled "Caractérisation du plan / Enquête". It features a horizontal flowchart with five stages: Objectifs Cibles, Accessibilité, Facteurs externes, Enquête, and Actions. The "Enquête" stage is highlighted with a red circle labeled 1. Below the flowchart, two categories are shown: "Déplacements domicile-travail" (highlighted with a yellow dashed box and orange circle 2) and "Déplacements professionnels".

A green circle labeled 3 points to the "Résultat de l'enquête" section, which is enclosed in a green dashed box. This section contains a table with nine rows, each representing a mode of transport and its corresponding statistics. The first row is highlighted with a blue circle labeled 4 and a purple dashed box labeled 5. The table columns include "Voiture conducteur *", "nb", "%", and "km moyen journalier".

At the bottom of the page, there are buttons for "Retour au tableau de bord" and "Enregistrer".

| Niveaux | | Description | Administrable |
|---------|--------------|--|---------------|
| 1 | Famille | Une famille de l'évaluation. Par exemple : « Enquête » | Non |
| 2 | Sous-famille | Correspond à un onglet. Par exemple : « Déplacements domicile-travail » | Non |
| 3 | Bloc | Correspond à un regroupement « visibles » de questions. Par exemple : « Interprétation de l'enquête » | Oui |
| 4 | Groupe | Correspond à un regroupement « technique » de champs. Ce regroupement peut être lié à une particularité des champs concernés ou une particularité en terme d'affichage. Un groupe peut ne contenir qu'un seul champ. Par exemple : le regroupement des champs « Voiture conducteur : nb, %, km moyen » | Oui |
| 5 | Attribut | Un champ à saisir. | Oui |

Ces niveaux sont définis en cascades : un attribut n'étant présent que dans un groupe, qui n'est présent que dans un bloc, lui-même présent que dans une sous-famille et une famille.

Les options sont des éléments transverses de la matrice car elles peuvent être utilisées par plusieurs attributs.

| Niveaux | Description | Administrable |
|-----------------|--|---------------|
| Liste d'options | Une liste de choix possibles (cases à cocher, radio boutons, liste déroulante) | Oui |
| Option | Un choix présent dans une et une seule liste d'options | Oui |

La plupart de ces éléments de la matrice sont administrables (cf colonne « administrable » dans les tableaux ci-dessus).

Chaque modification effectuée sur la matrice est versionnée.

Du point de vue de l'utilisateur (référent ou animateur) qui saisit son évaluation, il n'existe qu'une seule version de la matrice de caractérisation.

Du point de vue de l'administrateur, il existe deux versions de la matrice :

- Une version de travail qu'il peut modifier
- Une version publiée qui est en cours d'utilisation par les référents

3.4.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Page d'accueil matrice

3.4.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran fournit une information synthétique sur la matrice de caractérisation.

L'écran présente le numéro de la version de travail ainsi que la date de dernière modification.

Le numéro de la dernière version publiée est affiché ainsi que sa date de publication (date de dernière modification).

Deux décomptes sont affichés :

- Le nombre d'évaluations utilisant la version publiée et n'ayant pas encore de famille validée
- Le nombre d'évaluations utilisant la version publiée et avec au moins une famille validée


Ces informations permettent de déterminer le nombre d'évaluations qui seront impactées si l'administrateur décide de publier la version de travail.

3.4.2.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.4.2.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Liste des archivées | <p>L'écran présente, pour information, les précédentes versions publiées et non actives ainsi que le nombre d'évaluations l'utilisant.</p> <p>Cette liste est triée de la version la plus récente à la plus ancienne.</p> <p>La liste ne présente en affichage immédiat que les 5 dernières versions, un ascenseur permet d'afficher les suivantes.</p> <p>Aucune action n'est possible sur les versions précédentes de la matrice.</p> |



3.4.2.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Matrice de caractérisation]

3.4.2.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Publier la version de travail » :

- Si la version de travail est déjà la version publiée, un message le lui indique et l'action est annulée, sinon :
- Le message de confirmation suivant est affiché : « Vous allez publier la version de travail de la matrice, 20 évaluations en-cours de saisie ainsi que toutes les nouvelles évaluations utiliseront cette nouvelle version. Cette action ne pourra pas être annulée. Souhaitez-vous continuer ? »
- S'il répond « Oui », il est ensuite redirigé vers le CU13-02.
- S'il répond « Non », il reste sur la page courante

S'il clique sur « Modifier les blocs », il est redirigé vers le CU613-20.

S'il clique sur « Modifier les listes d'options », il est redirigé vers le CU613-10.

3.4.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Publier la matrice

3.4.3.1. Description fonctionnelle

Ce CU correspond au traitement de la demande de publication de la matrice effectuée au CU613-01.

La version de travail passe en statut publiée (+ actif).

Toutes les évaluations qui n'ont aucune famille validée passent sur la nouvelle version. Si la nouvelle matrice supprime des attributs, les valeurs saisies par l'utilisateur avant la publication ne seront plus affichées, mais elles seront tout de même conservées dans la base de données.

Les évaluations qui avaient au moins une famille validée ne sont pas modifiées et resteront sur la version de la matrice qu'ils utilisaient auparavant.

3.4.3.2. Actions en sortie

L'utilisateur est redirigé vers le CU613-01.

Le message suivant lui confirme le succès de l'opération :

« La publication de la version de travail v23 a réussi. 20 évaluations en-cours de saisie ainsi que toutes les nouvelles évaluations utiliseront désormais cette nouvelle version. »

3.4.4. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les listes d'options

3.4.4.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de gérer les listes d'options.

3.4.4.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.4.4.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | Le tableau contient toutes les listes d'options triées par le nom. La colonne « Active » indique si la liste est en statut actif dans l'application. |

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE application at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The title bar says "ADEME / Eval PDE". The main content area has a header "Evaluation PDE" and "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". Below the header is a menu bar with "Accueil", "Paramètres", "Administration", and "FAQ". On the right, it shows "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME". The main content area is titled "Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options". It contains a table with columns "Nom", "Cibles", "Explication nouvelles parts modales", "Type d'enquête", "Type d'usagers", and "Active". The "Active" column contains "Oui" and icons for edit, delete, and search. At the bottom left is a "Précédent" button, and at the bottom right is an "Ajouter une liste" button.

3.4.4.4. Maquette

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Matrice de caractérisation*]

3.4.4.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter une liste » il est redirigé vers le CU613-11.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU613-12.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU613-14.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-01.

3.4.5. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter une liste d'options

3.4.5.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter une liste d'options.

3.4.5.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.4.5.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options |

3.4.5.4. Maquette

The wireframe depicts a web browser window for 'ADEME / Eval PDE' at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The main header features a logo and the text 'Evaluation PDE' followed by 'Evaluation des plans de déplacements en entreprises'. The navigation bar includes links for 'Accueil', 'Paramètres', 'Administration', and 'FAQ'. On the right, a user profile shows 'Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME' with links for 'Mon compte' and 'Déconnexion'. The main content area is titled 'Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options'. It contains a form for adding a new list of options, with fields for 'Nom *' (Name) and a checked checkbox for 'Active'. Navigation buttons 'Précédent' (Previous) and 'Ajouter' (Add) are visible.

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Matrice de caractérisation*]

3.4.5.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|----------------------------------|-------|---------------------|
| NOM | Nom de la liste d'options | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.4.5.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter », La liste d'options est ajoutée, l'utilisateur est redirigé vers le CU613-14 (édition des options).

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-10.

Note technique :

Le statut « actif » est équivalent à une suppression logique (deleted_at) et permet de définir si l'option doit être proposée dans les écrans de saisie évaluation.

3.4.6. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier une liste d'options

3.4.6.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier une liste d'options.

3.4.6.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.4.6.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Décompte | L'écran présente un décompte du nombre d'attribut (actif) utilisant cette liste d'options. |

3.4.6.4. Maquette

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE application at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The title bar reads "ADEME / Eval PDE". The main content area is titled "Evaluation PDE" with the subtitle "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The navigation menu includes "Accueil", "Paramètres", "Administration", and "FAQ". The top right shows the user "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME". Below the menu, the page title is "Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options". On the left, there's a sidebar with a link "Modifier une liste d'options". The main form contains a field labeled "Nom *" with the value "Type d'enquête" and a checked checkbox "Active". A warning message below states: "⚠ Cette liste d'options est utilisée par 12 attributs. Votre modification impactera l'ensemble de ces attributs." At the bottom, there are "Précédent" and "Modifier" buttons.

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Matrice de caractérisation]

3.4.6.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---------------------------|-------|---------------------|
| NOM | Nom de la liste d'options | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| ACTIF | Case à cocher | | |

3.4.6.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier », la liste est enregistrée. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU613-10.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-10.

3.4.7. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les options

3.4.7.1. Description fonctionnelle

Cet écran liste les « options » d'une « liste d'options » donnée.

3.4.7.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|---|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Une liste d'options sélectionnée à partir du CU613-10 ou CU613-11 |

3.4.7.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | Ce tableau présente la liste des options en fonction de la liste d'options sélectionnée précédemment. Les options sont présentées triées par la « position », puis par le nom. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Position | Des icônes permettent de modifier la position d'un élément directement sur la liste. L'écran sera alors rechargé. |

ADEME / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christèle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options

Mon compte Déconnexion

Options

Liste d'options : **Types d'enquêtes**

| Nom | Code | Position | Active | |
|---------------|-----------|----------|--------|--|
| Questionnaire | QUEST | ▽ 1 | Oui | |
| Interview | INTERVIEW | ▽ 2 | Oui | |
| Comptage | COMPT | ▽ 3 | Oui | |
| Statistiques | STAT | 4 | Oui | |

Précédent Ajouter une option

3.4.7.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Matrice de caractérisation]

3.4.7.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter une option » il est redirigé vers le CU613-15.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU613-16.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-10.

3.4.8. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter une option

3.4.8.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter une option à une liste d'option.

3.4.8.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|--|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Une liste d'option précédemment choisie. |

3.4.8.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options |

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE website at <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is "Evaluation PDE" and the subtitle is "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The navigation menu includes Accueil, Paramètres, Administration, and FAQ. The top right shows the user Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME. Below the header, the main content area is titled "Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options" (Manage the matrix of characteristics / Option lists). A sub-section titled "Ajouter une option" (Add an option) contains the following fields:

- Liste d'options (List of options): Type d'enquête (Survey type) input field.
- Nom * (Name *): Input field.
- Nom court * (Short name *): Input field.
- Code * (Code *): OPT_97 input field.
- Position * (Position *): A dropdown menu set to 1, with a note: "Indique la position de l'option dans la liste" (Indicates the position of the option in the list).
- Active (Active): A checked checkbox.

At the bottom of the form are two buttons: "Précédent" (Previous) on the left and "Ajouter" (Add) on the right.

3.4.8.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Matrice de caractérisation]

3.4.8.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|------------------|---|-------|---|
| LISTE_OPT | Verrouillé | N/A | Contient le nom de la liste d'options concernée par l'ajout |
| NOM | Texte | Oui | MIN=1, MAX=80 |
| NOM_COURT | Texte | Oui | MIN=1, MAX=10 |
| CODE | Texte, par défaut, « OPT_<identifiant> » avec <identifiant> l'identifiant numérique de l'option en base de données. | Oui | MIN=1, MAX=10 |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre d'options présentes dans la liste, Par défaut la première position libre est sélectionnée. | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.4.8.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter », L'option est ajoutée, l'utilisateur est redirigé vers le CU613-15 (ce CU, pour ajouter une autre option).

La position des autres options de la liste est mise à jour en fonction de celle choisie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-14.

Note technique :

Le statut « actif » est équivalent à une suppression logique (deleted_at) et permet de définir si l'option doit être proposée dans les écrans de saisie évaluation.

3.4.9. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier une option

3.4.9.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier une option.

3.4.9.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.4.9.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options |

ADEM / Eval PDE

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer la matrice de caractérisation / Listes d'options

Mon compte Déconnexion

Modifier une option

Liste d'options

Type d'enquête

Nom *

Questionnaire

Nom court *

Questionnaire

Code *

QUEST

Position *

1 ▾ Indique la position de l'option dans la liste

Active

Précédent

Modifier

3.4.9.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Matrice de caractérisation]

3.4.9.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|--|-------|---|
| LISTE_OPT | Verrouillé | N/A | Contient le nom de la liste d'options concernée par l'ajout |
| NOM | Texte | Oui | MIN=1, MAX=80 |
| NOM_COURT | Texte | Oui | MIN=1, MAX=10 |
| CODE | Texte, | Oui | MIN=1, MAX=10 |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre d'options présentes dans la liste | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher | | |

3.4.9.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier », l'option est enregistrée. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU613-14.

La position des autres options de la liste est mise à jour en fonction de celle choisie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-14.

3.4.10. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les blocs

3.4.10.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de gérer les blocs de la matrice.

3.4.10.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.4.10.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Blocs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | Le tableau contient tous les blocs triés par la position de la famille, le nom de la famille, la position de la sous-famille, le nom de la sous-famille, la position du bloc puis le nom du bloc. La colonne « Actif » indique si le bloc est en statut actif dans l'application. |

3.4.10.4. Maquette

ADEM / Eval PDE

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christèle BORTOLINI / Administrateur / ADEM

Gérer la matrice de caractérisation / Blocs Mon compte Déconnexion

Listes des blocs

| Famille | Sous-famille | Bloc | Position | Actif | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------|--|--|
| Objectifs - Cibles | Public cible | Principal | 1 | Oui | | |
| Objectifs - Cibles | Objectifs | xxxxx | 1 | Oui | | |
| Objectifs - Cibles | Objectifs | xxxxx | 2 | Oui | | |
| Objectifs - Cibles | Objectifs | xxxxx | 3 | Oui | | |
| Enquête | Déplacements domicile-travail | Contexte de l'enquête | 1 | Oui | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |

Précédent Ajouter un bloc

[Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Matrice de caractérisation]

3.4.10.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter un bloc » il est redirigé vers le CU613-21.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU613-22.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU613-30.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-01.

3.4.11. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter un bloc

3.4.11.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter un bloc.

3.4.11.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.4.11.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| Référence | Titre de la fenêtre | Description |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | EvalPDE- Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Blocs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Type de bloc | Lorsque l'utilisateur sélectionne un type de bloc, une description du type de bloc est chargée en ajax et affichée sous la liste déroulante. |

ADEMÉ / Eval PDE
http://eval-pde.ademe.fr

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEMÉ

Gérer la matrice de caractérisation / Blocs

Mon compte Déconnexion

Ajouter un bloc

Nom *

Type de bloc *

Sous-famille *

Position *

Actif

Précédent Ajouter

3.4.11.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Matrice de caractérisation]

3.4.11.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|---------------------|---|-------|---------------------|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| TYPE | Choix parmi tous les types de blocs possibles. | Oui | |
| SOUS-FAMILLE | Choix parmi toutes les sous-familles. La liste contient toutes les sous-familles (toutes familles confondues). Les éléments sont triés dans cette liste comme à l'affichage des écrans de saisies (position famille, nom famille, position sous-famille, nom sous-famille). | Oui | |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre de blocs présents dans la sous-famille, Par défaut la première position libre est sélectionnée. | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.4.11.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter », Le bloc est ajouté, l'utilisateur est redirigé vers le CU613-30 (gérer les groupes).

La position des autres blocs de la sous-famille est mise à jour en fonction de celle définie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-20.

3.4.12. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier un bloc

3.4.12.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier un bloc.

3.4.12.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | |
|---|-------------------------|--|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_ADMIN | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.4.12.3. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | EvalPDE- Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Blocs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Type de bloc | Lorsque l'utilisateur sélectionne un type de bloc, une description du type de bloc est chargée en ajax et affichée sous la liste déroulante. |

ADEME / Eval PDE
http://eval-pde.ademe.fr

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer la matrice de caractérisation / Blocs

Mon compte Déconnexion

Modifiez un bloc

Nom *
Contexte de l'enquête

Type de bloc *
Standard

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Sous-famille
Enquête / Déplacements domicile-travail

Position *
1 Indique la position du bloc sur la page

Actif

Précédent Modifier

3.4.12.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Matrice de caractérisation]

3.4.12.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| TYPE | Choix parmi tous les types de blocs possibles. | Oui | |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre de blocs présents dans la sous-famille | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher | | |

3.4.12.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier », le bloc est enregistré. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU613-20.

La position des autres blocs de la sous-famille est mise à jour en fonction de celle définie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-20.

3.4.13. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les groupes

3.4.13.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de gérer les groupes de la matrice.

3.4.13.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|--|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Un bloc a été sélectionné à partir du CU613-20 |

3.4.13.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Groupes |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | Le tableau contient tous les groupes du bloc sélectionné triés par la position du groupe puis le nom du groupe. La colonne « Actif » indique si le groupe est en statut actif dans l'application. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Parent | Le nom du bloc ainsi que sa hiérarchie sont indiqués. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Position | Des icônes permettent de modifier la position d'un élément directement sur la liste. L'écran sera alors rechargé. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Aperçu | Le lien aperçu ouvre une popup qui présente le formulaire de saisie de la sous-famille tel qu'il sera présenté en saisie au référent. |

ADEME / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christèle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer la matrice de caractérisation / Groupes

Mon compte Déconnexion

— Listes des groupes —

Bloc parent : Enquête / Déplacements domicile-travail / Résultats de l'enquête

Aperçu

| Groupe | Position | Actif | | |
|----------|----------|-------|--|--|
| Groupe 1 | ▽ 1 | Oui | | |
| Groupe 2 | ▽ 2 △ | Oui | | |
| Groupe 3 | ▽ 3 △ | Oui | | |
| ... | ... | ... | | |

Précédent Ajouter un groupe

3.4.13.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Matrice de caractérisation]

3.4.13.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter un groupe » il est redirigé vers le CU613-31.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU613-32.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU613-40.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-20.

3.4.14. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter un groupe

3.4.14.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter un groupe.

3.4.14.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Avoir sélectionné un bloc |

3.4.14.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Groupes |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Type de groupe | Lorsque l'utilisateur sélectionne un type de groupe, une description du type est chargée en ajax et affichée sous la liste déroulante. |

3.4.14.4. Maquette

ADEM / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer la matrice de caractérisation / Groupes

Mon compte Déconnexion

Ajouter un groupe

Nom *

Type de groupe *

Enquête

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Bloc

Enquête / Déplacements domicile-travail / Résultats de l'enquête

Position *

1 Indique la position du groupe dans le bloc

Actif

Précédent Ajouter

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Matrice de caractérisation]

3.4.14.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| TYPE | Choix parmi tous les types de groupes possibles. | Oui | |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre de groupes présents dans le bloc, Par défaut la première position libre est sélectionnée. | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.4.14.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter », Le groupe est ajouté, l'utilisateur est redirigé vers le CU613-40 (gérer les attributs).

La position des autres groupes du bloc est mise à jour en fonction de celle définie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-30.

3.4.15. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier un groupe

3.4.15.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier un groupe.

3.4.15.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Avoir sélectionné un groupe |

3.4.15.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Groupes |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Type de groupe | Lorsque l'utilisateur sélectionne un type de groupe, une description du type est chargée en ajax et affichée sous la liste déroulante. |

ADEME / Eval PDE
http://eval-pde.ademe.fr

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer la matrice de caractérisation / Groupes

Mon compte Déconnexion

Modifier un groupe

Nom *
Voiture conducteur

Type de groupe *
Enquête

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Bloc
Enquête / Déplacements domicile-travail / Résultats de l'enquête

Position *
1 Indique la position du groupe dans le bloc

Actif

Précédent Modifier

3.4.15.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Matrice de caractérisation]

3.4.15.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| TYPE | Choix parmi tous les types de blocs possibles. | Oui | |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre de groupes présents dans le bloc | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher | | |

3.4.15.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier », le groupe est enregistré. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU613-30.

La position des autres groupes du bloc est mise à jour en fonction de celle définie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-30.

3.4.16. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les attributs

3.4.16.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de gérer les attributs de la matrice.

3.4.16.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|--|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Un groupe a été sélectionné à partir du CU613-30 |

3.4.16.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Attributs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | Le tableau contient tous les attributs du groupe sélectionné triés par la position de l'attribut puis son nom. La colonne « Actif » indique si l'attribut est en statut actif dans l'application. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Parent | Le nom de l'attribut ainsi que sa hiérarchie sont indiqués. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Position | Des icônes permettent de modifier la position d'un élément directement sur la liste. L'écran sera alors rechargé. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Aperçu | Le lien aperçu ouvre une popup qui présente le formulaire de saisie de la sous-famille tel qu'il sera présenté en saisie au référent. |

| Attribut | Code | Ref MaxEVA | Type | Position | Actif | |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|----------|-------|--|
| Voiture conducteur | RES_NB_1 | PM9n | Entier | ▽ 1 | Oui | |
| Voiture conducteur | RES_PCT_1 | PM9 | Pourcentage | ▽ 2 △ | Oui | |
| Voiture conducteur km moy | RES_KM_MOY_1 | PM9k | Décimal | 3 △ | Oui | |

3.4.16.4. Maquette

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Matrice de caractérisation*]

3.4.16.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter un attribut » il est redirigé vers le CU613-41.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU613-42.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-30.

3.4.17. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter un attribut

3.4.17.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter un attribut.

3.4.17.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Avoir sélectionné un groupe |

3.4.17.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|--|----------------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Attributs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Type d'attribut | Lorsque l'utilisateur sélectionne un type d'attribut, une description du type est chargée en ajax et affichée sous la liste déroulante. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Type d'attribut | En fonction du type d'attribut sélectionné, des champs peuvent être masqués. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Indicateurs | L'écran présente la liste des indicateurs et graphiques qui utilisent cet attribut. A chaque modification du champ CODE, la liste des indicateurs et graphiques qui utilisent cet attribut est mise à jour dynamiquement. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Unité | Le champ unité est en saisie libre avec autocomplete. A partir du premier caractère saisi, l'application proposera dans une liste déroulante les unités déjà existantes dans la base de données. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-007 | Lien | Le lien « manuel d'utilisation » permet d'ouvrir le fichier PDF du manuel d'utilisation dans une nouvelle fenêtre. |

ADEMÉ / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEMÉ

Gérer la matrice de caractérisation / Attributs

Mon compte Déconnexion

Ajouter un attribut

Nom *

Type d'attribut *

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisciing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Groupe

Enquête / Déplacements domicile-travail / Résultats de l'enquête

Unité

Min

Max

Code *

La saisie est normée, reportez-vous au [manuel d'utilisation](#)

Identifiant *

L'identifiant doit être unique pour tous les attributs. La saisie est normée, reportez-vous au [manuel d'utilisation](#)

Ref MAXEva

Liste d'options

Obligatoire

Position *

1 Indique la position de l'attribut dans le groupe

Actif

Utilisé dans les indicateurs suivants:

- <code> / Part des kms parcourus en voiture (hors covoitrage) dans les déplacements domicile-travail
- <code> / Part des kms parcourus en covoitrage dans les déplacements domicile-travail

Utilisé dans les graphiques suivants:

- <code> / Graphique 1
- <code> / Graphique 2

Précédent Ajouter

3.4.17.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Matrice de caractérisation]

3.4.17.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|------|-------|---------------------|
|-----------|------|-------|---------------------|

| | | | |
|----------------------|--|-----|---|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| TYPE | Choix parmi tous les types d'attributs possibles. | Oui | |
| UNITE | Chaîne de caractères | | MAX=16 |
| MIN | Entier numérique | | MIN=0 MAX=9 999 999 999 |
| MAX | Entier numérique | | MIN=0 MAX=9 999 999 999 |
| IDENTIFIANT | Chaîne de caractères | Oui | MAX=10 Doit être unique dans la base |
| CODE | Chaîne de caractères | Oui | MAX=10 |
| REF_MAXEVA | Chaîne de caractères | | MAX=10 |
| LISTE_OPTIONS | Choix parmi toutes les listes d'options actives de l'application | | |
| OBLIGATOIRE | Case à cocher, non cochée par défaut | | |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre d'attributs présents dans le groupe, Par défaut la première position libre est sélectionnée. | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.4.17.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter », L'attribut est ajouté, l'utilisateur est redirigé vers le CU613-40 (gérer les attributs).

La position des autres attributs du groupe est mise à jour en fonction de celle définie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-40.

3.4.18. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier un attribut

3.4.18.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier un attribut.

3.4.18.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Avoir sélectionné un attribut |

3.4.18.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer la matrice de caractérisation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer la matrice de caractérisation / Attributs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Type d'attribut | Lorsque l'utilisateur sélectionne un type d'attribut, une description du type est chargée en ajax et affichée sous la liste déroulante. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Type d'attribut | En fonction du type d'attribut sélectionné, des champs peuvent être masqués. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Indicateurs | L'écran présente la liste des indicateurs et graphiques qui utilisent cet attribut. A chaque modification du champ CODE, la liste des indicateurs et graphiques qui utilisent cet attribut est mise à jour dynamiquement. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Unité | Le champ unité est en saisie libre avec autocomplete. A partir du premier caractère saisi, l'application proposera dans une liste déroulante les unités déjà existantes dans la base de données. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-007 | Lien | Le lien « manuel d'utilisation » permet d'ouvrir le fichier PDF du manuel d'utilisation dans une nouvelle fenêtre. |

ADEMÉ / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEMÉ

Gérer la matrice de caractérisation / Attributs

Mon compte Déconnexion

— Modifier un attribut —

Nom *

Type d'attribut *

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Groupe
Enquête / Déplacements domicile-travail / Résultats de l'enquête

Unité

Min

Max

Code *
 La saisie est normée, reportez-vous au [manuel d'utilisation](#).

Identifiant *
 L'identifiant doit être unique pour tous les attributs. La saisie est normée, reportez-vous au [manuel d'utilisation](#).

Ref MAXEva

Liste d'options

Obligatoire

Position *
 Indique la position de l'attribut dans le groupe

Actif

Utilisé dans les indicateurs suivants:

- <code> / Part des kms parcourus en voiture (hors covoitage) dans les déplacements domicile-travail
- <code> / Part des kms parcourus en covoitage dans les déplacements domicile-travail

Utilisé dans les graphiques suivants:

- <code> / Graphique 1
- <code> / Graphique 2

Précédent Modifier

3.4.18.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Matrice de caractérisation]

3.4.18.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|----------------------|---|-------|---|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| TYPE | Choix parmi tous les types d'attributs possibles. | Oui | |
| UNITE | Chaîne de caractères | | MAX=16 |
| MIN | Entier numérique | | MIN=0 MAX=9 999 999 999 |
| MAX | Entier numérique | | MIN=0 MAX=9 999 999 999 |
| IDENTIFIANT | Chaîne de caractères | Oui | MAX=10 Doit être unique dans la base |
| CODE | Chaîne de caractères | Oui | MAX=10 |
| REF_MAXEVA | Chaîne de caractères | | MAX=10 |
| LISTE_OPTIONS | Choix parmi toutes les listes d'options actives de l'application | | |
| OBLIGATOIRE | Case à cocher, non cochée par défaut | | |
| POSITION | Liste déroulante allant de 1 au nombre d'attributs présents dans le groupe, | Oui | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.4.18.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier », l'attribut est enregistré. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU613-40.

La position des autres attributs du groupe est mise à jour en fonction de celle définie ici.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU613-40.

3.5. CU614 – Gérer les utilisateurs

3.5.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les utilisateurs

3.5.1.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de gérer les utilisateurs de l'application. Cette fonctionnalité est accessible via le menu principal ou l'écran d'accueil [CU600] de l'administrateur.

3.5.1.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_GES_UTIL |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.5.1.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer les utilisateurs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les utilisateurs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | Le tableau contient tous les utilisateurs de l'application (actifs et inactifs). La colonne « Actif » indique si l'utilisateur est en statut actif dans l'application. La liste est triée par le nom, puis le prénom de l'utilisateur. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Recherche | Recherche sur la zone nom en tapant les premières lettres du nom de famille. Si le résultat est vide, afficher : « Aucun résultat pour votre demande ». |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Profils | Le tableau présente une colonne profil qui contient la liste des profils de l'utilisateur séparé par des virgules. Les profils sont affichés du plus élevé au moins élevé. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Dernière connexion | Le tableau présente le nombre de jours depuis la dernière connexion. L'utilisateur devra pouvoir choisir de trier sur cette colonne. |

ADEME / Eval PDE
http://eval-pde.ademe.fr

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer les utilisateurs

Mon compte Déconnexion

Rechercher

La recherche est effectuée sur le nom

| Nom | Profil | Email | Dernière connexion | Actif |
|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------|
| DUPOND Pierre | Référent | pierre.dupond@societe.com | 20 jours | Oui |
| DURAND Nicolas | Administrateur, Animateur | nicolas.durand@societe.com | 2 jours | Non |
| DURAND Pierre | Animateur | pierre.durand@societe.com | 90 jours | Oui |

Retour à l'accueil Ajouter un utilisateur

3.5.1.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer les utilisateurs]

3.5.1.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton et que la zone « recherche » n'est pas vide, l'écran est rechargé et la liste n'affiche que les utilisateurs dont le nom commence par le filtre indiqué par l'utilisateur.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter un utilisateur » il est redirigé vers le CU614-02.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU614-03.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Retour à l'accueil », il est redirigé vers le CU600.

3.5.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter un utilisateur

3.5.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter un utilisateur.

3.5.2.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_GES_UTIL |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.5.2.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer les utilisateurs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les utilisateurs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Liste des profils | Seuls les profils suivants sont proposés à la sélection : <ul style="list-style-type: none">• Invité• Référent• Animateur• Administrateur |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Listes déroulantes | <p>La liste déroulante [REF_ETAB] à côté du « Référent » contient la liste de tous les établissements actifs ou inactifs ainsi que le nom de l'actuel référent. Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND »</p> <p>Si l'établissement est inactif, la mention « (inactif) » est ajoutée, de même pour le référent : Par exemple : « Societe SARL (inactif) / Pierre DUPOND » Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND (inactif) »</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Listes déroulantes | <p>La liste déroulante [STRUC] à côté de « l'Animateur » contient la liste de toutes les structures d'animation actives ou inactives ainsi que le nom de l'actuel référent. Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND »</p> <p>Si la structure est inactive la mention « (inactif) » est ajoutée, de même pour le référent : Par exemple : « Societe SARL (inactif) / Pierre DUPOND » Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND (inactif) »</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Listes déroulantes | <p>La liste déroulante [INV_ETAB] à côté de « Invité » contient la liste de tous les établissements actifs ou inactifs ainsi que le nom de l'actuel référent. Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND »</p> <p>Si l'établissement est inactif, la mention « (inactif) » est ajoutée, de même pour le référent : Par exemple : « Societe SARL (inactif) / Pierre DUPOND » Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND (inactif) »</p> |

ADEM / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Évaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christèle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer les utilisateurs

Mon compte Déconnexion

Ajouter un utilisateur

Nom *

Prénom *

Téléphone *

Fonction *

Adresse email *

L'adresse email doit être valide car l'identifiant et le mot de passe seront envoyés à cette adresse.

Profils *

- Invité
- Référent
- Animateur
- Administrateur

Actif

Annuler Ajouter

3.5.2.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer les utilisateurs]

3.5.2.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------------|---|-------|--|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| PRENOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| TEL | Numéro de téléphone | Oui | Cf généralités |
| FONCTION | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| EMAIL | Adresse e-mail | Oui | Cf généralités Doit être unique dans le système |
| PROFILS | Cases à cocher | Oui | Au moins un profil sélectionné |
| INV_ETAB | Liste déroulante contenant les établissements | | |
| REF_ETAB | Liste déroulante contenant les établissements | | |

EVAL PDE - EVALUATION DES PLANS DE DÉPLACEMENTS EN ENTREPRISES

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| STRUC | Liste déroulante contenant les structures d'animation | | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.5.2.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter »,

- Si un référent établissement va être déchu suite à l'action de l'administrateur (cf cas ci-dessous), un message de confirmation sera affiché : « Vous allez remplacer le référent de cet établissement. L'actuel référent n'y aura plus accès. Souhaitez-vous continuer ? »
- Si un référent structure va être déchu suite à l'action de l'administrateur (cf cas ci-dessous), un message de confirmation sera affiché : « Vous allez remplacer le référent de cette structure. L'actuel référent n'y aura plus accès. Souhaitez-vous continuer ? »
- L'utilisateur est ajouté,
- Son statut est défini par le champ [ACTIF]
- Si le profil invité est coché
 - Si un établissement est sélectionné, il devient invité de l'établissement
- Si le profil référent est coché
 - Si un établissement est sélectionné, il devient référent de l'établissement
 - Si l'établissement avait déjà un référent
 - L'ancien référent est déchu
- Si le profil animateur est coché
 - Si une structure est sélectionnée, il devient référent de la structure d'animation
 - Si l'établissement avait déjà un référent animateur
 - L'ancien référent animateur est déchu
- L'e-mail [CU614-04.MAIL_NOUV_UTIL] est envoyé à l'utilisateur.
- L'utilisateur est redirigé vers le CU614-01.

Si l'utilisateur clique sur le bouton «Annuler», il est redirigé vers le CU614-01.

3.5.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier un utilisateur

3.5.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier un utilisateur.

3.5.3.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_GES_UTIL |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.5.3.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer les utilisateurs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les utilisateurs |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Liste des profils | Seuls les profils suivants sont proposés à la sélection : <ul style="list-style-type: none">• Invité• Référent• Animateur• Administrateur |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Listes déroulantes | <p>La liste déroulante [REF_ETAB] à côté du « Référent » contient la liste de tous les établissements actifs ou inactifs ainsi que le nom de l'actuel référent. Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND »</p> <p>Si l'établissement est inactif, la mention « (inactif) » est ajoutée, de même pour le référent : Par exemple : « Societe SARL (inactif) / Pierre DUPOND » Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND (inactif) »</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Listes déroulantes | <p>La liste déroulante [STRUC] à côté de « l'Animateur » contient la liste de toutes les structures d'animation actives ou inactives ainsi que le nom de l'actuel référent de la structure. Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND »</p> <p>Si la structure est inactive la mention « (inactif) » est ajoutée, de même pour le référent : Par exemple : « Societe SARL (inactif) / Pierre DUPOND » Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND (inactif) »</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Listes déroulantes | <p>La liste déroulante [INV_ETAB] à côté de « Invité » contient la liste de tous les établissements actifs ou inactifs ainsi que le nom de l'actuel référent. Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND »</p> <p>Si l'établissement est inactif, la mention « (inactif) » est ajoutée, de même pour le référent : Par exemple : « Societe SARL (inactif) / Pierre DUPOND » Par exemple : « Societe SARL / Pierre DUPOND (inactif) »</p> |

ADEME / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Évaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christèle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer les utilisateurs

Mon compte Déconnexion

Modifier un utilisateur

Nom * DUPOND

Prénom * Paul

Téléphone * 0606060606

Fonction * Chargé de mission

Adresse email * paul.dupond@societe.com

L'adresse email doit être valide car l'identifiant et le mot de passe seront envoyés à cette adresse.

Profils *

- Invité
- Référent Société SARL / Paul DUPOND
- Animateur Entreprise animation / Paul DUPOND
- Administrateur
- Actif

Annuler Supprimer Modifier

3.5.3.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer les utilisateurs]

3.5.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------------|---|-------|--|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| PRENOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| TEL | Numéro de téléphone | Oui | Cf généralités |
| FONCTION | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| EMAIL | Adresse e-mail | Oui | Cf généralités Doit être unique dans le système |
| PROFILS | Cases à cocher | Oui | Au moins un profil sélectionné |
| INV_ETAB | Liste déroulante contenant les établissements | | |
| REF_ETAB | Liste déroulante contenant les établissements | | |

EVAL PDE - EVALUATION DES PLANS DE DÉPLACEMENTS EN ENTREPRISES

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| STRUC | Liste déroulante contenant les structures d'animation | | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.5.3.6. Actions en sortie

Quelque soit le bouton cliqué,

- Si un établissement devient orphelin suite à l'action de l'administrateur (cf cas ci-dessous), un message de confirmation sera affiché: « L'établissement précédemment sélectionné va être désactivé par faute de référent. Seules ses évaluations publiées seront disponibles dans les indicateurs. Vous pourrez, à tout moment, réactiver cet établissement dans le menu "Gérer les établissements". Souhaitez-vous continuer ? »
- Si une structure devient orpheline suite à l'action de l'administrateur (cf cas ci-dessous), un message de confirmation sera affiché: « La structure précédemment sélectionnée va être désactivée par faute de référent. Vous pourrez, à tout moment, réactiver cette structure dans le menu "Gérer les structures". Souhaitez-vous continuer ? »

Si l'utilisateur clique sur « Modifier »,

- Si un référent établissement va être déchu suite à l'action de l'administrateur (cf cas ci-dessous), un message de confirmation sera affiché : « Vous allez remplacer le référent de cet établissement. L'actuel référent n'y aura plus accès. Souhaitez-vous continuer ? »
- Si un référent structure va être déchu suite à l'action de l'administrateur (cf cas ci-dessous), un message de confirmation sera affiché : « Vous allez remplacer le référent de cette structure. L'actuel référent n'y aura plus accès. Souhaitez-vous continuer ? »
- L'utilisateur est modifié,
- Son statut est défini par le champ [ACTIF]
- Si le profil référent est coché
 - Si un établissement est sélectionné, il devient référent de l'établissement
 - Si l'établissement avait déjà un référent
 - L'ancien référent est déchu
- Si le profil animateur est coché
 - Si une structure est sélectionnée, il devient référent de la structure d'animation
 - Si l'établissement avait déjà un référent animateur
 - L'ancien référent animateur est déchu
- Si l'administrateur a choisi de décocher un profil.
 - Dans le cas du référent
 - L'utilisateur n'est plus référent de l'établissement concerné qui devient inactif
 - Dans le cas de l'animateur
 - L'utilisateur n'est plus référent de la structure d'animation concernée qui devient inactive
- L'utilisateur est redirigé vers le CU614-01.

Si l'utilisateur clique sur « Supprimer », une confirmation est demandée à l'utilisateur.

- L'utilisateur est supprimé et effacé de la base de données
- S'il était référent structure, l'établissement devient inactif
- S'il était animateur, la structure d'animation devient inactive

Si l'utilisateur clique sur le bouton «Annuler», il est redirigé vers le CU614-01.

3.5.4. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Génération d'un mot de passe et envoi par mail

3.5.4.1. Description fonctionnelle

Ce CU décrit le mail [MAIL_NOUV_UTIL] (cf maquette) qui est envoyé à un utilisateur suite à la création de son compte par un administrateur.

Un mot de passe (référencé [PASS] dans la maquette) est généré et envoyé dans le mail (le mot de passe généré suit les règles de validité des mots de passe définies dans les généralités).

3.5.4.2. Maquette

```
Sujet : <MAIL_SUJET> Création de votre compte
Message :
Bonjour,

L'administrateur du site a créé un compte pour vous sur <ADEME_EVALPDE>.

Vous pouvez vous connecter, dès à présent, sur le site à l'adresse <lien> en utilisant les
informations suivantes :

. identifiant : [CU614-02.EMAIL]
. mot de passe : [PASS]

<MAIL_SIGNATURE>
```

[MAIL_NOUV_UTIL]

3.6. CU615 – Gérer les établissements

3.6.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les établissements

3.6.1.1. Description fonctionnelle


Cet écran permet de gérer les établissements de l'application. Cette fonctionnalité est accessible via le menu principal.

3.6.1.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.6.1.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer les établissements |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les établissements |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | <p>Le tableau contient tous les établissements de l'application (actifs et inactifs).</p> <p>La colonne « Actif » indique si l'établissement est en statut actif dans l'application.</p> <p>La liste est triée par la raison sociale</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Recherche | <p>La zone « Rechercher » permet d'effectuer une recherche sur la liste des établissements par la raison sociale, le SIRET, le code postal ou la ville (commence par...).</p> <p>Si le résultat est vide, afficher : « Aucun résultat pour votre demande ».</p> |



3.6.1.4. Maquette

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer les établissements*]

3.6.1.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton et que la zone « recherche » n'est pas vide, l'écran est rechargé et la liste n'affiche que les établissements dont la raison sociale, le SIRET, le code postal ou la ville commence par le filtre indiqué par l'utilisateur.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter un établissement » il est redirigé vers le CU615-02.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU615-03.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Retour à l'accueil », il est redirigé vers le CU600.

3.6.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter un établissement

3.6.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter un établissement.

3.6.2.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.6.2.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|----------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer les établissements |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les établissements |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Référent | <p>La zone [REF] est une zone de saisie en auto-completion qui propose des choix à partir de 2 caractères saisis. Les propositions sont effectuées sur la base de tous les utilisateurs possédant le PROFIL_REFERENT.</p> <p>Si le référent est inactif, la mention (inactif) doit être ajoutée. Si le référent est déjà référent sur un autre établissement, cela doit également être indiquée ainsi que la mention inactive pour l'établissement (le cas échéant). Par exemple : « Patrick DUPOND (inactif) / Societe SARL (inactif) »</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Code postal et ville | Les champs ENT_CP et ENT_VILLE suivent le fonctionnement décrit dans les généralités |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | NAF | Le champ ENT_NAF suit les règles décrites dans les généralités |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | SIRET | <p>Le SIRET doit être unique dans le système. Lorsque l'utilisateur sort du champ SIRET, un test d'unicité est effectué. Si le SIRET n'est pas unique, le message suivant doit être immédiatement affiché : « Ce numéro de SIRET existe déjà. ».</p> <p>A noter que ce test d'unicité ne prend en compte que les entreprises actives du système.</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-007 | ACTIF | Si aucun référent n'est sélectionné, la case « actif » est verrouillée, grisée et décochée. |

ADEM / Eval PDE

<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer les établissements

Mon compte Déconnexion

Ajouter un établissement

Nom de l'établissement *

Adresse *

Code postal * Commune *

Activité (code NAF) *

Saisissez votre code NAF dans la zone (par exemple 7022Z)

SIRET *

Nombre d'effectifs de l'établissement *

Structure juridique *

SARL ▼

Date d'entrée dans la démarche * Nom de la démarche

Référent

Actif

Annuler Ajouter

3.6.2.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.- Gérer les établissements]

3.6.2.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|----------------|----------------------|-------|---------------------|
| ENT_RS (= nom) | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ENT_NO | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=10 |
| ENT_VOIE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=255 |
| ENT_CP | Code postal | Oui | Cf généralités |
| ENT_VILLE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |

| | | | |
|-------------------------|---|-----|---|
| ENT_NAF | Code NAF | Oui | Cf généralités |
| ENT_SIRET | SIRET | Oui | Cf généralités Le SIRET ne doit pas déjà exister pour les entreprises actives du système |
| ENT_EFFECTIF | Nombre entier | Oui | ≥ 1 |
| ENT_JURI | Liste déroulante (lu depuis la table de structure_juridique) | Oui | Un seul choix possible |
| ENT_DATE_ENTREE | Date | Oui | |
| ENT_NOM_DEMARCHE | Nom de la démarche | Non | |
| REF | Zone en auto-completion sur les utilisateurs ayant le PROFIL_REFERENT | Non | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.6.2.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter »,

- Si un établissement devient orphelin suite à l'action de l'administrateur (cf cas de l'affectation d'un référent déjà positionné sur un autre établissement), un message de confirmation sera affiché : « L'établissement précédemment affecté à ce référent va être désactivé par faute de référent. Seules ses évaluations publiées seront disponibles dans les indicateurs. Vous pourrez, à tout moment, réactiver cet établissement dans le menu "Gérer les établissements". Souhaitez-vous continuer ? »
- L'établissement est ajouté,
- Son statut est défini par le champ [ACTIF]
- Si [REF] est rempli
 - L'utilisateur indiqué dans [REF] est marqué comme référent de l'établissement
 - Si le nouveau référent était affecté à un établissement, l'établissement concerné est désactivé.
- L'utilisateur est redirigé vers le CU615-01.

Note technique :

Tout comme l'inscription, une « structure entreprise » englobant l'établissement sera également créée. Pour la v1, 1 Structure = 1 Etablissement.

Le SIREN est déduit du SIRET et enregistré pour la Structure.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il est redirigé vers le CU615-01.

3.6.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier un établissement

3.6.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier un établissement.

3.6.3.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_GES_UTIL |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.6.3.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|----------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer les établissements |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les établissements |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Référent | <p>La zone [REF] est une zone de saisie en auto-completion qui propose des choix à partir de 2 caractères saisis. Les propositions sont effectuées sur la base de tous les utilisateurs possédant le PROFIL_REFERENT.</p> <p>Si le référent est inactif, la mention (inactif) doit être ajoutée.</p> <p>Si le référent est déjà référent sur un autre établissement, cela doit également être indiquée ainsi que la mention inactive pour l'établissement (le cas échéant).</p> <p>Par exemple : « Patrick DUPOND (inactif) / Societe SARL (inactif) »</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Code postal et ville | Les champs ENT_CP et ENT_VILLE suivent le fonctionnement décrit dans les généralités |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | NAF | Le champ ENT_NAF suit les règles décrites dans les généralités |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | SIRET | <p>Le SIRET doit être unique dans le système. Lorsque l'utilisateur sort du champ SIRET, un test d'unicité est effectué. Si le SIRET n'est pas unique, le message suivant doit être immédiatement affiché : « Ce numéro de SIRET existe déjà. ».</p> <p>A noter que ce test d'unicité ne prend en compte que les entreprises actives du système.</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-007 | ACTIF | Si aucun référent n'est sélectionné, la case « actif » est verrouillée, grise et décochée. |

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE application. The URL is <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is "Evaluation PDE" and the subtitle is "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The navigation menu includes Accueil, Paramètres, Administration, and FAQ. The top right shows the user Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME. Below the menu, there are links for "Gérer les établissements", "Mon compte", and "Déconnexion". The main content area is titled "Modifier un établissement" (Modify an establishment). It contains fields for Nom de l'établissement (Société 111 SARL), Adresse (rue des mimosas), Code postal (44000) and Commune (NANTES), Activité (code NAF) (7022Z Société de conseil), SIRET (1234567890123), Nombre d'effectifs de l'établissement (350), Structure juridique (SARL), Date d'entrée dans la démarche (12/12/2012), Nom de la démarche (Ma démarche PDE), Référent (Pierre DUPOND), and a checked checkbox for Actif. At the bottom are buttons for Annuler, Supprimer, and Modifier.

3.6.3.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer les établissements]

3.6.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|----------------|----------------------|-------|---------------------|
| ENT_RS (= nom) | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ENT_NO | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=10 |
| ENT_VOIE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=255 |
| ENT_CP | Code postal | Oui | Cf généralités |

| | | | |
|-------------------------|---|-----|---|
| ENT_VILLE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ENT_NAF | Code NAF | Oui | Cf généralités |
| ENT_SIRET | SIRET | Oui | Cf généralités Le SIRET ne doit pas déjà exister pour les entreprises actives du système |
| ENT_EFFECTIF | Nombre entier | Oui | ≥ 1 |
| ENT_JURI | Liste déroulante (lu depuis la table de structure_juridique) | Oui | Un seul choix possible |
| ENT_DATE_ENTREE | Date | Oui | |
| ENT_NOM_DEMARCHE | Nom de la démarche | Non | |
| REF | Zone en auto-complétion sur les utilisateurs ayant le PROFIL_REFERENT | Non | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.6.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Modifier »,

- Si l'établissement était actif et qu'il passe en statut inactif, le message suivant demande une confirmation : « Vous allez désactiver cet établissement. Seules ses évaluations publiées seront disponibles dans les indicateurs. Vous pourrez, à tout moment, réactiver cet établissement dans le menu "Gérer les établissements". Souhaitez-vous continuer ? »
- Si un autre établissement devient orphelin suite à l'action de l'administrateur (cf cas de l'affectation d'un référent déjà positionné sur un autre établissement), un message de confirmation sera affiché: « L'établissement précédemment affecté à ce référent va être désactivé par faute de référent. Seules ses évaluations publiées seront disponibles dans les indicateurs. Vous pourrez, à tout moment, réactiver cet établissement dans le menu "Gérer les établissements". Souhaitez-vous continuer ? »
- L'établissement est modifié,
- Son statut est défini par le champ [ACTIF]
- Si [REF] est rempli
 - L'utilisateur indiqué dans [REF] est marqué comme référent de l'établissement
 - Si le nouveau référent était affecté à un établissement, l'établissement concerné est désactivé.
 - L'ancien référent est déchu
- L'utilisateur est redirigé vers le CU615-01.

Note technique :

La « structure entreprise » sera également mise à jour.

Le statut actif/inactif de la structure d'entreprise sera également mis à jour en fonction de celui de l'établissement

Si l'utilisateur clique sur « Supprimer »,

Une confirmation est demandée à l'utilisateur « Vous allez supprimer définitivement cet établissement. Souhaitez-vous continuer ? », puis :

- Les évaluations de l'établissement deviennent « inactives »
- L'établissement est supprimé physiquement en base de données ainsi que toutes les données liées (hors évaluations)
- La structure entreprise est supprimée physiquement en base de données ainsi que toutes les données liées

Note AMO/MOA :

Un utilisateur pouvant avoir plusieurs profils, le synoptique indiquant de supprimer tous les comptes attachés à l'établissement semble inapproprié.

Si l'utilisateur clique sur le bouton «Annuler», il est redirigé vers le CU615-01.

3.7. CU616 – Gérer les structures d'animation

3.7.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les structures d'animation

3.7.1.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de gérer les structures d'animation de l'application. Cette fonctionnalité est accessible via le menu principal.

3.7.1.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.7.1.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer les structures d'animation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les structures d'animation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | <p>Le tableau contient toutes les <u>structures d'animation</u> de l'application (actifs et inactifs).</p> <p>La colonne « Actif » indique si la structure est en statut actif dans l'application.</p> <p>La liste est triée par la raison sociale</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Recherche | <p>La zone « Rechercher » permet d'effectuer une recherche sur la liste des structures par la raison sociale, le code postal ou la ville (commence par...).</p> <p>Si le résultat est vide, afficher : « Aucun résultat pour votre demande ».</p> |

ADEME / Eval PDE

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Gérer les structures d'animation

Mon compte Déconnexion

Rechercher

La recherche est effectuée sur la raison sociale, le code postal ou la ville

| Nom | Code postal | Commune | Actif | | | |
|------------------|-------------|---------|-------|--|--|--|
| Societe 111 SARL | 44000 | Nantes | Oui | | | |
| Societe 222 SARL | 44000 | Nantes | Oui | | | |
| Societe 333 SARL | 44000 | Nantes | Oui | | | |

Retour à l'accueil Ajouter une structure d'animation

3.7.1.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer les structures]

3.7.1.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton et que la zone « recherche » n'est pas vide, l'écran est rechargé et la liste n'affiche que les structures d'animation dont la raison sociale, le code postal ou la ville commence par le filtre indiqué par l'utilisateur.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter une structure d'animation » il est redirigé vers le CU616-02.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU616-03.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Retour à l'accueil », il est redirigé vers le CU600.

3.7.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter une structure d'animation

3.7.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter une structure d'animation.

3.7.2.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.7.2.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|------------------------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer les structures d'animation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les structures d'animation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Animateurs | <p>La zone [REF] (« Animateur ») est une zone de saisie en auto-complétion qui propose des choix à partir de 2 caractères saisis. Les propositions sont effectuées sur la base de tous les utilisateurs possédant le PROFIL_ANIMATEUR.</p> <p>Si le référent est inactif, la mention (inactif) doit être ajoutée. Si le référent est déjà référent sur une autre structure, cela doit également être indiquée ainsi que la mention inactive pour la structure (le cas échéant). Par exemple : « Patrick DUPOND (inactif) / Societe SARL (inactif) »</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Code postal et ville | Les champs STR_CP et STR_VILLE suivent le fonctionnement décrit dans les généralités |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Alimentation contenu de la zone du | <p>La liste des communes est mise à jour dès qu'un département est sélectionné. La liste départements est mise à jour dès qu'une région est sélectionnée. Le bouton « Ajouter la sélection à ... » permet d'ajouter soit la région, le département ou la commune dans la liste « Contenu de la zone ». L'utilisateur peut supprimer une sélection dans la liste « Contenu de la zone » en cliquant sur le bouton de suppression disponible pour chaque ligne.</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Établissements | <p>La liste des établissements permet de sélectionner des entreprises. Cette liste est (re)chargée à chaque modification de la liste « Contenu de la zone ». Ce chargement doit conserver la sélection des cases à cocher faite par l'utilisateur. Pour la v1, le code postal, puis le nom de l'établissement seront affichés. Le tri est effectué sur le code postal, puis sur le nom de l'établissement.</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-007 | ACTIF | Si aucun animateur n'est sélectionné, la case « actif » est verrouillée, grisée et décochée. |

3.7.2.4. Maquette

The maquette shows a web browser window with the following details:

- Header:** ADEME / Eval PDE, http://eval-pde.ademe.fr
- Title Bar:** Evaluation PDE, Evaluation des plans de déplacements en entreprises
- User Information:** Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME, Mon compte, Déconnexion
- Main Content:**
 - Ajouter une structure d'animation:**
 - Form fields: Nom de la structure d'animation, Raison sociale *, Adresse *, Code postal * Commune *, Personne référente.
 - Checkboxes: Active
 - Zone d'intervention:**
 - Form fields: Nom de votre zone d'intervention *, Région (Pays de la loire), Département (Loire atlantique), Commune (St Herblain).
 - Buttons: Ajouter la sélection à ma zone d'intervention >
 - Content area: Contenu de la zone * (Aquitaine, Pays de la loire - Loire atlantique, Pays de la loire - Vendée - Montaigu)

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer les structures] 1/2

Etablissements

Sélectionnez les établissements que vous souhaiteriez rattacher à la zone d'intervention

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> 44200 - Etablissement 1 |
| <input type="checkbox"/> 44300 - Etablissement 2 |
| <input type="checkbox"/> 85600 - Etablissement 3 |

[Tout sélectionner](#) | [Tout désélectionner](#)

Une demande sera envoyée aux référents.

[Annuler](#) [Ajouter](#)

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer les structures] 2/2

3.7.2.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|----------------|---|-------|---|
| STR_NOM | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=64 |
| STR_RS | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| STR_NO | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=10 |
| STR_VOIE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=255 |
| STR_CP | Code postal | Oui | Cf généralités |
| STR_VILLE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ZONE_NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ZONE_REGION | Liste déroulante contenant les régions ainsi que les DOM | Non | |
| ZONE_DEPT | Liste déroulante des départements alimentée en fonction du choix dans ZONE_REGION. La liste est vide si pas de sélection dans ZONE_REGION. | Non | |
| ZONE_VILLE | Liste déroulante des communes alimentée en fonction du choix dans ZONE_DEPT. La liste est vide si pas de sélection dans ZONE_DEPT. | Non | |
| ZONE_SELECTION | Liste de zones alimentée par ZONE_REGION, ZONE_DEPT ou ZONE_VILLE (cf affichage) | Oui | Au moins une zone définie |
| ETAB | Cases à cocher chargées à partir de ZONE_SELECTION. | Non | Note : L'utilisateur peut choisir de ne pas sélectionner d'établissements pour l'instant. Il pourra en sélectionner par |

| | | | |
|--------------|--|-----|-----------|
| REF | Zone en auto-completion sur les utilisateurs ayant le PROFIL_ANIMATEUR | Non | la suite. |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.7.2.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter »,

- Si une structure devient orpheline suite à l'action de l'administrateur (cf cas de l'affectation d'un animateur déjà positionné sur une autre structure), un message de confirmation sera affiché: « La structure précédemment affectée à cet animateur va être désactivée par faute d'animateur. Vous pourrez, à tout moment, réactiver cette structure dans le menu "Gérer les structures". Souhaitez-vous continuer ? »
- La structure d'animation est créée,
- Son statut est défini par le champ [ACTIF]
- Si [REF] est rempli
 - L'utilisateur indiqué dans [REF] est marqué comme référent de la structure (= l'animateur)
 - Si le nouveau référent était déjà affecté à une structure, la structure concernée est désactivée.
- Les ajouts de « territoire » dans la zone d'intervention sont sauvegardés en statut « validés ».
- Les nouveaux rattachements structure d'animation / établissements sont sauvegardés en statut « en attente de validation du référent »
- Le mail [CU332-04.MAIL_REFERENT] est envoyé à chaque référent des établissements sélectionnés par l'administrateur. Ce mail permettra à chaque référent d'accepter ou de refuser la demande de rattachement de l'animateur.
- L'utilisateur est redirigé vers le CU616-01.

Si l'utilisateur clique sur le bouton «Annuler», il est redirigé vers le CU616-01.

3.7.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier une structure d'animation

3.7.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier une structure d'animation.

3.7.3.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.7.3.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|------------------------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer les structures d'animation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les structures d'animation |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Animateurs | <p>La zone [REF] (« Animateur ») est une zone de saisie en auto-complétion qui propose des choix à partir de 2 caractères saisis. Les propositions sont effectuées sur la base de tous les utilisateurs possédant le PROFIL_ANIMATEUR.</p> <p>Si le référent est inactif, la mention (inactif) doit être ajoutée. Si le référent est déjà référent sur une autre structure, cela doit également être indiquée ainsi que la mention inactive pour la structure (le cas échéant). Par exemple : « Patrick DUPOND (inactif) / Societe SARL (inactif) »</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Code postal et ville | Les champs STR_CP et STR_VILLE suivent le fonctionnement décrit dans les généralités |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Alimentation contenu de la zone du | <p>La liste des communes est mise à jour dès qu'un département est sélectionné. La liste départements est mise à jour dès qu'une région est sélectionnée. Le bouton « Ajouter la sélection à ... » permet d'ajouter soit la région, le département ou la commune dans la liste « Contenu de la zone ». L'utilisateur peut supprimer une sélection dans la liste « Contenu de la zone » en cliquant sur le bouton de suppression disponible pour chaque ligne.</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Zone d'intervention | <p>La zone d'intervention est pré-remplie avec les zones sélectionnées par l'utilisateur lors de son inscription. L'utilisateur peut ajouter, modifier ou supprimer de nouvelles zones.</p> |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Établissements | <p>La liste des établissements est mis à jour à chaque modification de la liste « Contenu de la zone ».</p> <p>Cette liste contient, dans cette ordre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'abord les établissements déjà rattachés (demande en cours ou acceptée) (y compris ceux qui ne seraient plus inclus dans une nouvelle définition de la zone d'intervention) - Ensuite les établissements non rattachés (ou pour lesquels la demande |

| | | |
|---|-------|---|
| | | de rattachement a été rejetée par le référent) correspondant au filtre Zone d'intervention |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-007 | ACTIF | Le tri est <u>ensuite</u> effectué sur le code postal, puis sur le nom de l'établissement. |
| | | Si aucun référent n'est sélectionné, la case « actif » est verrouillée, grisée et décochée. |

3.7.3.4. Maquette

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE system. The URL is <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is "Evaluation PDE" and the subtitle is "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The navigation menu includes Accueil, Paramètres, Administration, and FAQ. The top right shows the user Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME. The main content area is titled "Gérer les structures d'animation" (Manage animation structures). It contains two main sections: "Modifier une structure d'animation" (Edit animation structure) and "Zone d'intervention" (Intervention zone).

Modifier une structure d'animation:

- Nom de la structure d'animation: Ma structure
- Raison sociale *: Société SARL
- Adresse *: 2 rue des mimosas
- Code postal * Commune *: 44000 NANTES
- Personne référente: Pierre DUPOND
- Active

Zone d'intervention:

- Nom de votre zone d'intervention *: Ma zone d'intervention
- Région: Pays de la loire
- Département: Loire atlantique
- Commune: St Herblain
- Ajouter la sélection à ma zone d'intervention: A button with an arrow pointing right.
- Contenu de la zone *: A list box containing Aquitaine, Pays de la loire - Loire atlantique, and Pays de la loire - Vendée - Montaigu. There are checkboxes next to each item.

An error message "Erreur ! Source du renvoi introuvable." is displayed at the bottom of the page.

Etablissements

Sélectionnez les établissements que vous souhaiteriez rattacher à la zone d'intervention

44200 - Etablissement 1
 44300 - Etablissement 2
 85600 - Etablissement 3

[Tout sélectionner](#) | [Tout désélectionner](#)

Une demande sera envoyée aux référents.

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Modifier](#)

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer les structures] 2/2

3.7.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|----------------|---|-------|---|
| STR_NOM | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=64 |
| STR_RS | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| STR_NO | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=10 |
| STR_VOIE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=255 |
| STR_CP | Code postal | Oui | Cf généralités |
| STR_VILLE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ZONE_NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ZONE_REGION | Liste déroulante contenant les régions ainsi que les DOM | Non | |
| ZONE_DEPT | Liste déroulante des départements alimentée en fonction du choix dans ZONE_REGION. La liste est vide si pas de sélection dans ZONE_REGION. | Non | |
| ZONE_VILLE | Liste déroulante des communes alimentée en fonction du choix dans ZONE_DEPT. La liste est vide si pas de sélection dans ZONE_DEPT. | Non | |
| ZONE_SELECTION | Liste de zones alimentée par ZONE_REGION, ZONE_DEPT ou ZONE_VILLE (cf affichage) | Oui | Au moins une zone définie |
| ETAB | Cases à cocher chargées à partir de ZONE_SELECTION. | Non | Note : L'utilisateur peut choisir de ne pas sélectionner d'établissements pour l'instant. Il pourra en sélectionner par |

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| REF | Zone en auto-completion sur les utilisateurs ayant le PROFIL_ANIMATEUR | Non | la suite. |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.7.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Modifier »,

- Si la structure était active et qu'elle passe en statut inactive, le message suivant demande une confirmation : « Vous allez désactiver cette structure. Vous pourrez, à tout moment, la réactiver dans le menu "Gérer les structures". Souhaitez-vous continuer ? »
- Si une autre structure devient orpheline suite à l'action de l'administrateur (cf cas de l'affectation d'un animateur déjà positionné sur une autre structure), un message de confirmation sera affiché: « La structure précédemment affectée à cet animateur va être désactivée par faute d'animateur. Vous pourrez, à tout moment, réactiver cette structure dans le menu "Gérer les structures". Souhaitez-vous continuer ? »
- La structure d'animation est modifiée,
- Son statut est défini par le champ [ACTIF]
- Si [REF] est rempli
 - L'utilisateur indiqué dans [REF] est marqué comme référent de la structure (= l'animateur)
 - Si le nouveau référent était affecté à une structure, la structure concernée est désactivée.
 - L'ancien référent est déchu
- Les ajouts de « territoire » dans la zone d'intervention sont sauvegardée en statut « validés ».
- Les nouveaux rattachements sont sauvegardés en statut « en attente de validation du référent »
- Le mail [CU332-04.MAIL_REFERENT] est envoyé à chaque référent des nouveaux établissements sélectionnés par l'administrateur. Ce mail permettra à chaque référent d'accepter ou de refuser la demande de rattachement de l'animateur.
- Si la modification de la zone d'intervention fait sortir de la zone des établissements déjà rattachés, le rattachement est conservé et les établissements ne sont donc pas détachés de la structure d'animation.
- Si la modification de la zone d'intervention fait sortir de la zone des établissements pour lesquels la demande de rattachement est « en attente de validation référent », le rattachement est supprimé.
- Si l'utilisateur décoche un établissement précédemment sélectionné, l'établissement sera détaché de la structure d'animation.
- L'utilisateur est redirigé vers le CU616-01.

Si l'utilisateur clique sur « Supprimer »,

Une confirmation est demandée à l'utilisateur « Vous allez supprimer définitivement cette structure d'animation. Souhaitez-vous continuer ? », puis :

- La structure d'animation est supprimée physiquement en base de données ainsi que toutes les données liées

Note AMO/MOA :

Un utilisateur pouvant avoir plusieurs profils, le synoptique indiquant de supprimer le compte animateur attaché à la structure semble inapproprié.

Si l'utilisateur clique sur le bouton «Annuler», il est redirigé vers le CU616-01.

3.8. CU620 – Valider les demandes d'inscription

3.8.1. Description générale

Les internautes peuvent faire des demandes de création de comptes de types PROFIL_REFERENT ou PROFIL_ANIMATEUR.

Ces créations de comptes, qui sont donc à l'initiative de l'internaute, sont soumises à l'approbation de l'administrateur.

Le CU620 décrit le processus d'acceptation ou de refus d'une demande de création de compte.

Ce CU est accessible soit via le menu ou l'écran d'accueil de l'administrateur.

Les [CU621] et [CU622] peuvent également être accessibles directement à partir du lien dans le mail [CU201-04.MAIL_DEMANDE_INSCRIPTION] ou via l'écran d'accueil [CU600] de l'administrateur.

3.8.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable.: Liste des demandes en attente de validation

3.8.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de lister les demandes de création de compte en attente de validation.

L'utilisateur a la possibilité de modifier les informations puis d'accepter et de refuser la demande.

3.8.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|-------------------------|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_GES_UTIL | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Aucune | |

3.8.2.3. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Valider les demandes d'inscription |
|---|------------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre 1 | Valider les demandes d'inscription |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Liste | Seules les demandes en attente sont affichées (les demandes acceptées ou refusées ne sont pas listées ici). |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Liste | La liste est triée par la date de la demande, les demandes les plus anciennes en premier. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Liste / raison sociale | La raison sociale affichée correspond aux champs : <ul style="list-style-type: none">• [CU201-02.ENT.RS] pour le [PROFIL_REFERENT]• [CU201-03.STR_RS] pour le [PROFIL_ANIMATEUR] |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | | |

3.8.2.4. Maquette

ADEM / Eval PDE

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Plan Paramètres Administration

ADEME - Christelle BORTOLINI

Mon compte Déconnexion

Valider les demandes d'inscription

Liste des demandes en attente de validation

| Type de profil | Nom | Raison sociale | Date de la demande | |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| Animateur | DUPOND Michel | | 10/08/2012 | |
| Animateur | DUPONT Pierre | Kaliterre | 12/08/2012 | |
| Référent | MARTIN Jean | ASI Informatique | 02/09/2012 | |
| Animateur | OLLIVIER Patrice | | 01/10/2012 | |
| Référent | MICHAUD Pierre | ADEME | 02/10/2012 | |

Retour à l'accueil

[CU620-01 – Valider les demandes d'inscription]

3.8.2.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur l'icône d'un [PROFIL_REFERENT], il est redirigé vers le [CU621].

S'il s'agit de celui d'un [PROFIL_ANIMATEUR], il est redirigé vers le [CU622].

Le bouton « retour à la page d'accueil » permet de revenir au [CU600].

3.9. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Traitement d'une inscription Référent

3.9.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Détail d'une inscription Référent

3.9.1.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de traiter la demande d'inscription d'un référent. Il est en grande partie similaire à l'écran de demande d'inscription rempli par le référent avec des boutons permettant d'accepter ou de refuser la demande.

Il est accessible soit via le [CU620], soit via le lien envoyé au [CU201-04]. Dans ce dernier cas, l'utilisateur ne sera pas logué dans l'application et n'aura accès qu'à cette fonction.

3.9.1.2. Règles d'entrée

| Référence | |
|--|--|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires |
| | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU201-04.MAIL_DEMANDE_INSCRIPTION] |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition |
| | |

3.9.1.3. Règles d'affichage

| Référence | |
|--|-----------------------------|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Code postal et ville |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | NAF |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | SIRET |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | SIRET (saisie) |

3.9.1.4. Maquette

ADEMÉ / Eval PDE
<http://eval-pde.ademe.fr>

Evaluation PDE

Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEMÉ

Valider une demande d'inscription référent

Mon compte Déconnexion

Informations générales

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------|
| Nom * | DUPONT | Prénom * | Pierre |
| Téléphone * | 0253000102 | Fonction * | Responsable des achats |
| Adresse email * | pdupont@societe.com | | |

L'utilisateur recevra ses identifiants de connexion par email.

Structure

| | | | |
|---|---|----------------------|------|
| Nom de l'établissement * | Societe | | |
| Adresse * | 2 rue des lilas | | |
| Code postal * Commune * | 44000 Nantes | | |
| Activité (code NAF) * | 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | |
| SIRET * | 73282932000074 | Nombre d'effectifs * | 1550 |
| <small>⚠ Ce SIRET existe déjà en statut inactif dans la base de données pour le compte: <societe> / <prenom, nom référent> <email> Si vous acceptez cette demande, les anciennes évaluations seront réaffectées à ce référent.</small> | | | |
| Structure juridique * | SARL ▾ | | |
| Date d'entrée dans la démarche * | 02/05/2010 | | |

Annuler Refuser la demande Valider la demande

[CU621 – Valider une demande d'inscription Référent]

3.9.1.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|----------------------|-------|---------------------|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |

| | | | |
|------------------------|---|-----|---|
| PRENOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| TEL | Numéro de téléphone | Oui | Cf généralités |
| FONCTION | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| EMAIL | Adresse e-mail | Oui | Cf généralités Doit être unique dans le système |
| ENT_RS | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ENT_NO | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=10 |
| ENT_VOIE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=255 |
| ENT_CP | Code postal | Oui | Cf généralités |
| ENT_VILLE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ENT_NAF | Code NAF | Oui | Cf généralités |
| ENT_SIRET | SIRET | Oui | Cf généralités Le SIRET ne doit pas déjà exister pour les établissements actifs du système |
| ENT_EFFECTIF | Nombre entier | Oui | ≥ 1 |
| ENT_JURI | Liste déroulante : // Afournir par AMO/MOA | Oui | Un seul choix possible |
| ENT_DATE_ENTREE | Date | Oui | |

3.9.1.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Refuser la demande »

- Le [CU621-02] est affiché sous forme de popup

Sinon s'il clique sur « Accepter la demande » :

- Le [CU621-03] est affiché sous forme de popup

3.9.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:**Refus d'une inscription Référent**

3.9.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier le mail qui sera envoyé à l'utilisateur pour lui expliquer le motif du refus.

3.9.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|--|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU201-04.MAIL_DEMANDE_INSCRIPTION] | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | | |

3.9.2.3. Règles d'affichage

| Référence | Mail | |
|---|------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | Les tags <xxx> présents sur la maquette sont remplacés par les valeurs définies dans la configuration (cf généralités sur les mails) |

3.9.2.4. Maquette

La maquette montre une interface web pour l'EVAL PDE. En haut, une barre d'outils avec des boutons de navigation et un champ d'adresse contenant l'URL <http://eval-pde.ademe.fr>. Le titre de la page est "ADEME / Eval PDE".

Le contenu principal est intitulé "Evaluation PDE" et "Evaluation des plans de déplacements en entreprises".

En haut à droite, il y a un menu avec les options "Mon compte" et "Déconnexion".

Le menu principal comprend "Accueil", "Paramètres", "Administration" et "FAQ".

Sur la droite, il y a une information sur l'utilisateur : "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME".

Le formulaire "Valider une demande d'inscription" contient les champs suivants :

- Informations générales**
- Nom * : DUPONT
- Prénom * : Pierre
- Téléphone * : 0253000102
- Fonction * : Responsable des achats

Un message dans une boîte modale indique : "Merci de compléter le mail de refus qui sera envoyé à l'utilisateur".

Le message de confirmation dans la boîte modale est :

Bonjour,
Vous avez effectué une demande de création de compte sur le site <ADEME_EVALPDE>.
Malheureusement, nous ne pouvons donner suite à votre demande.

Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, vous pouvez ignorer ce mail ou signaler un abus à l'adresse <ABUSE>.

<MAIL_SIGNATURE>

À la base du formulaire :

- Structure : Un bouton avec une flèche vers le bas.
- Annuler
- Refuser la demande
- Classe effectif * : Sélecteur de liste avec la valeur "300-500".
- Date d'entrée dans la démarche : Sélecteurs de mois ("octobre") et année ("2012").
- Refuser le compte
- Valider le compte

[CU621-02 – Valider une demande d'inscription Référent]

3.9.2.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| COMM | Chaîne de caractères multilignes Valeur par défaut : « Malheureusement, nous ne pouvons | Non | |

[] donner suite à votre demande. » [] []

3.9.2.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Refuser la demande »

- L'utilisateur reçoit le mail, tel qu'il a été défini par l'administrateur avec comme sujet « <MAIL_SUJET> Votre demande de création de compte »
- Toutes les informations créées pour ce compte et « en attente » de validation sont supprimées, cela inclut :
 - Le compte utilisateur
 - L'établissement
- L'administrateur est redirigé vers le [CU620] avec un message lui confirmant la prise en compte de son action

Sinon s'il ferme la popup ou clique sur « Annuler » :

- aucune action n'est effectuée

3.9.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Acceptation d'une inscription Référent

3.9.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier le mail qui sera envoyé à l'utilisateur pour le notifier de la création de son compte.

3.9.3.2. Règles d'entrée

| Référence | |
|--|--------------------------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition |

3.9.3.3. Règles d'affichage

| Référence | |
|--|-------------|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Mail |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Mail |

3.9.3.4. Maquette

The wireframe shows a web browser window for 'ADEME / Eval PDE' at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is 'Evaluation PDE' with the subtitle 'Evaluation des plans de déplacements en entreprises'. The navigation menu includes 'Accueil', 'Paramètres', 'Administration', and 'FAQ'. The user is identified as 'Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME'. Below the menu, there's a link 'Valider une demande d'inscription' and options 'Mon compte' and 'Déconnexion'. A sidebar on the left is labeled 'Structure'. The main content area is titled 'Informations générales' and contains fields for 'Nom *' (DUPONT), 'Prénom *' (Pierre), 'Téléphone *' (0253000102), and 'Fonction *' (Responsable des achats). A modal dialog box is open, containing a message: 'Merci de compléter le mail d'acceptation qui sera envoyé à l'utilisateur'. The message body says: 'Bonjour,
Vous avez effectué une demande de création de compte sur le site <ADEME_EVALPDE>. Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande vient d'être validée par nos administrateurs.' Below the message, it says: 'Vous pouvez vous connecter, dès à présent, sur le site à l'adresse <lien> en utilisant les informations suivantes :
- identifiant : xxxxxxx
- mot de passe : -----'. The message ends with '<MAIL_SIGNATURE>'. At the bottom of the modal are 'Annuler' and 'Valider la demande' buttons. The footer of the page has buttons for 'Refuser le compte' and 'Valider le compte'.

[CU621-02 – Valider une demande d'inscription Référent]

3.9.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| COMM | Chaîne de caractères multilignes Valeur par défaut : « Nous avons le plaisir de vous informer | Non | |

que votre demande vient d'être validée
par nos administrateurs. »

3.9.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Valider la demande »

- L'utilisateur reçoit le mail, tel qu'il a été défini par l'administrateur avec comme sujet « <MAIL_SUJET> Votre demande de création de compte »
- **Si** le SIRET n'existe pas (en statut inactif) dans le système
 - Toutes les informations créées pour ce compte et « en attente » de validation passe en statut « Actif », cela inclut :
 - Le compte utilisateur
 - L'établissement
- **Sinon**
 - Le compte utilisateur passe en statut « Actif »
 - Les données de l'établissement sont mises à jour

Note technique :
La « structure entreprise » sera également mise à jour.

 - Le nouvel utilisateur devient le référent de l'établissement
 - Les évaluations de « l'ancien » référent sont rattachées au nouveau compte
- **Si** l'administrateur est logué
 - Il est redirigé vers le [CU620] avec un message lui confirmant la prise en compte de son action
- **Sinon**
 - Il est redirigé vers une page ne contenant que le message lui confirmant la prise en compte de son action.

Sinon s'il ferme la popup ou clique sur « Annuler » :

- aucune action n'est effectuée

3.10. Erreur ! Source du renvoi introuvable.: Traitement d'une inscription Animateur

3.10.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable.: Détail d'une inscription Animateur

3.10.1.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de traiter la demande d'inscription d'un référent. Il est en grande partie similaire à l'écran de demande d'inscription rempli par l'animateur avec des boutons permettant d'accepter ou de refuser la demande.

Il est accessible soit via le [CU620], soit via le lien envoyé au [CU201-04]. Dans ce dernier cas, l'utilisateur ne sera pas logué dans l'application et n'aura accès qu'à cette fonction.

3.10.1.2. Règles d'entrée

| Référence | |
|---|---|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU201-04.MAIL_DEMANDE_INSCRIPTION] |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition |

3.10.1.3. Règles d'affichage

| Référence | |
|---|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre EvalPDE - Valider une demande d'inscription |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 Valider une demande d'inscription |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Code postal et ville Les champs ENT_CP et ENT_VILLE suivent le fonctionnement décrit dans les généralités |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Alimentation contenu de la zone du La liste des communes est mise à jour dès qu'un département est sélectionné. La liste départements est mise à jour dès qu'une région est sélectionnée. Le bouton « Ajouter la sélection à ... » permet d'ajouter soit la région, le département ou la commune dans la liste « Contenu de la zone ». L'utilisateur peut supprimer une sélection dans la liste « Contenu de la zone » en cliquant sur le bouton de suppression disponible pour chaque ligne. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Établissements La liste des établissements contient les établissements correspondant aux filtres choisis dans « contenu de la zone ». Les établissements sélectionnés auparavant par l'utilisateur sont cochés et affichés en haut de la liste . Cette liste est (re)chargée à chaque modification de la liste « Contenu de la zone ». |

| | |
|--|--|
| | <p>Ce rechargement doit conserver la sélection des cases à cocher faite par l'utilisateur. Pour la v1, le code postal, puis le nom de l'établissement seront affichés. Le tri est effectué sur le code postal, puis sur le nom de l'établissement.</p> |
|--|--|

3.10.1.4. Maquette

The wireframe illustrates the 'Evaluation PDE' interface. At the top, there are navigation icons (back, forward, search) and a URL bar showing <http://eval-pde.ademe.fr>. The main header reads 'ADEME / Eval PDE' and 'Evaluation PDE Evaluation des plans de déplacements en entreprises'. Below the header is a menu bar with links: Accueil, Plan, Paramètres, Administration, and a user profile section: ADEME - Christelle BORTOLINI, Mon compte, and Déconnexion.

The main content area is titled 'Valider une demande d'inscription animateur'. It contains two sections: 'Informations générales' and 'Structure d'animation'.

Informations générales:

- Nom *: DUPONT
- Prénom *: Pierre
- Téléphone *: 0253000102
- Fonction *: Responsable des achats
- Adresse email *: pdupont@societe.com

A note below states: 'L'utilisateur recevra ses identifiants de connexion par email.'

Structure d'animation:

- Nom de la structure d'animation: (empty input field)
- Raison sociale *: Kaliterre
- Adresse *:
 - Numéro: 2
 - Rue: rue des lilas
- Code postal * Commune *:
 - Code postal: 44000
 - Commune: Nantes

[CU622 – Valider une demande d'inscription Animateur] 1/2

Zone d'intervention

Nom de la zone d'intervention *

Région

Département

Commune

Ajouter la sélection à la zone d'intervention >

Contenu de la zone *

Aquitaine
Pays de la loire - Loire atlantique
Pays de la loire - Vendée - Montaigu

Etablissements

Sélectionnez les établissements que vous souhaitez rattacher à la zone

44200 - Etablissement 1
 44300 - Etablissement 2
 85600 - Etablissement 3

[Tout sélectionner](#) | [Tout désélectionner](#)

[Annuler](#) [Refuser la demande](#) [Valider la demande](#)

[CU622 – Valider une demande d'inscription Animateur] 2/2

3.10.1.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-------------|--|-------|--|
| NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| PRENOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| TEL | Numéro de téléphone | Oui | Cf généralités |
| FONCTION | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| EMAIL | Adresse e-mail | Oui | Cf généralités Doit être unique dans le système |
| STR_NOM | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=64 |
| STR_RS | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| STR_NO | Chaîne de caractères | Non | MIN=1, MAX=10 |
| STR_VOIE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=255 |
| STR_CP | Code postal | Oui | Cf généralités |
| STR_VILLE | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ZONE_NOM | Chaîne de caractères | Oui | MIN=1, MAX=64 |
| ZONE_REGION | Liste déroulante contenant les régions | Non | |

| | | | |
|----------------|---|-----|---|
| | ainsi que les DOM | | |
| ZONE_DEPT | Liste déroulante des départements alimentée en fonction du choix dans ZONE_REGION. La liste est vide si pas de sélection dans ZONE_REGION. | Non | |
| ZONE_VILLE | Liste déroulante des communes alimentée en fonction du choix dans ZONE_DEPT. La liste est vide si pas de sélection dans ZONE_DEPT. | Non | |
| ZONE_SELECTION | Liste de zones alimentée par ZONE_REGION, ZONE_DEPT ou ZONE_VILLE (cf affichage) | Oui | Au moins une zone définie |
| ETAB | Cases à cocher chargées à partir de ZONE_SELECTION. | Non | Note : L'utilisateur peut choisir de ne pas sélectionner d'établissements pour l'instant. Il pourra en sélectionner par la suite. |

3.10.1.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Refuser la demande »

- Le [CU622-02] est affiché sous forme de popup

Sinon s'il clique sur « Accepter la demande » :

- Le [CU622-03] est affiché sous forme de popup

Note technique :

Seuls les établissements cochés à l'écran seront rattachés à l'utilisateur. Les rattachements précédemment sélectionnés par l'utilisateur et non conservés par l'administrateur seront supprimés.

3.10.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Refus d'une inscription Animateur

3.10.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier le mail qui sera envoyé à l'utilisateur pour lui expliquer le motif du refus.

3.10.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|--|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU201-04.MAIL_DEMANDE_INSCRIPTION] | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | | |

3.10.2.3. Règles d'affichage

| Référence | Mail | |
|---|------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | Les tags <xxx> présents sur la maquette sont remplacés par les valeurs définies dans la configuration (cf généralités sur les mails) |

3.10.2.4. Maquette

The screenshot shows a web browser window for 'ADEME / Eval PDE' at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The main header includes navigation icons and the URL. Below the header, the page title is 'Evaluation PDE' with the subtitle 'Evaluation des plans de déplacements en entreprises'. The top menu bar contains 'Accueil', 'Paramètres', 'Administration', and 'FAQ'. On the right side, there is a user profile 'Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME' and a 'Déconnexion' button. The main content area has a heading 'Merci de compléter le mail de refus qui sera envoyé à l'utilisateur'. It contains a message body with text about account creation requests and a signature placeholder. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Refuser la demande' (Reject the request). To the left of the main content, there is a sidebar with sections like 'Informations générales' and 'Structure d'animateur'.

[CU621-02 – Valider une demande d'inscription Animateur]

3.10.2.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| COMM | Chaîne de caractères multilignes Valeur par défaut : « Malheureusement, nous ne pouvons donner suite à votre demande. » | Non | |

3.10.2.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Refuser la demande »

- L'utilisateur reçoit le mail, tel qu'il a été défini par l'administrateur avec comme sujet « <MAIL_SUJET> Votre demande de création de compte »
- Toutes les informations créées pour ce compte et « en attente » de validation sont supprimées, cela inclut :

- Le compte utilisateur
- La structure d'animation
- La zone d'intervention ainsi que les demandes rattachements animateur / établissements
- **Si** l'administrateur est logué
 - Il est redirigé vers le [CU620] avec un message lui confirmant la prise en compte de son action
- **Sinon**
 - Il est redirigé vers une page ne contenant que le message lui confirmant la prise en compte de son action.

Sinon s'il ferme la popup ou clique sur le bouton « Annuler » :

- aucune action n'est effectuée

3.10.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Acceptation d'une inscription Animateur

3.10.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier le mail qui sera envoyé à l'utilisateur pour le notifier de la création de son compte.

3.10.3.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|--|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU201-04.MAIL_DEMANDE_INSCRIPTION] |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.10.3.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Mail | Les tags <xxx> présents sur la maquette sont remplacés par les valeurs définies dans la configuration (cf généralités sur les mails) |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Mail | Un mot de passe est généré et envoyé dans le mail (le mot de passe généré suit les règles de validité des mots de passe définies dans les généralités). Le mot de passe n'est pas affiché à l'écran et est remplacé par 10 tirets. |

3.10.3.4. Maquette

L'écran affiche une page intitulée "Evaluation PDE" avec le sous-titre "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". En haut à droite, il indique "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME". Au bas de l'écran, il y a deux boutons : "Annuler" et "Valider la demande".

Le contenu principal est une fenêtre intitulée "Merci de compléter le mail d'acceptation qui sera envoyé à l'utilisateur". Elle contient un message de confirmation :

Bonjour,
Vous avez effectué une demande de création de compte sur le site <ADEME_EVALPDE>. Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande vient d'être validée par nos administrateurs.

Vous pouvez vous connecter, dès à présent, sur le site à l'adresse <lien> en utilisant les informations suivantes :

- identifiant : xxxxxx
- mot de passe : -----

<MAIL_SIGNATURE>

[CU621-02 – Valider une demande d'inscription Animateur]

3.10.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| COMM | Chaîne de caractères multilignes Valeur par défaut : « Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande vient d'être validée par nos administrateurs. » | Non | |

3.10.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Valider la demande »

- L'utilisateur reçoit le mail, tel qu'il a été défini par l'administrateur avec comme sujet « <MAIL_SUJET> Votre demande de création de compte »

- Toutes les informations créées pour ce compte et « en attente » de validation passe en statut « Actif », cela inclut :
 - Le compte utilisateur
 - La structure d'animation
 - La zone d'intervention
- les rattachements animateur / établissement passent en statut « en attente de validation du référent »
- Le mail [CU332-04.MAIL_REFERENT] est envoyé à chaque référent des établissements sur lesquels l'animateur a fait une demande de rattachement. Ce mail permettra à chaque référent d'accepter ou de refuser la demande de rattachement de l'animateur.
- **Si** l'administrateur est logué
 - Il est redirigé vers le [CU620] avec un message lui confirmant la prise en compte de son action
- **Sinon**
 - Il est redirigé vers une page ne contenant que le message lui confirmant la prise en compte de son action.

Sinon s'il ferme la popup ou clique sur le bouton « Annuler » :

- aucune action n'est effectuée

3.11. CU630 – Valider les demandes de changement de compte

3.11.1. Description générale

Les utilisateurs peuvent modifier eux mêmes certaines informations de leur compte utilisateur.

Certaines modifications sont tout de même soumises à la validation de l'administrateur (cf CU310).

3.11.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable.: Liste des demandes en attente de validation

3.11.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de lister les demandes de modification de compte en attente de validation.

L'utilisateur a la possibilité de modifier les informations puis d'accepter et de refuser la demande.

3.11.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|-------------------------|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_GES_UTIL | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Aucune | |

3.11.2.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|------------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - valider les demandes de modifications de compte |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Valider les demandes de modifications de compte |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Liste | Seules les demandes en attente sont affichées (les demandes acceptées ou refusées ne sont pas listées ici). |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Liste | La liste est triée par la date de la demande, les demandes les plus anciennes en premier. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Liste / raison sociale | La raison sociale affichée correspond aux champs : <ul style="list-style-type: none">• [CU201-02.ENT.RS] pour le [PROFIL_REFERENT]• [CU201-03.STR_RS] pour le [PROFIL_ANIMATEUR] |

3.11.2.4. Maquette

ADEMÉ / Eval PDE

http://eval-pde.ademe.fr

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME

Mon compte Déconnexion

Valider les demandes de modifications de compte

Liste des demandes en attente de validation

| Type de profil | Nom | Raison sociale | Date de la demande | |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| Animateur | DUPOND Michel | | 10/08/2012 | |
| Animateur | DUPONT Pierre | Kaliterre | 12/08/2012 | |
| Référent | MARTIN Jean | ASI Informatique | 02/09/2012 | |
| Animateur | OLLIVIER Patrice | | 01/10/2012 | |
| Référent | MICHAUD Pierre | ADEME | 02/10/2012 | |

Retour à l'accueil

[CU630-01 – Valider les demandes de modifications]

3.11.2.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur l'icône d'un [PROFIL_REFERENT], il est redirigé vers le [CU631].

S'il s'agit de celui d'un [PROFIL_ANIMATEUR], il est redirigé vers le [CU632].

Le bouton « retour à la page d'accueil » permet de revenir au [CU600].

3.12. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Traitement d'une demande de modifications Référent

3.12.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Détail de la demande Référent

3.12.1.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de traiter la demande de modifications d'un référent. Il est en grande partie similaire à l'écran « Mon compte » rempli par le référent avec des boutons permettant d'accepter ou de refuser la demande.

Il est accessible soit via le [CU630], soit via le [CU600-04], soit via le lien envoyé au [CU310-05]. Dans ce dernier cas, l'utilisateur ne sera pas logué dans l'application et n'aura accès qu'à cette fonction.

Cet écran présente les données modifiées par l'utilisateur. A noter que la validation de l'administrateur ne porte que sur le changement de l'adresse email.

3.12.1.2. Règles d'entrée

| Référence | |
|---|--------------------------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition |

3.12.1.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|----------------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | - Valider une demande de modifications |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Valider une demande de modifications |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Généralités | Le fonctionnement des champs est identique au CU310 |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Données | Le formulaire affiche les données saisies par l'utilisateur. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Email | L'ancienne adresse mail est indiquée à côté de la nouvelle adresse mail saisie par l'utilisateur. |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Raison | La raison de la modification est affichée et n'est pas modifiable |

3.12.1.4. Maquette

ADEM / Eval PDE http://eval-pde.ademe.fr

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEM

Valider une demande de modifications Mon compte Déconnexion

Informations générales

| | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Nom * | DUPOND | Prénom * | Pierre |
| Téléphone * | 0240525252 | Fonction * | Chef de projet |
| Adresse email * | pierre.dupond@societe.com | Ancienne adresse email | pierre.dupond@societe.com |

L'utilisateur recevra une notification à cette adresse.

Structure

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------|
| Nom de l'établissement * | Etablissement SA | | |
| Adresse * | 2 rue des mimosas | | |
| Code postal * Commune * | 44000 NANTES | | |
| Activité (code NAF) * | 7022Z Conseil informatique | | |
| SIRET * | 1234567890123 | Nombre d'effectifs de l'établissement * | 200 |
| Structure juridique * | SARL | | |
| Date d'entrée dans la démarche * | 12/12/2012 | Nom de la démarche | Mon PDE |

Commentaire

Raison de la modification

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

Annuler Refuser la demande Valider la demande

[CU631 – Valider une demande de modifications Référent]

3.12.1.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|------|-------|--|
| | | | Identique au CU310-01 sans NOUV_PASS_1, NOUV_PASS_2 et RAISON_MODIF |

3.12.1.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Refuser la demande »

- Le [CU631-02] est affiché sous forme de popup

Sinon s'il clique sur « Accepter la demande » :

- Le [CU631-03] est affiché sous forme de popup

3.12.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Refus d'une demande Référent

3.12.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier le mail qui sera envoyé à l'utilisateur pour lui expliquer le motif du refus.

3.12.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|---|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU310-05.MAIL_DEMANDE_MODIFICATION] | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | | |

3.12.2.3. Règles d'affichage

| Référence | Mail | |
|---|------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | Les tags <xxx> présents sur la maquette sont remplacés par les valeurs définies dans la configuration (cf généralités sur les mails) |

3.12.2.4. Maquette

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mon compte Déconnexion

Informations générales

Nom * DUPONT

Prénom * Pierre

Téléphone * 0253000102

Fonction * Responsable des achats

Merci de compléter le mail de refus qui sera envoyé à l'utilisateur

Bonjour,

Vous avez effectué une demande de modification de votre adresse mail sur le site <ADEME_EVALPDE>.

Malheureusement, nous ne pouvons donner suite à votre demande.

<MAIL_SIGNATURE>

Annuler Refuser la demande

Classe effectif * 300-500

Date d'entrée dans la démarche

[CU631-02 – Valider une demande de modifications Référent]

3.12.2.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| COMM | Chaîne de caractères multilignes Valeur par défaut : « Malheureusement, nous ne pouvons donner suite à votre demande. » | Non | |

3.12.2.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Refuser la demande »

- L'utilisateur reçoit le mail, tel qu'il a été défini par l'administrateur avec comme sujet « <MAIL_SUJET> Votre demande de modification d'adresse mail »
- Les données saisies par le référent et éventuellement complétées par l'administrateur sont enregistrées.

- La nouvelle adresse mail est supprimée
- L'ancienne adresse mail reste active

Sinon s'il ferme la popup ou clique sur « Annuler » :

- aucune action n'est effectuée

3.12.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Acceptation d'une demande Référent

3.12.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier le mail qui sera envoyé à l'utilisateur pour le notifier de la modification de son compte.

3.12.3.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|---|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU310-05.MAIL_DEMANDE_MODIFICATION] | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | | |

3.12.3.3. Règles d'affichage

| Référence | Mail | |
|---|------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | Les tags <xxx> présents sur la maquette sont remplacés par les valeurs définies dans la configuration (cf généralités sur les mails) |

3.12.3.4. Maquette

Informations générales

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------------------|
| Nom * | DUPONT | Prénom * | Pierre |
| Téléphone * | 0253000102 | Fonction * | Responsable des achats |

Merci de compléter le mail d'acceptation qui sera envoyé à l'utilisateur

Bonjour,

Vous avez effectué une demande de modification de votre adresse mail sur le site <ADEME_EVALPDE>.

Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande vient d'être validée par nos administrateurs.

Vous pouvez vous connecter, dès à présent, sur le site à l'adresse <lien> en utilisant votre identifiant :

- identifiant : xxxxxxx

<MAIL_SIGNATURE>

Annuler **Valider la demande**

300-500

Date d'entrée dans la démarche

[CU631-02 – Valider une demande de modification Référent]

3.12.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| COMM | Chaîne de caractères multilignes Valeur par défaut : « Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande vient d'être validée par nos administrateurs. » | Non | |

3.12.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Valider la demande »

- L'utilisateur reçoit le mail, tel qu'il a été défini par l'administrateur avec comme sujet « <MAIL_SUJET> Votre demande de modification d'adresse mail »
- Les données saisies par le référent et éventuellement complétées par l'administrateur sont enregistrées.

Note technique :

La « structure entreprise » sera également mise à jour.

- La nouvelle adresse mail devient active
- L'ancienne adresse mail est supprimée

Sinon s'il ferme la popup ou clique sur « Annuler » :

- aucune action n'est effectuée

3.13. Erreur ! Source du renvoi introuvable.: Traitement d'une demande de modifications Animateur

3.13.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable.: Détail de la demande Animateur

3.13.1.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de traiter la demande de modifications d'un animateur. Il est en grande partie similaire à l'écran « Mon compte » rempli par l'animateur avec des boutons permettant d'accepter ou de refuser la demande.

Il est accessible soit via le [CU630], soit via le [CU600-04], soit via le lien envoyé au [CU310-05]. Dans ce dernier cas, l'utilisateur ne sera pas logué dans l'application et n'aura accès qu'à cette fonction.

Cet écran présente les données modifiées par l'utilisateur. A noter que la validation de l'administrateur ne porte que sur l'adresse mail, la zone d'intervention et les rattachements d'établissements.

3.13.1.2. Règles d'entrée

| Référence | | Permissions nécessaires | |
|---|---------------|---|--|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Pré-condition | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU310-05.MAIL_DEMANDE_MODIFICATION] | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | | | |

3.13.1.3. Règles d'affichage

| Référence | | | |
|---|---------------------|---|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | - Valider une demande de modifications | |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Valider une demande de modifications | |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Généralités | Le fonctionnement des champs est identique au CU310 | |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-004 | Données | Le formulaire affiche les données saisies par l'utilisateur. | |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-005 | Email | L'ancienne adresse mail est indiquée à côté de la nouvelle adresse mail saisie par l'utilisateur. | |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-006 | Raison | La raison de la modification est affichée et n'est pas modifiable | |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-007 | Zone d'intervention | Les boutons « supprimer » ne sont disponibles que sur les nouveaux « territoires » ajoutées dans le cadre de cette demande. | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-008 | Établissements | La case à cocher ne sera active que pour les nouveaux établissements ajoutés dans le cadre de cette demande. |
|---|-----------------------|--|

3.13.1.4. Maquette

The wireframe illustrates the 'Evaluation PDE' interface for validating modification requests. It includes sections for general information, structure of the organization, and intervention zones.

Informations générales

- Nom *: DUPOND
- Prénom *: Pierre
- Téléphone *: 0252525252
- Fonction *: Chargé de mission
- Adresse email *: pierre.duponde@societe.com
- Ancienne adresse email: pierre.dupond@societe.com

L'utilisateur recevra une notification à cette adresse

Structure d'animation

- Nom de la structure d'animation: Ma structure
- Raison sociale *: Societe SA
- Adresse *: 2 rue des mimosas
- Code postal * Commune *:
44000 NANTES

Zone d'intervention

- Nom de votre zone d'intervention *: Ma zone d'intervention
- Région: (dropdown menu)
- Département: (dropdown menu)
- Commune: (dropdown menu)
- Ajouter la sélection à la zone d'intervention >
- Contenu de la zone *:
Aquitaine
Pays de la loire - Loire atlantique
Pays de la loire - Vendée - Montaigu
Loire-Atlantique

[CU632-01 – Valider une demande de modifications Animateur] 1/2

Etablissements

Sélectionnez les établissements que vous souhaiteriez rattacher à votre zone

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 44200 - Etablissement 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 44300 - Etablissement 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 85600 - Etablissement 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 85600 - Etablissement 12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 85600 - Etablissement 123 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 85600 - Etablissement 1234 |

Tout sélectionner | Tout désélectionner

Commentaire

Raison de la modification *

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

Annuler | Refuser la demande | Valider la demande

[CU622 – Valider une demande d'inscription Animateur] 2/2

3.13.1.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|------|--|---------------------|
| | | Identique au CU310-02 sans NOUV_PASS_1, NOUV_PASS_2 et RAISON_MODIF | |

3.13.1.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Refuser le compte »

- Le [CU632-02] est affiché sous forme de popup

Sinon s'il clique sur « Accepter le compte » :

- Le [CU632-03] est affiché sous forme de popup

Note technique :

Seuls les territoires et établissements cochés à l'écran seront pris en compte. Les territoires et établissements précédemment sélectionnés par l'utilisateur et non conservés par l'administrateur seront supprimés.

3.13.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Refus d'une demande Animateur

3.13.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier le mail qui sera envoyé à l'utilisateur pour lui expliquer le motif du refus.

3.13.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|---|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU310-05.MAIL_DEMANDE_MODIFICATION] | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | | |

3.13.2.3. Règles d'affichage

| Référence | Mail | |
|---|------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | Les tags <xxx> présents sur la maquette sont remplacés par les valeurs définies dans la configuration (cf généralités sur les mails) |

3.13.2.4. Maquette

The screenshot shows a web-based form interface. At the top, there are input fields for 'Téléphone *' (0253000102) and 'Fonction *' (Responsable des achats). Below this, a message box contains the text: "Merci de compléter le mail de refus qui sera envoyé à l'utilisateur". The message body itself says: "Bonjour,
Vous avez effectué une demande de modification de votre adresse mail ou de votre zone d'intervention sur le site <ADEME_EVALPDE>. Malheureusement, nous ne pouvons donner suite à votre demande." A signature placeholder "<MAIL_SIGNATURE>" is present. At the bottom, there are two buttons: "Annuler" and "Refuser la modification". A dropdown menu for "Classe effectif *" shows "300-500".

[CU632-02 – Valider une demande de modifications Animateur]

3.13.2.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| COMM | Chaîne de caractères multilignes Valeur par défaut : « Malheureusement, nous ne pouvons donner suite à votre demande. » | Non | |

3.13.2.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Refuser la demande »

- L'utilisateur reçoit le mail, tel qu'il a été défini par l'administrateur avec comme sujet « <MAIL_SUJET> Votre demande de modification de compte »
- Les données saisies par le référent et éventuellement complétées par l'administrateur sont enregistrées.
- Toutes les informations créées dans le cadre de cette demande et « en attente de validation administrateur » sont supprimées, cela inclut :
 - La zone d'intervention ainsi que les demandes rattachements animateur / établissements
- Si** l'administrateur est logué

- Il est redirigé vers le [CU620] avec un message lui confirmant la prise en compte de son action
- **Sinon**
 - Il est redirigé vers une page ne contenant que le message lui confirmant la prise en compte de son action.

Sinon s'il ferme la popup ou clique sur le bouton « Annuler » :

- aucune action n'est effectuée

3.13.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable.:Acceptation d'une demande Animateur

3.13.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier le mail qui sera envoyé à l'utilisateur pour le notifier de la modification de son compte.

3.13.3.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | Pré-condition |
|---|---|---------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_GES_UTIL ou accès depuis le lien dans : [CU310-05.MAIL_DEMANDE_MODIFICATION] | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | | |

3.13.3.3. Règles d'affichage

| Référence | Mail | |
|---|------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | Les tags <xxx> présents sur la maquette sont remplacés par les valeurs définies dans la configuration (cf généralités sur les mails) |

3.13.3.4. Maquette

Informations générales

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------------------|
| Nom * | DUPONT | Prénom * | Pierre |
| Téléphone * | 0253000102 | Fonction * | Responsable des achats |

Merci de compléter le mail d'acceptation qui sera envoyé à l'utilisateur

Bonjour,

Vous avez effectué une demande de modification de votre adresse mail ou de votre zone d'intervention sur le site <ADEME_EVALPDE>.

Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande vient d'être validée par nos administrateurs.

Vous pouvez vous connecter, dès à présent, sur le site à l'adresse <lien> en utilisant votre identifiant :

- identifiant : xxxxxxx

<MAIL_SIGNATURE>

Structure

Annuler **Valider la demande**

300-500 ▾

Date d'entrée dans la démarche

[CU632-03 – Valider une demande de modifications Animateur]

3.13.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|---|-------|---------------------|
| COMM | Chaîne de caractères multilignes Valeur par défaut : « Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande vient d'être validée par nos administrateurs. » | Non | |

3.13.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Valider la demande »

- L'utilisateur reçoit le mail, tel qu'il a été défini par l'administrateur avec comme sujet « <MAIL_SUJET> Votre demande de modification de compte »
- Les données saisies par le référent et éventuellement complétées par l'administrateur sont enregistrées.

- Toutes les informations créées pour ce compte et « en attente de validation administrateur » passent en statut « Actif », cela inclut :
 - La zone d'intervention
- Le mail [CU332-04.MAIL_REFERENT] est envoyé à chaque référent des établissements sur lesquels l'animateur a fait une demande de rattachement dans le cadre de cette modification de compte (cf note technique 1). Ce mail permettra à chaque référent d'accepter ou de refuser la demande de rattachement de l'animateur.
- les rattachements animateur / entreprises passent en statut « en attente de validation du référent »
- **Si** l'administrateur est logué
 - Il est redirigé vers le [CU620] avec un message lui confirmant la prise en compte de son action
- **Sinon**
 - Il est redirigé vers une page ne contenant que le message lui confirmant la prise en compte de son action.

Sinon s'il ferme la popup ou clique sur le bouton « Annuler » :

- aucune action n'est effectuée

Note technique :

1) Il ne faut pas faire de relance sur les précédentes demandes de rattachements. Le mail ne doit donc être envoyé que pour les rattachements qui sont en statut « en attente de validation administrateur ».

3.14. CU640 – Gérer les contenus texte

3.14.1. Description générale

Ce cas d'utilisation a pour but de gérer les différents contenus de l'application. Il peut s'agir des pages d'aide, des aides contextuelles, des messages affichés dans les pages, mais également des messages de l'assistant.

Par défaut, l'utilisateur arrive sur le CU640-02. Les différents types de contenus sont affichés sous forme d'onglets.

L'utilisateur peut changer de type de contenus en cliquant sur les onglets.

| Intitulé | Description | Valeur |
|---------------|---------------------------|---|
| TEXT_CU90_03 | Ecran d'accueil référent | Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation |
| TEXT_CU90_04 | Ecran d'accueil animateur | Sa valeur associée |
| TEXT_CU103_03 | Ecran d'accueil invité | Sa valeur associée |

L'utilisateur est redirigé vers le CU de son choix selon l'onglet sélectionné:

- Messages CU640-02
- Pages d'aide CU640-04
- Aide contextuelle CU640-06
- Assistant CU640-08

3.14.2. CU640-02 : Liste des messages

3.14.2.1. Description fonctionnelle

Ce cas d'utilisation permet d'administrer les différents contenus texte (Exemple :TEXT_CU400-04) présents dans les écrans de l'application.

La liste des messages administrables est fixée en fonction des pages définies.

3.14.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
|-----------------|-------------------------|------------|
| RE-CU640-02-001 | | |

3.14.2.3. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | |
|-----------------|---------------------|---|
| RA-CU640-02-001 | Titre 1 | EvalPDE – Administration |
| RA-CU640-02-002 | Colonnes tableau | Administration / Gérer les contenus |
| RA-CU640-02-003 | |  Affichage : Edition d'un message |
| RA-CU640-02-004 | Colonnes tableau | Les colonnes suivantes sont triables par valeur dans le tableau : - Intitulé |
| RA-CU640-02-005 | Valeurs | Seuls les 100 premiers caractères de la valeur sont affichés. Si la valeur est tronquée, elle sera suivie de « ... ». |

3.14.2.4. Maquette

The wireframe shows a web browser window titled "ADEME / Eval PDE" with the URL "http://eval-pde.ademe.fr". The main content area displays the "Evaluation PDE" logo and the text "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". Below the logo is a navigation bar with links: Accueil, Paramètres, Administration, and FAQ. On the right side of the header, there is a user profile: Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME, Mon compte, and Déconnexion.

The main content area is titled "Administration / Gestion des contenus". On the left, a sidebar menu includes "Message", "Page d'aide", "Aide contextuelle", and "Assistant". The main content area contains a table titled "Liste des messages" with columns: Intitulé, Description, and Valeur. The table rows show:

| Intitulé | Description | Valeur |
|---------------|---------------------------|---|
| TEXT_CU90_03 | Ecran d'accueil référent | Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation |
| TEXT_CU90_04 | Ecran d'accueil animateur | Sa valeur associée |
| TEXT CU103_03 | Ecran d'accueil invité | Sa valeur associée |

[CU640-02 - Gerer contenus - Liste messages]

3.14.2.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le picto , il est redirigé vers le CU640-03 : Fiche message, pour le message correspondant.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Retour », il est redirigé vers le CU640-01 : Accueil.

3.14.3. CU640-03 : Fiche message

3.14.3.1. Description fonctionnelle

Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs de modifier le contenu d'un message référencé.

3.14.3.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| RE-CU640-03-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |

3.14.3.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|-----------------|---------------------|---|
| RA-CU640-03-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE – Administration |
| RA-CU640-03-002 | Titre 1 | Administration / Fiche message |
| RA-CU640-03-003 | Intitulé | Ce champ n'est pas éditable. |
| RA-CU640-03-004 | Contenu | L'utilisateur pourra ajouter des liens dans le contenu. |

3.14.3.4. Maquette

ADEM / Eval PDE
http://eval-pde.ademe.fr

Evaluation PDE
Evaluation des plans de déplacements en entreprises

Accueil Paramètres Administration FAQ

Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEM

Administration / Fiche message

Fiche Message

Message

Page d'aide

Aide contextuelle

Assistant

Intitulé : TEXT_CU90_03

Valeur *

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Annuler Enregistrer

[CU640-03 - Gérer contenus - Admin - Fiche Message]

3.14.3.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|-------|-------|---------------------|
| VALEUR | Texte | Oui | MIN=1 |

3.14.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il est redirigé vers le CU640-02 : Liste messages.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Enregistrer », les modifications sont enregistrées et il est redirigé vers le CU640-02 : Liste messages.

3.14.4. CU640-04 : Liste des pages d'aide

3.14.4.1. Description fonctionnelle

Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs d'administrer les différentes pages d'aide de l'application.

La liste des pages d'aide est figée.

3.14.4.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
|-----------------|-------------------------|------------|
| RE-CU640-04-001 | | |

3.14.4.3. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | |
|-----------------|---------------------|--|
| RA-CU640-04-001 | Titre 1 | EvalPDE – Administration |
| RA-CU640-04-002 | Colonnes tableau | Administration / Gérer les pages d'aide |
| RA-CU640-04-003 | |  Affichage : Edition d'une page d'aide |
| RA-CU640-04-004 | Colonnes tableau | Les colonnes suivantes sont triables par valeur dans le tableau : - Référence |
| RA-CU640-02-005 | Valeurs | Seuls les 100 premiers caractères de la valeur sont affichés. Si la valeur est tronquée, elle sera suivie de « ... ». |

3.14.4.4. Maquette

La maquette montre une interface web pour l'administration des pages d'aide. En haut, un menu horizontal propose Accueil, Paramètres, Administration et FAQ. À droite, une barre de connexion indique Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME avec des liens pour Mon compte et Déconnexion. Le contenu principal est intitulé "Administration / Gérer les pages d'aide". Une liste de pages d'aide est affichée dans une table :

| Référence | Description | Valeur |
|--------------|--------------------------|---|
| AIDE CU90_03 | Ecran d'accueil référent | Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation |
| AIDE CU90_01 | Ecran d'accueil référent | Remontée des premiers caractères |
| AIDE CU91_01 | Ecran d'accueil référent | Sa valeur associée... |

Sur le côté gauche, un menu latéral propose Message, Page d'aide, Aide contextuelle et Assistant.

[CU640-04 - Gerer contenus - Liste pages]

3.14.4.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le picto , il est redirigé vers le CU640-05 : Fiche page d'aide, pour la page correspondante.

3.14.5. CU640-05 : Fiche page d'aide

3.14.5.1. Description fonctionnelle

Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs de modifier les différentes pages d'aide de l'application.

3.14.5.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| RE-CU640-05-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |

3.14.5.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|-----------------|---------------------|---|
| RA-CU640-05-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE – Administration |
| RA-CU640-05-002 | Titre 1 | Administration / Fiche page d'aide |
| RA-CU640-05-003 | Intitulé | Ce champ n'est pas éditable. |
| RA-CU640-03-004 | Contenu | L'utilisateur pourra ajouter des liens dans le contenu. |

3.14.5.4. Maquette

La maquette montre une interface web pour l'édition d'une page d'aide. En haut, le menu principal inclut Accueil, Paramètres, Administration et FAQ. L'administration est identifiée par Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME. En bas à droite, il y a des liens pour Mon compte et Déconnexion.

Le formulaire central est intitulé "Fiche page d'aide". Il contient un champ "Titré" avec la valeur "AIDE_CU90_03". Un éditeur de texte WYSIWYG est visible avec les boutons B, I, U, style, etc. Le contenu de l'éditeur est une copie de la légende de la maquette. Deux boutons sont en bas : "Annuler" et "Enregistrer".

Sur la gauche, une barre latérale offre des options : Message, Page d'aide, Aide contextuelle et Assistant.

[CU640-05 - Gérer contenus - Admin - Fiche Page aide]

3.14.5.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|-------|-------|---------------------|
| VALEUR | Texte | Oui | MIN=1 |

3.14.5.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il est redirigé vers le CU640-04 sans sauvegarde des modifications.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « enregistrer », les modifications sont sauvegardées et il est redirigé vers le CU640-04.

3.14.6. CU640-06 : Liste des aides contextuelles

3.14.6.1. Description fonctionnelle

Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs d'administrer les différentes aides contextuelles apparaissant sur les écrans de l'application.

3.14.6.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| RE-CU640-06-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |

3.14.6.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|-----------------|---------------------|--|
| RA-CU640-06-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE – Administration |
| RA-CU640-06-002 | Titre 1 | Administration / Gérer les aides contextuelles |
| RA-CU640-06-003 | Colonnes tableau |  Affichage : Edition d'une aide contextuelle |
| RA-CU640-06-004 | Colonnes tableau | Les colonnes suivantes sont triables par valeur dans le tableau : - Intitulé |
| RA-CU640-02-005 | Valeurs | Seuls les 100 premiers caractères de la valeur sont affichés. Si la valeur est tronquée, elle sera suivie de « ... ». |

3.14.6.4. Maquette

La maquette montre une interface web avec un header "ADEME / Eval PDE" et un lien "http://eval-pde.ademe.fr". Le titre "Evaluation PDE" et la sous-titre "Evaluation des plans de déplacements en entreprises" sont visibles. Un menu horizontal comprend "Accueil", "Paramètres", "Administration" et "FAQ". En haut à droite, il y a une connexion pour "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME". Une barre d'administration indique "Administration / Gérer les aides contextuelles" et des liens "Mon compte" et "Déconnexion".

Sur la gauche, un menu latéral avec les options "Message", "Page d'aide", **Aide contextuelle** (soulignée), et "Assistant".

Le contenu principal est une liste de "Liste des aides contextuelles" dans une table à 4 colonnes : "Intitulé", "Description", "Valeur", et "Actions". La table contient les suivantes lignes :

| Intitulé | Description | Valeur | Action |
|---------------------|-------------|---|--------|
| AIDE_CXT CU90_03_01 | description | Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation | |
| AIDE_CXT CU90_01_01 | description | Remontée des premiers caractères | |
| AIDE_CXT CU90_01_02 | description | Sa valeur associée... | |
| AIDE_CXT_91_01_01 | description | Sa valeur associée... | |

[CU640-06 - Gerer contenus - Liste aideContextuelle]

3.14.6.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le picto , il est redirigé vers le CU640-07 : Fiche aide contextuelle, pour l'intitulé sélectionné.

3.14.7. CU640-07 : Fiche aide contextuelle

3.14.7.1. Description fonctionnelle

Ce cas d'utilisation permet de modifier le contenu d'une aide contextuelle.

3.14.7.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| RE-CU640-07-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |

3.14.7.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|-----------------|---------------------|---|
| RA-CU640-07-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE –Administration |
| RA-CU640-07-002 | Titre 1 | Administration / Fiche aide contextuelle |
| RA-CU640-07-003 | Intitulé | Ce champ n'est pas modifiable par l'utilisateur |

3.14.7.4. Maquette

La maquette montre une interface web de l'ADEME / Eval PDE. En haut, une barre d'outils avec des boutons de navigation et un champ d'adresse contenant <http://eval-pde.ademe.fr>. Le titre de la page est "Evaluation PDE" et sous-titré "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". En haut à droite, le nom de l'utilisateur "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME". En bas de la barre de menu, il y a des liens "Mon compte" et "Déconnexion".

Le contenu principal est une section "Administration / Fiche aide contextuelle". À gauche, une sidebar intitulée "Aide contextuelle" avec les options "Message", "Page d'aide", "Aide contextuelle" (sélectionnée), et "Assistant".

Le formulaire central affiche un champ "Intitulé" avec la valeur "AIDE_CXT CU90_03_01". En dessous, un champ "Valeur" contient du texte placeholder : "lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.". En bas de la fenêtre, il y a deux boutons : "Annuler" et "Enregistrer".

[CU640-07 - Gérer contenus - Admin - Fiche AideContextuelle]

3.14.7.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|------------------|-------|---------------------|
| VALEUR | Texte multiligne | Oui | MIN=1 ; MAX=2000 |

3.14.7.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Annuler », les modifications ne sont pas enregistrées.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Enregistrer », les données sont mises à jour.

Dans les deux cas, il est redirigé vers le CU640-06.

3.14.8. CU640-08 : Liste des contenus de l'assistant

3.14.8.1. Description fonctionnelle

Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs d'administrer les différents contenus de l'assistant. La liste des contenus disponibles est figée.

3.14.8.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | |
|-----------------|-------------------------|--|
| RE-CU640-04-001 | PERM_ADMIN | |

3.14.8.3. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | |
|-----------------|---------------------|--|
| RA-CU640-08-001 | Titre 1 | EvalPDE – Administration |
| RA-CU640-08-002 | Colonnes tableau | Administration / Gérer les contenus de l'assistant |
| RA-CU640-08-003 | |  Affichage : Edition d'un contenu de l'assistant |
| RA-CU640-08-004 | Colonnes tableau | Les colonnes suivantes sont triables par valeur dans le tableau : - Référence |
| RA-CU640-02-005 | Valeurs | Seuls les 100 premiers caractères de la valeur sont affichés. Si la valeur est tronquée, elle sera suivie de « ... ». |

3.14.8.4. Maquette

La maquette montre une interface web avec un header "ADEME / Eval PDE" et un lien "http://eval-pde.ademe.fr". Le titre "Evaluation PDE" et la sous-titre "Evaluation des plans de déplacements en entreprises" sont visibles. En haut à droite, il y a un menu avec "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME", "Mon compte" et "Déconnexion". Le menu principal comprend "Accueil", "Paramètres", "Administration" et "FAQ". La section "Administration / Gérer les contenus de l'assistant" est active. À gauche, une barre latérale contient des liens : "Message", "Page d'aide", "Aide contextuelle" (souligné) et "Assistant". La partie centrale affiche une liste de contenus avec les colonnes "Référence", "Description" et "Valeur". Les éléments listés sont :

| Référence | Description | Valeur |
|---------------------|-------------|--|
| ASSISTANT_BIENVENUE | Description | Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation... |
| ASSISTANT_DEMARRER | Description | Remontée des premiers caractères |
| ASSISTANT_SAISIE_1 | Description | Sa valeur associée... |

[CU640-08 - Gerer contenus - Liste assistant]

3.14.8.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le picto , il est redirigé vers le CU640-09 : Fiche page assistant, pour le contenu correspondant.

3.14.9. CU640-09 : Fiche contenu de l'assistant

3.14.9.1. Description fonctionnelle

Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs de modifier les différentes contenus de l'assistant.

3.14.9.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| RE-CU640-09-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |

3.14.9.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| RA-CU640-09-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE – Administration |
| RA-CU640-09-002 | Titre 1 | Administration / Fiche assistant |
| RA-CU640-09-003 | Intitulé | Ce champ n'est pas éditable. |

3.14.9.4. Maquette

La maquette montre une interface web de l'ADEME pour l'évaluation des plans de déplacements en entreprises. Le navigateur indique l'URL <http://eval-pde.ademe.fr>. Le titre de la page est "Evaluation PDE" et sous-titre "Evaluation des plans de déplacements en entreprises".

Le menu principal comprend : Accueil, Paramètres, Administration, FAQ. En haut à droite, il indique "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME".

Le sous-menu "Administration / Fiche contenu de l'assistant" est actif. Il affiche une fiche de contenu intitulée "ASSISTANT_BIENVENUE". La section "Valeur *" contient du texte enrichi avec des balises HTML (bold, italic, underline, etc.) et une grande quantité de placeholder text ("lorem ipsum").

À la base de la page, il y a deux boutons : "Annuler" et "Enregistrer".

[CU640-09 - Gerer contenus - Admin - Fiche Assistant]

3.14.9.5. Données de formulaire

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|-------|-------|---------------------|
| VALEUR | Texte | Oui | MIN=1 ; MAX=2000 |

3.14.9.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il est redirigé vers le CU640-08 sans sauvegarde des modifications.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « enregistrer », les modifications sont sauvegardées et il est redirigé vers le CU640-08.

3.15. CU650 – Gérer les tables de paramétrage

3.15.1. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les tables de paramétrage

3.15.1.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de gérer les valeurs des tables de paramétrage. Il s'agit de la première page de la fonction « Gérer les tables de paramétrage ».


3.15.1.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.15.1.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|--|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE- Gérer les tables de paramétrage |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les tables de paramétrage |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | L'écran présente les liens suivants : Classe d'effectif, Structure juridique |

3.15.1.4. Maquette



[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.*— Gérer les tables de paramétrage]

3.15.1.5. Action en sortie

Si l'utilisateur clique sur le nom de la table, il est redirigé vers le CU650-02 correspondant.

3.15.2. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Gérer les données d'une table de paramétrage

3.15.2.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'afficher et de gérer les valeurs des tables de paramétrage. Il s'agit de la première page de la fonction « Gérer les tables de paramétrage ».

3.15.2.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | |
|---|-------------------------|------------------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_ADMIN | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | Une table sélectionnée |

3.15.2.3. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | | EvalPDE- Gérer les tables de paramétrage |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les tables de paramétrage |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-003 | Tableau | L'écran présente les valeurs de la table. La colonne « Active » indique si la valeur est en statut actif dans l'application. |

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE application at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The title bar reads "ADEME / Eval PDE". The main content area is titled "Evaluation PDE" and "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The navigation menu includes "Accueil", "Paramètres", "Administration", and "FAQ". The top right corner shows the user information "Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME". Below the menu, the page title is "Gérer les tables de paramétrage / Structure juridique". On the right, there are links for "Mon compte" and "Déconnexion". The main content is a table titled "Liste des valeurs" (List of values) showing the following data:

| Nom | Abreviation | Active |
|----------------------------------|-------------|--------|
| Société à responsabilité limitée | SARL | Oui |
| Société Anonyme | SA | Oui |
| ... | | |

On the left side of the table, there is a vertical toolbar with icons for edit, delete, and other actions. At the bottom left is a button "Retour à l'accueil" (Return to home) and at the bottom right is a button "Ajouter une valeur" (Add a value).

3.15.2.4. Maquette

[Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer les tables de paramétrage]

3.15.2.5. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter une valeur » il est redirigé vers le CU650-03.

Si l'utilisateur clique sur le bouton , il est redirigé vers le CU650-04.

3.15.3. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Ajouter une valeur

3.15.3.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet d'ajouter une valeur dans une table de paramétrage. L'écran présente un formulaire affichant les champs de la table.

3.15.3.2. Règles d'entrée

| Référence | Permissions nécessaires | |
|---|-------------------------|--|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | PERM_ADMIN | |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.15.3.3. Règles d'affichage

| Référence | Titre de la fenêtre | |
|---|---|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | EvalPDE - Gérer les tables de paramétrage | |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les tables de paramétrage / <nom de la table> |

3.15.3.4. Maquette

The wireframe shows a web browser window for 'ADEME / Eval PDE' at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is 'Evaluation PDE' with the subtitle 'Evaluation des plans de déplacements en entreprises'. The navigation menu includes 'Accueil', 'Paramètres', 'Administration', and 'FAQ'. The top right shows the user 'Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME'. Below the header, the main content area is titled 'Gérer les tables de paramétrage / Structure juridique'. A sub-section title 'Ajouter une structure juridique' is followed by a form with fields for 'Nom *' (with a red asterisk), 'Abréviation *' (with a red asterisk), and a checked checkbox labeled 'Active'. At the bottom left is a 'Précédent' button, and at the bottom right is an 'Ajouter' button.

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.— Gérer les tables de paramétrage*]

3.15.3.5. Données de formulaire

Les données du formulaire sont en fonction de la table :

Pour « Classe d'effectif » :

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|----------------------------------|-------|---------------------|
| NOM | Nom | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| MIN | Entier numérique non nul | Oui | |
| MAX | Entier numérique non nul | Non | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

Pour « Structure juridique » :

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|----------------------------------|-------|---------------------|
| NOM | Nom | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| ABREV | Abréviation | Oui | MIN=0 , MAX=10 |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.15.3.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur « Ajouter », la valeur est ajoutée, l'utilisateur est redirigé vers le CU650-02.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU650-02.

Note technique :

Le statut « actif » est équivalent à une suppression logique (deleted_at) et permet de définir si la valeur doit être affichée dans les formulaires de saisies de l'application.

3.15.4. Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Modifier une valeur

3.15.4.1. Description fonctionnelle

Cet écran permet de modifier une valeur.

3.15.4.2. Règles d'entrée

| Référence | | |
|---|-------------------------|------------|
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Permissions nécessaires | PERM_ADMIN |
| RE-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Pré-condition | |

3.15.4.3. Règles d'affichage

| Référence | | |
|---|---------------------|---|
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-001 | Titre de la fenêtre | EvalPDE - Gérer les tables de paramétrage |
| RA-Erreur ! Source du renvoi introuvable.-002 | Titre 1 | Gérer les tables de paramétrage / <nom de la table> |

3.15.4.4. Maquette

The screenshot shows a web browser window for the ADEME / Eval PDE application at the URL <http://eval-pde.ademe.fr>. The page title is "Evaluation PDE" and the subtitle is "Evaluation des plans de déplacements en entreprises". The top navigation bar includes links for Accueil, Paramètres, Administration, and FAQ. On the right, there is a user profile for Christelle BORTOLINI / Administrateur / ADEME with links for Mon compte and Déconnexion.

The main content area is titled "Gérer la FAQ / Structure juridique". It contains a form for modifying a value:

- Nom ***: Société à responsabilité limitée
- Abréviation ***: SARL
- Active

At the bottom of the form are three buttons: Précédent, Supprimer, and Modifier.

[*Erreur ! Source du renvoi introuvable.– Gérer les tables de paramétrage*]

3.15.4.5. Données de formulaire

Les données du formulaire sont en fonction de la table :

Pour « Classe d'effectif » :

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|----------------------------------|-------|---------------------|
| NOM | Nom | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| MIN | Entier numérique non nul | Oui | |
| MAX | Entier numérique non nul | Non | |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

Pour « Structure juridique » :

| Référence | Type | Oblig | Règle de validation |
|-----------|----------------------------------|-------|---------------------|
| NOM | Nom | Oui | MIN=0 , MAX=80 |
| ABREV | Abréviation | Oui | MIN=0 , MAX=10 |
| ACTIF | Case à cocher, cochée par défaut | | |

3.15.4.6. Actions en sortie

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier », la valeur est enregistrée. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU650-02.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer », le message de confirmation suivant sera affiché :

« Vous allez supprimer cette valeur, souhaitez-vous continuer ? ».

Si l'utilisateur confirme la valeur est supprimée. A noter que si la valeur est utilisée dans l'application, elle ne sera pas supprimée et le message suivant sera affiché : « Cette valeur est utilisée dans l'application et ne peut pas être supprimée. Vous pouvez la rendre inactive en décochant la case correspondante. ».

L'utilisateur est ensuite redirigé vers le CU650-02.

Si l'utilisateur clique sur le bouton « Précédent », il est redirigé vers le CU650-02.