5140379016 周剑宇

PC bootstrap

作业文档解释的十分清楚:启动后把ROM BIOS加载到内存0x000f0000-0x000fffff,初始的段寄存器和指针寄存器是0xf000和0xfff0,在实模式下对应的第一条指令的物理地址就是0xffff0,第一条跳转到0xfe05b

```
in %al,port #把%al中的值写到端口地址为port的端口中
out port,%al #与上相反
```

可以看到写了这些端口地址0xd,0xda,0xd6,0x70,0x71...再看了链接材料:

```
0000-000f Slave DMA controller
00C0-00DE Master DMA controller
0070-0071 NMI Enable / Real Time Clock
```

大概是对DMA做了一些初始化吧,然后关闭NMI,开启时钟

Boot loader

文档中讲过的略过,直接开始回答问题:

```
7c00 - 7c1d:
#asm的注释中写的十分清楚,关中断,设置段寄存器,开启a20线
7cle: lgdt gdtdesc
          %cr0, %eax
7c24: movl
7c26: orl $CRO_PE_ON, %eax
7c2a: movl
          %eax, %cr0
#load GDT?
#看了一下gdtdesc, 应该是把gdt的地址和大小-1载入到gdt寄存器中
#然后是把cr0修改为1, 也就是进入了保护模式
7c32 - 7c3f:
#进入保护模式后又设置了一遍段寄存器
7c40: movl $start, %esp
#把栈指针设为7c40
#不是很明白, 但是看上去很舒服, 很有灵性
```

然后就进入了main.c中的bootman:

```
// read 1st page off disk
    readseg((uint32_t) ELFHDR, SECTSIZE*8, 0);
//...
// Read 'count' bytes at 'offset' from kernel into physical address 'pa'.
```

功能是把从kernel开始8*512个byte的内容读入到ELFHDR(0x10000)的地方

readseg是通过readsect实现的,从名字上看是读指定扇区位置的内容。

而exercise3的答案是

```
((void (*)(void)) (ELFHDR->e_entry))();
```

就是跳转到entry, 即内核入口, boot.asm中:

```
((void (*)(void)) (ELFHDR->e_entry))();
7d74: ff 15 18 00 01 00 call *0x10018
```

回答文档下面的三个问题:

```
1. ljmp $PROT_MODE_CSEG, $protcseg
7c2d: ea 32 7c 08 00 66 b8 ljmp $0xb866,$0x87c32
```

最后一条是((void (*)(void)) (ELFHDR->e_entry))();
 跳转后到(*0x10018),第一条指令是entry.S中的

```
entry:
movw $0x1234,0x472 # warm boot
```

3. 放在ELF头部信息中, 代码很清楚:

```
ph = (struct Proghdr *) ((uint8_t *) ELFHDR + ELFHDR->e_phoff);
eph = ph + ELFHDR->e_phnum;
for (; ph < eph; ph++)
    // p_pa is the load address of this segment (as well
    // as the physical address)
    readseg(ph->p_pa, ph->p_memsz, ph->p_offset);
```

后续的readseg都是根据ELFHDR中的数据来的。

练习5就不用讲了,关于c的指针的。

练习6:

Kernel

这是进入kernel后最初的代码:

通过gdb一步步运行,发现在movl %eax, %cr0指令前,print一个0xf00xxxxxx处的内容,都是0,而在这一步之后,映射到了address-0xf0000000的低位地址处。

也就是说在这一步之后,虚拟地址的映射完成。如果注释掉,之后的"mov \$relocated, %eax ;jmp *%eax"就会出错,因为要jmp的地址是虚拟地址。

然后看到 kern/printf.c , lib/printfmt.c kern/console.c 三个文件,我没有去trace他们的调用关系,因为读代码就可以明白了。前两个文件中调用了console.c中的函数,看了下显然console.c实现的就是打印的功能,和i/o相关的,所以不需要认真读。printf.c中的cprintf和vcprintf函数就是我们调用的print函数,而他们是通过printfmt.c中的vprintfmt和自己定义的putch(通过console.c中的cputchar实现)这两个函数实现的,而printfmt.c中实现的是根据输入的内容格式完成最终的打印内容,所以我认为printf.c是系统print功能的接口通过调用lib/printfmt.c得到最终的打印内容,通过kern/console.c实现实际打印到显示屏上的效果。

实习八进制:

```
// (unsigned) octal
    case 'o':
        putch('0', putdat);
        num = getuint(&ap, lflag);
        base = 8;
        goto number;
```

实现"%+":

```
// flag to get a '+' precede positive numbers
    case '+'
    pflag = 1;
    goto reswitch;
```

实现"%n":

```
const char *null_error = "\nerror! writing through NULL pointer! (%n
argument)\n";
const char *overflow_error = "\nwarning! The value %n argument pointed to
has been overflowed!\n";
           // Your code here
            signed char *arg = va_arg(ap ,signed char * );
            if(arg == NULL){
                printfmt(putch,putdat,"%s",null_error);
            }else{
               int i = *(int *)putdat;
                if( i > 127){
                    printfmt(putch,putdat,"%s",overflow_error);
                    *arg = -1;
                }else{
                    *arg = i;
                }
            }
```

靠左行驶:

```
number:
            if(rtpflag == 1){
                printnumRP(putch, putdat, num, base, width, padc , 0);
            }else{
                printnum(putch, putdat, num, base, width, padc);
            break;
//...
static int
printnumRP(void (*putch)(int, void*), void *putdat,
    unsigned long long num, unsigned base, int width, int padc , int or)
   int sp = 0;
   // first recursively print all preceding (more significant) digits
   if (num >= base) {
       // first print this (the least significant) digit
        sp = printnumRP(putch, putdat, num / base, base, width - 1, padc ,
or +1);
    } else {
       // print any needed pad characters after first digit
        sp = width;
   putch("0123456789abcdef"[num % base], putdat);
   if(or == 0){
           while (--sp > 0)
            putch(padc, putdat);
    }
   return sp;
}
```

我没有去改原来的printnum,因为我觉得把所有的判断放在上一层,这里简单的实现最简单的print number功能更为合适。

Stack

```
# stack backtraces will be terminated properly.
movl $0x0,%ebp  # nuke frame pointer

# Set the stack pointer
movl $(bootstacktop),%esp

# now to C code
call i386_init
```

这是在指针的初始值。

```
.p2align    PGSHIFT  # force page alignment
.globl    bootstack
bootstack:
    .space    KSTKSIZE
    .globl    bootstacktop
bootstacktop:
```

在inc/memlayout.h中找到KSTKSIZE的大小,是8个page size的大小: 8*4096

```
#define KSTKSIZE (8*PGSIZE) // size of a kernel stack
```

所以栈的地址的空间是从bootstacktop开始向下8*PGSIZE大小。

之后的练习基本上就是写写代码了,没有什么可提的。