## Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Prof. Edson Borin

2° Semestre de 2015

### Conjunto de Instruções e programação do IAS

- •O IAS possui um conjunto com 20 instruções
  - •Transferência de dados: 6
  - Aritméticas: 8
  - •Salto incondicional: 2
  - •Salto condicional: 2
  - Modificação de endereço: 2

- •Transferência de dados
  - •Mover dados da memória para registradores

```
LOAD MQ,M(X) // MQ <= Mem[X]

LOAD M(X) // AC <= Mem[X]

LOAD -M(X) // AC <= -(Mem[X])

LOAD |M(X)| // AC <= |Mem[X]|
```

- •Transferência de dados
  - •Mover dados de um registrador para outro

LOAD MQ 
$$//$$
 AC  $<=$  MQ

•Mover dados de registradores para a memória

```
STOR M(X) // Mem[X] \le AC
```

- Aritméticas
  - •Realizar operações aritméticas

```
ADD M(X) // AC <= AC + Mem[X]

ADD |M(X)| // AC <= AC + |Mem[X]|

SUB M(X) // AC <= AC - Mem[X]

SUB |M(X)| // AC <= AC - |Mem[X]|
```

- Aritméticas
  - •Realizar operações aritméticas

```
LSH // AC(0:38) <= AC(1:39)
// AC(39) <= 0
```

RSH 
$$// AC(1:39) \le AC(0:38)$$
  
 $// AC(0) \le 0$ 

- Aritméticas
  - •Realizar operações aritméticas

```
MUL M(X) // AC:MQ \le MQ \times Mem[X]
```

•Exemplo: Computar a expressão:

$$(234*3) + (899*23)$$

•Exemplo: (234\*3)+(899\*23)

•Exemplo: Computar a expressão: (234\*3)+(899\*23)

```
LOAD MQ, M(0x100)
                                   0000 09 100 0B 101
MUL
     M(0x101)
LOAD MO
STOR M(0x0FF)
                                   0001 0A 000 21 0FF
LOAD MQ, M(0x102)
     M(0x103)
                                   0002 09 102 0B 103
MUL
LOAD MO
    M(0x0FF)
                                   0003 0A 000 05 0FF
ADD
00FF 00 00 00 00 00 //
                       Temporario
                                   00FF 00 00 00 00 00
0100 00 00 00 00 EA // 234
                                   0100 00 00 00 00 EA
0101 00 00 00 00 03 // 3
                                   0101 00 00 00 00 03
0102 00 00 00 03 83 // 899
                                   0102 00 00 00 03 83
0103 00 00 00 00 17 // 23
                                   0103 00 00 00 00 17
```

Exemplo: Computar a expres

```
LOAD MQ,M(0x100)

MUL M(0x101)

LOAD MQ

STOR M(0x0FF)

LOAD MQ,M(0x102)

MUL M(0x103)

LOAD MQ

ADD M(0x0FF)
```

Não é necessário iniciar a palavra de memória reservada para o temporário

00 05 0FF

```
      OOFF
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      <
```

0.0

- Salto Incondicional
  - •Desviar o fluxo de execução

```
JUMP M(X,0:19) // Salta para a instrução à esquerda de Mem[X]
```

JUMP M(X,20:39) // Salta para a instrução à direita de Mem[X]

- Salto Condicional
  - •Desviar o fluxo de execução

```
JUMP+ M(X,0:19) // Se AC >= 0,
salta para a instrução à esquerda de
Mem[X], senão executa a próxima
instrução
JUMP+ M(X,20:39) // instr. à dir.
```

•Exemplo: Computar o fatorial de N:

```
fat = 1;
i = 1;
faça
fat = fat * i
i = i+1;
enquanto i <= N</pre>
```

```
fat = 1;
i = 1;
faça
fat = fat * i
i = i+1;
enquanto i <= N</pre>
```

```
Comeco:
 LOAD MQ, M(0x102) // Carrega fat em MQ
MUL M(0x103) // Multiplica MQ por i
 LOAD MO
                 // Salva resultado em
 STOR M(0x102)
                 // fat.
 LOAD M(0x103)
                 // Carrega i em AC
 ADD M(0x101)
                // Incrementa AC e salva
 STOR M(0x103) // resultado em i
 LOAD M(0x100) // Carrega N em AC
 SUB M(0x103)
                 // AC = AC - i
 JUMP+ M(Comeco)
                 // Salta para Comeco se
 Fim
                 // N-i >= 0
\# N: (N=10)
0100 00 00 00 00 0A
# Constante 1
0101 00 00 00 00 01
# fat
0102 00 00 00 00 01
# i
0103 00 00 00 00 01
```

Comeco:

```
fat = 1;
i = 1;
faça
fat = fat * i
i = i+1;
enquanto i <= N</pre>
```

C	omeco	):											
	LOAD	MÇ	),M(	0x1	02)	)							
	MUL	М (	0x1	.03)				0000	09	102	2 O E	3 1	03
	LOAD	MÇ	)										
	STOR	М (	0x1	.02)				0001	0A	000	21	L 10	02
	LOAD	М (	0x1	03)									
	ADD	М (	0x1	01)				0002	01	103	3 05	5 10	01
	STOR	М(	0x1	03)									
	LOAD	М (	0x1	.00)	)			0003	21	103	3 01	L 10	00
	SUB	М (	0x1	03)									
	JUMP-	<u> </u>	I ( Cc	mec	<b>:</b> 0)			0004	06	103	3 <b>O</b> E	0	00
	Fim												_
								0005	00	000	00	0 (	00
#	<u> </u>	( N	$\overline{1=10}$	))									
0	100 (	00	00	00	00	0A		0100	00	00	00	00	0A
#	# Constante 1												
0	101 (	00	00	00	00	01		0101	00	00	00	00	01
#	fat												
0	102 (	00	00	00	00	01		0102	00	00	00	00	01
#	i i												
0	103 (	00	00	00	00	01		0103	00	00	00	00	01

Comeco:

# fat = 1; i = 1; faça fat = fat \* i

```
LOAD MQ, M(0x102)
     M(0x103)
MUL
                       0000 09 102 0B 103
LOAD MO
STOR M(0x102)
                       0001 0A 000 21 102
LOAD M(0x103)
ADD M(0x101)
                       0002 01 103 05 101
STOR M(0x103)
LOAD M(0x100)
                       0003 21 103 01 100
     M(0x103)
SUB
JUMP+ M(Comeco)
                       0004 06 103 OF 000
Fim
```

Código da operação "OF".

Salta para a instrução à esquerda da palavra no endereço 000

		0100	00	00	00	00	0A
00	01	0101	00	00	00	00	01
00	01	0102	00	00	00	00	01
00	01	0103	00	00	00	00	01

000 00 000

Exemplo: Somar os valores de um vetor com N números. Suponha que o vetor começe no endereço 0x070 e que N > 0.

```
soma=0
i=0
faça
soma = soma + vetor[i]
i = i+1;
enquanto i < N</pre>
```

- Modificação de endereços
  - Modificar o campo endereço de uma instrução na memória

```
STOR M(X,8:19)

// Mem[X](8:19) <= AC(28:39)

STOR M(X,28:39)

// Mem[X](28:39) <= AC(28:39)
```

```
soma=0
i=0
faça
soma=soma+vetor[i]
i = i+1;
enquanto i < N</pre>
```

```
Comeco:
LOAD M(0x069) // Carrega a base do vetor,
ADD M(0x067) // soma com i e armazena o
STOR M(soma) // endereço da instrução "soma"
// Realiza a soma -- Soma = soma + vetor[i]
LOAD M(0x068) // Carrega a variavel soma,
soma:
ADD M(0x000) // soma com Vetor[i] e
STOR M(0x068) // armazena em soma.
// Atualiza i -- i = i+1
LOAD M(0x067) // Carrega i em AC,
ADD M(0x065) // soma com a constante 1, e
STOR M(0x067) // armazena em i
// Enquanto i < N</pre>
LOAD M(0x066) // Carrega (N-1)
SUB M(0x067) // AC = (N-1) - i
JUMP+ M(Comeco) // Salta para comeco se
                 // (N-1) - i >= 0
Fim
0065 00 00 00 00 01 // Constante 1
0066 \ 00 \ 00 \ 00 \ 00 \ 27 \ // \ N-1 \ (N=40)
0067 00 00 00 00 00 // i
0068 00 00 00 00 00 // Soma
0069 00 00 00 00 70 // Base do vetor
0070 00 00 00 00 01 // 1ª posicao do vetor
```

LOAD M(0x069)ADD M(0x067)

Comeco:

```
soma=0
i=0
faça
soma=soma+vetor[i]
i = i+1;
enquanto i < N</pre>
```

```
STOR M(soma)
LOAD M(0x068)
                      0001 12 002 01 068
soma:
     M(0x000)
ADD
STOR M(0x068)
                      0002 05 000 21 068
LOAD M(0x067)
     M(0x065)
 ADD
                      0003 01 067 05 065
STOR M(0x067)
LOAD M(0x066)
                      0004 21 067 01 066
     M(0x067)
SUB
JUMP+ M(Comeco)
                      0005 06 067 0F 000
Fim
                      0006 00 00 00 00 00
0065 00 00 00 00 01
                      0065 00 00 00 00 01
0066 00 00 00 00 27
                      0066 00 00 00 00 28
0067 00 00 00 00 00
                      0067 00 00 00 00 00
0068 00 00 00 00 00
                      0068 00 00 00 00 00
0069 00 00 00 00 70
                      0069 00 00 00 00 70
0070 00 00 00 00 01
                      0070 00 00 00 00 01
```

0000 01 069 05 067

LO*I* 

JUI

Fir 006!

0066

006

0069

```
Comeco:
LOAD M(0x069)
ADD M(0x067) 0000 01 069 05 067

STOR M(soma)
```

```
soma=0
i=0
faça
```

Instrução de soma à esquerda da palavra no endereço 002

```
LOAD M(0x068) 0001 12 002 01 068

soma:
ADD M(0x000)
STOR M(0x068) 0002 0: 00 21 068

LOAD M(0x067)
ADD M(0x065) 0003 0: 065

STOR M(0x067)
```

Código da operação "12". Move os 12 bits à direita de AC para o campo endereço da instrução à esquerda da palavra no endereço 002

•Exercício: buscar o primeiro número negativo em um vetor.

```
i = 0;
enquanto(vetor[i] >= 0)
{
   i = i+1;
}
```