ONDA PLANA UNIFORME

EL FRENTE DE ONDA ES UNA SUPERFICIE DE FASE UNIFORME. EL FRENTE DE ONDAS ES UN PLANO.

LA ONDA PLANA ES UNIFORME SI EL FRENTI DE ONDA ES UNA SUPERFICIE DE FASE UNIFORME Y AMPLITUD UNIFORME.

SE HA VISTO QUE EL CAMPO ELECTRICO SE PUEDE ESCRIBIR COMO:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \hat{x} = \hat{y} + j(\omega t - \beta z)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \hat{y} + \delta e^{ij(\omega t - \beta z)}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \hat{y} + \delta e^{ij(\omega t - \beta z)}$$

$$E_{o}(xyz) + \delta e^{ij(\omega t - \beta z)}$$

$$E_{o}(xyz) + \delta e^{ij(\omega t - \beta z)}$$


SE PROPAGA EN Z Y SESTA POLARIZADA EN X EN EL VACIO.
SOLO LA ONDA PROGRESIM

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} = \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} = -\beta \hat{\beta} \hat{z}$$

MUCHAS VECES A 8 SE LO LLAMA K

LAS ECUACIONES DE MAXWELL SE ESCRIBEN:


POR LO TANTO EYH SON TRANSVERSOS



A CONTINUACIÓN CONSIDERE QUE LA ONDA PLANA SE PROPAGA EN UNA DIRECCIÓN ARBITRARIF R= 2 Kx + 9 Ky + 2 KZ EL VECTOR Pr=7 P= xx+ yy+ 22 EL CAMPO ELECTRICO SE PUEDE ESCRIBIR

F= XEO EJR.P O BIEN:

== xEoe (wt-R.7) GENERALIZANDO: E=Eoe H=Hoei(wt-Ror)



EN UNA REGION LIBRE DE CARGAS:

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot (\vec{E} \cdot \vec{e} - j \vec{k} \cdot \vec{r}) = 0$$

$$\vec{E} \cdot \nabla (\vec{e} - j \vec{k} \cdot \vec{r}) = 0$$

DONDE:

$$\nabla(e^{-j\vec{k}\cdot\vec{r}}) = (\hat{x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{z}\frac{\partial}{\partial z})e^{-j(\kappa_x x + \kappa_y y + \kappa_z z)}$$

$$= -j(\kappa_x \hat{x} + \kappa_y \hat{y} + \kappa_z \hat{z})e^{-j(\kappa_x x + \kappa_y y + \kappa_z z)}$$

$$= -j(\kappa_x \hat{x} + \kappa_y \hat{y} + \kappa_z \hat{z})e^{-j(\kappa_x x + \kappa_y y + \kappa_z z)}$$

$$= -j(\kappa_x \hat{x} + \kappa_y \hat{y} + \kappa_z \hat{z})e^{-j(\kappa_x x + \kappa_y y + \kappa_z z)}$$

RESULTA

EO ES TRANSVERSAL A LA DIRECCION PROPAGACIÓN

EL CAMPO MAGNETICO SERÁ:

$$\overrightarrow{H} = \frac{\nabla \times \overrightarrow{E}}{-j\omega\mu} = \frac{-j\overrightarrow{k} \times \overrightarrow{E}}{-j\omega\mu} = \frac{\overrightarrow{k} \times \overrightarrow{E}}{-j\omega\mu} = \frac{\overrightarrow{k} \times \overrightarrow{E}}{2}$$

$$\frac{-A\omega}{H} = (\hat{R} \times \vec{E}_0) = \vec{J} \cdot \vec{k} \cdot \vec{r}$$

$$[A/m]$$

EN GENERAL LAS ECS DE MAXWELL:

$$-j\vec{k}\cdot\vec{E}=0$$

$$-j\vec{k}\cdot\vec{H}=0$$

$$-j\vec{k}\cdot\vec{H}=0$$

$$-j\vec{k}\cdot\vec{H}=0$$

$$-j\vec{k}\cdot\vec{H}=0$$