Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



Калужский филиал

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ <u>ИУК «Информатика и управление»</u> КАФЕДРА <u>ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ иинформационные</u>		
технологии»	obcente tenue 3BM	www.popm.cq.comore
ДОМАШНЯ	Я РАБОТА №	1
ДИСЦИПЛИНА: «Компьютерные	сети и интернет те	хнологии»
Выполнил: студент гр. ИУК4-62Б		(Губин Е.В.)
	(Подпись)	(Ф.И.О.)
Проверил:		(Прудяк П.Н.)
1 1	(Подпись)	(Ф.И.О.)
Дата сдачи (защиты):		
Результаты сдачи (защиты):		

- Балльная оценка:


- Оценка:

Цель: формирование практических навыков работы с сетевыми адаптерами. **Задачи:**

- 1. Создание компьютерной сети в рабочей области логической топологии
- 2. Настраивание на компьютерах и локальном сервере ір-адресов
- 3. Создание сегментов локальной сети посредством vlan на коммутаторе и sub-интерфейсов на маршрутизаторе
- 4. Подключение локальной сети к провайдеру
- 5. Настройка перегруженного NAT
- 6. Настройка access-листа
- 7. Настройка статического NAT

Результат выполнения работы:

Для начала расставим все необходимые элементы как показано на рисунке 1



Puc.1 – «Схема расположения элементов в сети»

Сеть будет состоять из трех компьютеров, сервера, коммутатора 2960 и маршрутизатора 1841. Для иммитации провайдера и выхода в интернет добавим сервера и маршрутизатор 1841.

Создадим два сегмента сети. Компьютеры определим во vlan 2, сервер определим во vlan 3.

Настроим коммутатор. Создадим vlan 2 и vlan 3 (см. рисунок 2)

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name users
Switch(config-vlan)#eit

^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name server
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Puc.2 – «Создание vlan 2, vlan 3»

Подключим компьютеры к портам коммутатора fa/01, fa0/2, fa0/3 и настроим эти порты во vlan 2 (рисунок 3)

```
Switch(config) #int range Fa0/1-3
Switch(config-if-range) #switchport mode access
Switch(config-if-range) #switchport acces vlan 2
Switch(config-if-range) #exit
Switch(config) #
```

Рис.3 – «Подключение портов коммутатора к vlan 2»

Далее подключим сервер к порту коммутатора fa0/4 и определим этот порт во vlan 3, как показано на рисунке 4

```
Switch(config) #interface FastEthernet0/4
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #switchport access vlan 3
```

Puc.4 – «Подключение порта коммутатора к vlan3»

Так же подключим маршрутизатор к порту коммутатора fa0/5 и настроим его как trunk-порт (рисунок 5)

```
Switch(config) #int Fa0/5
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 2,3
Switch(config-if) #exit
```

Puc.5 – «Настройка trunk-nopma»

Теперь необходимо настроить маршрутизатор. Проверим, к какому порту подключен маршрутизатор к коммутатору – fa0/0. Поднимем интерфейс (см. рисунок 6)

```
Router(config) #int Fa0/0
Router(config-if) #no shutdown

Router(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if) #exit
```

Рис.1 – «Настройка интерфейса fa0/0 маршрутизатора »

Создадим также sub-интерфейс для vlan 2 и vlan 3 (см. рисунок 7, 8)

```
Router(config) #int fa0/0.2
Router(config-subif) #encapsulation dotlq 2
Router(config-subif) #ip address 10.11.25.1 255.255.255.0
Router(config-subif) #no shutdown
Router(config-subif) #exit
```

Puc.7 – «Настройка саб-интерфейса vlan2»

```
Router(config) #int fa0/0.3
Router(config-subif) #ip address 10.11.26.1 255.255.255.0
Router(config-subif) #no shutdown
Router(config-subif) #exit
```

Puc.8 – «Настройка саб-интерфейса vlan3»

Настроим Ір-адрес, маску и шлюз для компьютера РС0 (см. рисунок 9)






Рис.9 – «Настройка компьютера РСО»


Такую же настройку проведем для PC1, PC2 и Server0 (рисунок 10, 11, 12 соответственно)



Puc.10 – «Настройка компьютера PC1»



Puc.11 – «Настройка компьютера РС2»



Puc.12 – «Настройка компьютера Server0»

Проверим связь компьютера PC0 со шлюзом, другими компьютерами и сервером. Связь есть (см. рисунок 13)

```
C:\>ping 10.11.26.2
Pinging 10.11.26.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.11.26.2: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 10.11.26.2: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 10.11.26.2: bytes=32 time<lms TTL=127
Ping statistics for 10.11.26.2:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
       Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\>ping 10.11.25.3
Pinging 10.11.25.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.25.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.11.25.3: bytes=32 time<lms TTL=128 Reply from 10.11.25.3: bytes=32 time<lms TTL=128 Reply from 10.11.25.3: bytes=32 time<lms TTL=128
Ping statistics for 10.11.25.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.11.25.1
Pinging 10.11.25.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.25.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.11.25.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.11.25.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.11.25.1: bytes=32 time=8ms TTL=255
Ping statistics for 10.11.25.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

Рис.13 – «Проверка работы локальной сети»

Мы настроили локальную сеть. Теперь необходимо настроить доступ к сети Интернет, симулировав провайдера посредством роутера и сервера, приняв, что провайдер нам выделил статический IP адрес.

Предположим, что на маршрутизаторе провайдера интерфейсу fa0/0 соответствует ір-адрес

Настроим маршрутизатор провайдера, как показано на рисунке 14

```
Router(config) #int fa0/0
Router(config-if) #ip address 195.111.62.91 255.255.255.0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #exit
```


Puc. 14 – «Настройка порта fa0/0 маршрутизатора провайдера»

Сервер провайдера подключен к маршрутизатору через порт fa0/1, сконфигурируем его, как показано на рисунке 15

```
Router(config-if) #int fa0/1
Router(config-if) #ip address 195.111.72.91 255.255.255.0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #exit
Router(config) #
```

Puc.15 – «Настройка порта fa0/1 маршрутизатора провайдера»

Настроим ір-адрес, маску и шлюз для сервера провайдера (рисунок 16)



Puc.9 – «Настройка компьютера Server1 провайдера»

Далее необходимо на маршрутизаторе сети предприятия для интерфейса fa0/1 прописать ip-адрес, который нам выделил провайдер (см. рисунок 17)

```
Router(config) #int fa0/1
Router(config-if) #ip address 192.111.62.92 255.255.255.0
Router(config-if) #no shutdown

Router(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Router(config-if) #exit
```

Рис.9 – «Настройка порта fa0/1 маршрутизатора сети»

Добавим шлюз по умолчанию через ір-адрес провайдера (рисунок 18)

```
Router(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.111.62.91
Router(config) #end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис.9 – «Настройка шлюза по умолчанию маршрутизатора сети»

Проверим связь с провайдером и доступность сервера провайдера (см. рисунок 19)

```
Router#ping 195.111.62.91

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 195.111.62.91, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 195.111.72.92

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 195.111.72.92, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Рис.9 – «Проверка связи с сервером провайдера»

Теперь попробуем проверим связь компьютера PC0 с сервером провайдера (рисунок 20)

```
C:\>ping 195.111.72.2

Pinging 195.111.72.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 195.111.72.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рис. 20 – «Проверка связи РС0 с сервером провайдера»

Связи нет, так как в сети используются «серые» адреса и маршрутизатор провайдера ничего не знает об этой сети. Обеспечим нашим компьютерам выход в интернет с помощью технологии NAT.

Вернемся к настройке маршрутизатора сети предприятия (router5). Интерфейс fa0/1 для NAT будет являться внешним, а интерфейсы fa0/0.2, fa0/0.3 будут для NAT внутренними (см. рисунок 21)

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNIE/2.

Router(config) #int fa0/1

Router(config-if) #ip nat outside

Router(config) #int fa0/0.2

Router(config-subif) #ip nat inside

Router(config-subif) #exit

Router(config-subif) #exit

Router(config-subif) #int fa0/0.3

Router(config-subif) #ip nat inside

Router(config-subif) #ip nat inside

Router(config-subif) #end

Router#
```

Puc.21 – «Настройка интерфейсов для NAT»

Теперь нужно создать access-листы, которые будут характеризовать, какой именно трафик мы будет проводит через NAT. Создадим access-лист с именем FOR-NAT с указанием сетей, как показано на рисунке 22

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list standard FOR-NAT
Router(config-std-nacl)#permit 10.11.25.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#permit 10.11.26.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#end
```

Puc.22 – «Настройка access-листа»

Добавим NAT возможность проводить с инсайда с использованием ассеss-листа, когда трафик проходит через интерфейс fa0/1 (рисунок 23)

```
Router(config) #ip nat inside source list FOR-NAT int fa0/1 overload Router(config) #end Router#
```

Puc.23 – «Добавление возможности проводить трафик»

Проверим доступ к серверу провайдера с PC0 – видим, что связь есть (см. рисунок 24)

```
C:\>ping 195.111.72.92

Pinging 195.111.72.92 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 195.111.72.92: bytes=32 time<lms TTL=126

Request timed out.

Reply from 195.111.72.92: bytes=32 time<lms TTL=126

Ping statistics for 195.111.72.92:

Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис.24 – «Проверка доступа РСО к серверу провайдера»

Можем посмотреть наши обращения через маршрутизатор router 5 (рисунок 25)

```
Router#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 195.111.62.92:89 10.11.25.2:89 195.111.72.92:89
```

Puc.25 – «Список обращений через локальный маршрутизатор»

Проверим связь между сервером в сети и сервером провайдера (рисунок 26)

```
C:\>ping 195.111.72.92

Pinging 195.111.72.92 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 195.111.72.92: bytes=32 time<lms TTL=126
Request timed out.
Reply from 195.111.72.92: bytes=32 time<lms TTL=126

Ping statistics for 195.111.72.92:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

Рис.26 – «Проверка связи между сервером сети и локальным сервером»

Мы настроили РАТ. Далее настроим статический NAT, то есть обеспечим доступ к нашему локальному серверу из внешней сети.

Перейдем в конфигурацию сервера, выберем http, откроем index.html и заменим сайт Cisco Packet Tracer на BMSTU. Нужно сделать так, чтобы обращение из внейшей сети к нашему маршрутизатору транслировалось на наше локальный веб-сервер.

Настроим статический NAT. Для этого вернемся в настройки маршрутизатора (см. рисунок 27)

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config) #ip nat inside source static tcp 10.11.26.2 80 195.111.62.92 80 Router(config) #end Router#
```

Рис.27 – «Настройка локального маршрутизатора для статического NAT»

Попробуем зайти в настройки внешнего сервера и набрать в браузере ірадрес внешнего интерфейса маршрутизатора (см. рисунок 28).




Рис.28 – «Проверка связи внешнего сервера и сервера локальной сети»

Видим веб-страницу нашего локального сервера, при этом наш сервер не имеет «белого» ір-адреса. Таким образом, мы настроили статический NAT.

Конечная схема сети выглядит следующим образом (рисунок 29)




Рис.29 – «Схема конечной сети»

Вывод: таким образом, в ходе выполнения лабораторной работы были сформированы практические навыки работы с сетевыми адаптерами.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Классификация видов NAT:

- 1. Static NAT (Статический NAT) отображение одного IP-адреса в другой. Постоянное соответствие между публичным и частным IP.
- 2. Dynamic NAT (Динамический NAT) назначение публичного IP-адреса для частного IP из пула адресов, что позволяет использовать множество частных адресов с ограниченным числом публичных.
- 3. PAT (Port Address Translation) вид динамического NAT, который отображает множество частных IP-адресов на один публичный, различая их по номеру порта (NAT с трансляцией портов).

2. Входящий и исходящий трафик:

- 1. Исходящий трафик это данные, которые отправляются с устройства в сеть (например, запросы от клиента на сервер).
- 2. Входящий трафик это данные, которые поступают на устройство из сети (например, ответы сервера на запросы клиента).

3. Способы применения ACL (Access Control Lists):

- 1. Ограничение доступа к определённым ресурсам сети (например, блокировка доступа к портам, протоколам или IP-адресам).
- 2. Защита от несанкционированных подключений.
- 3. Реализация политик безопасности на маршрутизаторах и коммутаторах.
- 4. Фильтрация трафика на основе IP-адресов, портов и протоколов.

4. Пример записи ACL:

```
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any access-list 101 deny ip any any
```

Эта запись разрешает трафик от сети 192.168.1.0/24 к любому адресу и запрещает все остальные подключения.

5. Способы подключения к маршрутизатору:

- 1. Через консольный порт (используя консольный кабель и терминальное ПО).
- 2. Через SSH (Secure Shell) для удалённого управления.
- 3. Через Telnet (менее безопасный вариант).
- 4. Через Web-интерфейс (например, если поддерживается HTTP/HTTPS интерфейс управления).

6. Вариант настройки Static NAT:

В этом примере частный IP-адрес 192.168.1.10 будет отображаться как публичный IP-адрес 203.0.113.5.