Лабораторная работа № 12. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ (ПРОТОКОЛ OSPF)

Цель работы: настроить автоматическое построение таблиц маршрутизации в составной сети по протоколу OSPF




Рис. 26. Пример динамической маршрутизации

Рассмотрим пример динамической маршрутизации на рис. 26. В рассматриваемом примере необходимо установить, чтобы с сетей компьютеров были доступны все IP адреса, не прописывая статически маршруты на роутерах:

- 1. Запускаем Cisco Packet Tracer;
- 2. Добавьте три роутера и три сети;
- 3. Настройте роутеры.
- 3.1. IP адрес для Router2 192.168.1.1 на интерфейсе gigabitEthernet 0/2, куда подключен PC3 с IP адресом 192.168.1.2. На интерфейсах gigabitEthernet 0/0 10.10.10.1/30, gigabitEthernet 0/1 10.10.11.1/30, которые связаны с Router1 и 3.
- 3.2. IP адрес для Router1 192.168.2.1 на интерфейсе gigabitEthernet 0/2. На интерфейсах gigabitEthernet 0/0 10.10.10.2/30, gigabitEthernet 0/1 10.10.12.1/30, которые связаны с Router2 и 3.

- 3.3. IP адрес для Router3 192.168.3.1 на интерфейсе gigabitEthernet 0/2. На интерфейсах gigabitEthernet 0/0 10.10.12.2/30, gigabitEthernet 0/1 10.10.11.2/30, которые связаны с Router1 и 2.
 - 4. Настроим poyrep Router2:
- 4.1. Настроим адрес на логическом интерфейсе loopback с помощью команд interface loopback 0, ip address 192.168.100.1 255.255.255.255, no shutdown;
 - 4.2. Настроим OSPF.
 - Заходим в режим конфигурирования роутера router ospf 1;
 - Укажем все сети, которые подключены к рассматриваемому роутеру (в нашем случае 10.10.10.0/30, 10.10.11.0/30 и 192.168.1.0), с помощью команд network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0, network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0. Аналогично укажите для оставшейся сети;
 - 5. Аналогично настройте poyrep Router1 и Router3;
 - 6. Сеть настроена;
- 7. Для проверки настроек можно набрать команду show ip ospf neighbor;
- 8. Для проверки маршрутизации с помощью протокола OSPF show ip route;
 - 9. Проверьте связь.
- 10. Проверим реализацию отказоустойчивость системы. Для этого потушите связь на Router2 (в нашем случае интерфейс gigabitEthernet 0/1) и увидите, что 192.168.1.0 доступна через маршрутизатор Router1.

Лабораторная работа № 13. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ (ПРОТОКОЛ EIGRP)

Цель работы: настроить автоматическое построение таблиц маршрутизации в составной сети по протоколу EIGRP

Рассмотрим пример из лабораторной работы № 12. Настройки маршрутизаторов и компьютеров аналогичные.

- 1. Запускаем Cisco Packet Tracer;
- 2. Настройте Router2 аналогично п.4.1.
- 2.1. Настройка EIGRP.
 - Заходим в режим конфигурирования poyrepa router eigrp 1;
 - Укажем все сети, которые подключены к рассматриваемому роутеру (в нашем случае 10.10.10.0/30, 10.10.11.0/30 и 192.168.1.0), с помощью команд network 192.168.1.0 0.0.0.255, network 10.10.10.0 0.0.0.3. Аналогично укажите для оставшейся сети;
 - Отключим суммирование маршрутов с помощью команды no auto-summary;
- 3. Аналогично настройте poyrep Router1 и Router3;
- 4. Проверьте настройки;
- 5. Проверьте таблицы маршрутизации;
- 6. Проверьте ping с компьютера;
- 7. Проверим реализацию отказоустойчивость системы.
- 8. Распространим дефолтный маршрут на другие маршрутизаторы, чтобы не прописывать их статически:
- 8.1. Пусть Router3 имеет дефолтный маршрут ір route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2;
- 8.2. Зайдем в настройку EIGRP router eigrp 1 и распространим информацию о дефолтном маршруте с помощью команды redistribute static. Сохраните;
 - 8.3. Проверьте, например на Router1, таблицу маршрутизации.