Лабораторная работа № 5. УСТРАНИЕНИЕ ПЕТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ **ПРОТОКОЛА STP**

Цель работы: создать отказоустойчивую сеть Ethernet с использованием протокола остовного дерева

Методы организации отказоустойчивых каналов связи:

- Резервирование соединений;
- Агрегирование каналов объединение нескольких физических каналов в один логический.

Spanning Tree Protocol (STP):

- Протокол 2-го уровня модели OSI;
- Защита от петель в сети;
- Автоматическое резервирование каналов;
- Время сходимости 30-50 секунд;
- Альтернативы: RSTP, MSTP (время сходимости менее секунды).

Алгоритм работы протокола STP:

- 1. Выбирается корневой коммутатор (Root Bridge);
- 2. Выбирается корневой порт на некорневом коммутаторе;
- 3. Выбор назначенного порта.

Состояние портов:

- 1. Блокировка;
- 2. Прослушивание;
- 3. Обучение;
- 4. Передача.

Рассмотрим резервирование соединений:

- 1. Запускаем Cisco Packet Tracer;
- 2. Добавляем 3 коммутатора (например, 2960). Соединим их;
- 3. Определим корневой коммутатор. Заходим в CLI коммутатора (например, в нашем случае это Switch2). Заходим в привилегированный режим. С помощью команды show spanning tree можно увидеть, что он является

корневым (рис. 16). Его порты находятся в режиме передачи и являются назначенными (рис. 16);





Рис. 16. CLI корневого коммутатора



File Edit Options Veve Tools Entersions Help

Logical Back Rood New Custer New Concellet Tied Background Vexport Environment: 23,000.00

Switch1 Seed-24TT
Switch2

Automatically Choose Connection Type

а) Связь с резервным портом

б) Резервное соединени

Рис. 17. Spanning Tree Protocol


4. Аналогично посмотрим на других коммутаторах. Один порт является корневым, второй – назначенным. Также смотрим для оставшегося


коммутатора. Один порт является резервным в случае падения связи (рис. 17, a).

5. Проверим, что протокол STP работает. Погасим связь между корневым и некорневым коммутаторами. Заходим в режим глобального конфигурирования, режим интерфейса порта (в нашем случае fastEthernet 0/2 (рис. 17, a)) и выключим порт shutdown. После переинициализации портов можно увидеть, что у нас включилось резервное соединение (рис. 17, δ).

Рассмотрим другой пример.

1. Добавим два коммутатора и два компьютера. Соединим их. Образовалась коммутационная петля (рис. 18).





- а) Коммутационная петля
- б) Резервное соединение

Puc. 18. STP и RSTP

- 2. Добавим IP адреса для компьютеров (например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2). Проверим, есть ли связь с помощью Command Port. В нашем случае корневой коммутатор Switch0;
- 3. Проверим, как отразится на пользователе время работы STP (т.е. время сходимости). Для этого потушим порт (в нашем случае fa/Ethernet 0/2 на коммутаторе 0). Связь нарушена, на ее восстановление ушло 15-20 секунд (рис. 18б);

Сократим время переключения. Попробуем настроить протокол RSTP.

- 4. Заходим в режим глобального конфигурирования коммутатора (в нашем случае Switch0). С помощью команды Spanning tree mod rapid-pvst настраиваем RSTP. Аналогично настройте другой коммутатор;
- 5. Восстановим обратно порт fa/Ethernet 0/2 на коммутаторе Switch0 с помощью команды по shutdown. Переключение произошло *мгновенно*.
 - 6. Проверьте соединение.