Bakelit – manual

falk elektro · version 1.9

Bakelit är en polyfon analog-inspirerad synt med tre oscillatorer, undertoner, två filtertyper, stegsekvenserare, arpeggiator och polyrytm. Den här manualen tar dig från installation till eget ljud på tio minuter.

---

1. Installera

Mac (VST3 + AU)

1. Packa upp `Bakelit-mac.zip`.
2. Högerklicka på **Installera.command** → **Öppna** (första gången, eftersom programmet inte är notariserat än).
3. Starta om din DAW. Bakelit finns under *falk elektro*.

Windows (VST3)

1. Packa upp `Bakelit-windows.zip`.
2. Dubbelklicka på **Installera.bat** och godkänn administratörsfrågan.
3. Starta om din DAW.

Reason: Bakelit finns i webbläsaren under *Instruments → Plugins → falk elektro*. Fungerar även i Ableton, Logic (AU), Cubase, FL Studio, Bitwig, Studio One och Reaper.

---

2. Kom igång på en minut


1. Lägg Bakelit på ett instrumentspår och spela.
2. Bläddra bland ljuden med **<** och **>** uppe till höger, eller klicka på namnet för att se alla ljud i kategorier.
3. Prova kategorierna **Sequence**, **Polyrhythm** och **Subharmonic** – håll en tangent och tryck Play i DAW:n.
4. Gillar du något du skruvat fram: **Spara (Save)**.

Bra att veta

- **Dubbelklick** på en ratt = standardvärde.
- Dra uppåt/nedåt på en ratt för att vrida. Värdet visas medan du drar.
- Hovra över en kontroll för en kort förklaring.
- Dra i fönstrets nedre högra hörn för att göra det större eller mindre.
- **Sekv. (Seq)** och **Klav. (Keys)** fäller ut sekvenseraren och klaviaturen. Lampan på Sekv. lyser när sekvenseraren spelar fast den är infälld.

---

3. Så hänger ljudet ihop



4. Sektionerna

Oscillatorer (OSC 1–3)

OSC 1 är referensen. Den spelar exakt den ton du trycker och väljer register med **Octave** (−2 till +2). **OSC 2 och 3 stäms mot OSC 1**: **Semi** ger intervall (+7 = kvint, ±12 = oktav), **Fine** stämmer isär lite för en fet, svävande klang.

Ratt	Gör
Wave	Saw, Square, Triangle, Sine
PW	Pulsbredd för Square (50 % = fyrkant, smalare = tunnare, nasalare)
Sub N Div	Undertonens delare: oscillatorns frekvens ÷ 1–16
Sub N	Undertonens nivå (0 = av)

Undertoner (Sub 1–3) ligger inramade i varje oscillator. De följer sin oscillators tonhöjd, vågform och PW exakt. ÷2 = en oktav ner, ÷3 = en kvint under det, ÷4 = två oktaver ner, ÷5, ÷6 … ger allt mörkare, mer sällsamma klanger. Prova OSC 1 med Sub 1 Div = 3 och Sub 1 = 50 %.

Nivåer (Mixer)

Volym för **OSC 1–3**, **Sub Oct** (en klassisk fyrkant en oktav under OSC 1) och **Noise** (brus).

Filter (VCF)

Ratt	Gör
Type	**Ladder** (rund, fet, 24 dB) · **Steppe LP** (aggressiv, rå) · **Steppe BP** (bandpass, nasal)
Cutoff	Brytfrekvens – mörkt/ljust (kopparratten – samma på alla falk elektro-instrument)
Reso	Resonans – tjut vid brytfrekvensen; självsvänger högst upp
Drive	Överstyrning in i filtret
Env	Hur mycket Filterkurvan öppnar filtret
Key	Filtret följer tangenterna (ljusare uppåt)
Velocity	Hårdare anslag = ljusare
Feedback	Filtrets utgång tillbaka in – smutsigare, tjockare
Warmth	Mjuk mättnad efter filtret

Filterkurva och Volymkurva (ADSR)

Attack (insvängning), **Decay** (avklingning), **Sustain** (nivå medan tangenten hålls), **Release** (efterklang när du släpper). Volymkurvans **Velocity** styr hur mycket anslaget påverkar volymen.

Modulation (LFO)

En långsam oscillator som rör ljudet: **Wave** (form), **Rate** (hastighet), **Fade In** (vibratot smyger in), och mängd till **Pitch** (vibrato), **Filter** (wah) och **PW** (pulsbreddsmodulering, alla tre oscillatorer). Modhjulet ger extra vibrato.

Stämma (Voice)

Ratt	Gör
Mode	**Poly** (ackord) · **Mono** · **Legato** (glid bara när tonerna binds)
Glide	Portamento mellan toner
Bend	Pitch bend-omfång
Drift	Analog ostadighet i stämning och filter
Spread	Sprider stämmorna i stereo
Unison	1–4 lager per stämma
Detune	Hur mycket unison-lagren stämmer isär

Effekter och Utgång

Chorus (Off/I/II), **Delay** (Time, Feedback, mängd), **Reverb** (mängd). **Volume** är huvudvolymen. *Stämmor* uppe till höger visar hur många röster som spelar.

5. Stegsekvenserare och arpeggiator

Fäll ut med **Sekv. (Seq)**. Följer DAW:ns tempo; utan transport kör den på egen klocka så länge du håller en tangent.

Mode

- **Arp** – spelar ackordet du håller. **Arp** väljer ordning (Up, Down, Up/Down, Random, As Played), **Octaves** 1–4.
- **Seq** – spelar mönstret, transponerat av tangenten du håller.

Rutnätet (klicka/dra): **Step** på/av · **Accent** · **Tie** (bind till nästa steg = glid) · **Pitch** (dra upp/ner, ±24) · **Prob** (sannolikhet) · **Gate** (tonlängd). Dubbelklick nollställer Pitch/Prob/Gate.

Kontroll	Gör
Rate	Stegens längd (1/4 … 1/32, trioler, punkterade)
Swing	Fördröjer vartannat steg
Gate	Längd på alla toner
Steps / Acc steps / Gate steps	Egna längder (1–32) → polymetri, t.ex. 7 steg mot 4/4
Latch	Fortsätter spela när du släpper tangenterna
MIDI out	Skickar tonerna till DAW:n (inte Reason/Logic – dra MIDI i stället)
Euclid	Sprider *Hits* jämnt över stegen. **Init** nollställer mönstret

Dra MIDI till DAW – dra rutan till ett MIDI-spår så får du exakt det som spelas som MIDI-klipp. Längden tas från DAW:ns loop-markörer eller från **Från/Till** takt. Sekvenseraren stängs sedan av så att det inte låter dubbelt; **Slå på (Re-enable)** startar den igen.

Låt (Song) – en hel låt på en gång

Rutan **LÅT (Song)** uppe till höger i sekvenseraren gör långa MIDI-dragningar levande, i Seq, Arp och Polyrytm:

Kontroll	Gör
Evolve	Tätheten andas från fras till fras, styrkan **byggs upp genom frasen** (filtret öppnas via Velocity) och enstaka toner lyfter en oktav mot slutet
Fills	Chans till fill i frasens sista taktslag: rullningar som stiger
Phrase	Frasens längd: 4/8/16/32 takter
Form	**Låtform** för hela dragningen: *Classic*, *Long break*, *Hypnotic*, *Short* (Off = av). Intro → uppbyggnad → huvuddel → **break 32 takter** (glest och lågt, spänningen byggs i slutet med rullningar och en kort paus) → **drop** → … → outro. Markörer (Intro, Break, Drop …) följer med i MIDI-filen, plus ett spår **Sektioner** med en ton i början av varje del (C intro, D uppbyggnad, E huvuddel, F break, G buildup, A drop, H outro) – syns som karta även i Reason. Slagg följer exakt samma form – samma markörer ger breaks och drops på samma takter

Kom igång: välj ett ljud i kategorin **Song**, lägg markörerna över hela låten (t.ex. 5 minuter) och dra MIDI till DAW:n. Sedan är det bara att muta där du vill ha brejk. Samma takt blir alltid likadan, så det du drar är exakt det du hörde.

6. Polyrytm

Slå på **Polyrhythm** i sekvenserarens rad. Den går före Arp/Seq och spelar från tangenten du håller. Ringarna visar var slagen ligger – där spåren möts blir det **accent**.

Fyra spår, var och en med:

Kolumn	Gör
Lane (1–4)	Spåret av/på
Type	**Bar** = *Pulses* slag jämnt fördelade över cykeln · **Div** = ett slag var *Pulses*:e steg av Rate (klockdelare)
Pulses	Antal slag per cykel (eller delare i Div)
Hits	Hur många av slagen som spelas, jämnt utspridda (euklidiskt)
Pitch	Spårets tonhöjd mot tangenten, ±24 halvtoner
Steps + Notes	1–8 tonhöjder som spåret går igenom, ett per slag. Dra i rutorna

Cycle bars (1–4) = cykelns längd i takter för Bar-spår.

Snabbval: 4:3, **3:2**, **5:4**, **7:4**, **Div** (÷2 ÷3 ÷5 ÷7), **Init**.

Kom igång: klicka **4:3**, håll en ton och tryck Play. Ändra sedan *Pulses* på spår 2 till 5, eller slå på spår 3.

7. Egna ljud

- **Spara (Save)** sparar alla rattar och mönster. Samma namn = skriv över (frågar först).
- **Ta bort (Delete)** tar bort valt eget ljud.
- Egna ljud ligger överst i listan under **Egna (User)**.
- Filerna (`.bakelit`) finns i **Dokument/falk elektro/Bakelit/Presets** – kopiera mappen för säkerhetskopia eller för att flytta mellan Mac och Windows.
- DAW-projektet minns allt, även mönster och utfällda paneler.

8. Felsökning

Problem	Lösning
Syns inte i DAW:n	Starta om DAW:n. Kör om installationen. Låt DAW:n söka efter nya plugins
Mac: “kan inte öppnas”	Högerklicka → Öppna, eller Systeminställningar → Integritet och säkerhet → Öppna ändå
Sekvenseraren tyst	Mode eller Polyrhythm måste vara på, och en tangent hållas (eller Latch)
Dubbla toner efter MIDI-dragning	Sekvenseraren ska vara av – det sker automatiskt; kolla att *Slå på* inte är tryckt
Hackar	Höj buffertstorleken i DAW:n, eller sänk Unison

Bakelit © falk elektro. VST är ett varumärke som tillhör Steinberg Media Technologies GmbH.