```
1. 设信号量 empty 表示水缸还能容纳几桶水, 初值为 10;
 设信号量 full 表示水缸中还有几桶水可用, 初值为 0;
 设信号量 S 表示可用水桶数目, 初值为 3:
 设信号量 mutex1 表示从井中打水者互斥使用水井, 初值为 1;
 设 mutext2 表示互斥使用水缸,初值为1。
 程序如下:
 Cobegin
   小和尚打水:
                                老和尚取水:
   begin:
                                begin:
                                 L2: P(full);
   L1: P(empty);
      P(S);
                                    P(S);
                                    P(mutex2);
      P(mutex1);
      井中打水;
                                    从缸中取水;
      V(mutex1);
                                    V(mutex2);
      P(mutex2);
                                    V(S);
      倒水入缸;
                                    V(empty);
      V(mutex2);
                                    goto L2;
      V(S);
                                 end
      V(full);
      goto L1;
   end
 Coend
2. 信号量的定义和初值分别如下:
```


```
//表示 A 的信箱中的邮件数量
semaphore full A=x;
                     //表示 B 的信箱中的邮件数量
semaphore full_B=y;
semaphore empty A=M-x; //表示 A 的信箱中还可存放的邮件数量
semaphore empty B=N-y;
                     //表示 B 的信箱中还可存放的邮件数量
semaphore mutex A=1;
                     //用于对 A 的信箱进行互斥操作
                     //用于对 B 的信息进行互斥操作
semaphore mutex B=1;
程序如下:
```

CoBegin

```
A{
                                 B{
   while(TRUE) {
                                  while(TRUE) {
     P(full A);
                                    P(full B);
     P(mutex A);
                                    P(mutex B);
                                    从 B 的信箱中取出一个邮件;
     从 A 的信箱中取出一个邮件;
     V(mutex A);
                                    V(mutex B);
     V(empty_A);
                                    V(empty_B);
     回答问题并提出一个新问题;
                                    回答问题并提出一个新问题;
     P(empty B);
                                    P(empty_A);
                                    P(mutex_A);
     P(mutex_B);
     将新邮件放入 B 的信箱;
                                    将新邮件放入 A 的信箱;
     V(mutex B);
                                    V(mutex A);
     V(full_B);
                                    V(full_A);
   }
                                  }
  }
                                 }
CoEnd
```

- 3. (1) 3 种同步方式: 发送进程 P 阻塞,接收进程 Q 阻塞;发送进程 P 不阻塞,接收进程 Q 阻塞;发送进程 P 不阻塞,接收进程 Q 不阻塞。
- (2) 发送和接收均阻塞: X 的值是 11; 无阻塞发送和阻塞接收: X 的值是 11 或 21; 无阻塞的发送和接收: X 的值可能是 11、21 或-99。

4.(1)资源分配图如下:



(2) 简化步骤如下:

- (a) Round 1, Step 1: 所有资源都有未满足的资源请求,不能化简;
- (b) Round 1, Step 2: 进程 P2 所有的资源请求均可满足,擦除相应连线;
- (c) Round 1, Step 3: 进程 P1 对资源 R1 和 R2 的请求可以满足,擦除相应连线;
- (e) Round 2, Step 1:资源 R1 能够满足所有的资源请求,擦除相应连线;
- (f) Round 2, Step 2: 进程 P1 所有的资源请求均可满足,擦除相应连线;
- (g) Round 2, Step 3: 进程 P4 对资源 R2 的请求可以满足,擦除相应连线;
- (h) Round 3, Step 1:资源 R1 和 R2 能够满足所有的资源请求,擦除相应连线;
- (i) Round 3, Step 2: 进程 P4 所有的资源请求均可满足,擦除相应连线;
- (j) Round 3, Step 3: 进程 P3 对资源 R3 的请求可以满足,擦除相应连线;
- (3) 不会。经过第2步化简后,资源分配图中没有任何连线,意味着不会发生死锁。