# 实验二 系统响应及系统稳定性

#### 2.1 实验目的

- 学会运用 MATLAB 求解离散时间系统的零状态响应;
- 学会运用 MATLAB 求解离散时间系统的单位取样响应;
- 学会运用 MATLAB 求解离散时间系统的卷积和。

## 2.2 实验原理及实例分析

# 2.2.1 离散时间系统的响应

离散时间 LTI 系统可用线性常系数差分方程来描述,即

$$\sum_{i=0}^{N} a_i y(n-i) = \sum_{j=0}^{M} b_j x(n-j)$$
 (2-1)

其中,  $a_i$  (i=0, 1, ..., N) 和 $b_j$  (j=0, 1, ..., M) 为实常数。

MATLAB 中函数 filter 可对式(13-1)的差分方程在指定时间范围内的输入序列所产生的响应进行求解。函数 filter 的语句格式为

其中, x 为输入的离散序列; y 为输出的离散序列; y 的长度与 x 的长度一样; b 与 a 分别为差分方程右端与左端的系数向量。

【实例 2-1】 已知某 LTI 系统的差分方程为 
$$3y(n)-4y(n-1)+2y(n-2)=x(n)+2x(n-1)$$

试用 MATLAB 命令绘出当激励信号为  $x(n) = (1/2)^n u(n)$  时,该系统的零状态响应。

解: MATLAB 源程序为

>>a=[3 -4 2];

>>b=[1 2];

```
>>n=0:30;

>>x=(1/2).^n;

>>y=filter(b,a,x);

>>stem(n,y,'fill'),grid on

>>xlabel('n'),title('系统响应 y(n)')

程序运行结果如图 2-1 所示。
```




图 2-1 实例 2-1 系统的零状态响应

## 2.2.2 离散时间系统的单位取样响应

系统的单位取样响应定义为系统在 $\delta(n)$ 激励下系统的零状态响应,用h(n)表示。MATLAB 求解单位取样响应可利用函数 filter,并将激励设为单位抽样序列。例如,求解实例 2-1 中系统的单位取样响应时,MATLAB 源程序为:

>>a=[3 -4 2]; >>b=[1 2];

>>n=0:30;

>>x=(n==0); %产生单位抽样序列

>>h=filter(b,a,x);

>>stem(n,h,'fill'),grid on

>>xlabel('n'),title('系统单位取样响应 h(n)')

程序运行结果如图 2-2 所示。




图 2-2 实例 2-1 的系统单位取样响应

MATLAB 另一种求单位取样响应的方法是利用控制系统工具箱提供的函数 impz 来实现。impz 函数的常用语句格式为

impz(b,a,N)

其中, 参数 N 通常为正整数, 代表计算单位取样响应的样值个数。

【实例 2-2】 已知某 LTI 系统的差分方程为

$$3y(n) - 4y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$

利用 MATLAB 的 impz 函数绘出该系统的单位取样响应。

解: MATLAB 源程序为

>>a=[3-42];

 $>>b=[1\ 2];$ 

>>impz(b,a,30);

>>grid on;

>>title('系统单位取样响应 h(n)'):

程序运行结果如图 2-3 所示,比较图 2-2 和图 2-3,不难发现结果相同。




图 2-3 系统单位取样响应

# 2.2.3 离散时间信号的卷积和运算

由于系统的零状态响应是激励与系统的单位取样响应的卷积,因此卷积运算在离散时间信号处理领域被广泛应用。离散时间信号的卷积定义为

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$
 (2-2)

可见,离散时间信号的卷积运算是求和运算,因而常称为"卷积和"。

MATLAB 求离散时间信号卷积和的命令为 conv, 其语句格式为

$$y=conv(x,h)$$

其中, x 与 h 表示离散时间信号值的向量; y 为卷积结果。用 MATLAB 进行卷积和运算时, 无法实现无限的累加, 只能计算时限信号的卷积。

例如,利用 MALAB 的 conv 命令求两个长为 4 的矩形序列的卷积和,即 g(n) = [u(n) - u(n-4)]\*[u(n) - u(n-4)],其结果应是长为 7 (4+4-1=7) 的三角序列。用向量[1 1 1 1]表示矩形序列,MATLAB 源程序为

>>x1=[1 1 1 1]; >>x2=[1 1 1 1];

>>g=conv(x1,x2)

g=

1 2 3 4 3 2 1

如果要绘出图形来,则利用 stem 命令,即 >>n=0:6:

>>stem(n,g,'fill'),grid on,xlabel('n')

程序运行结果如图 2-4 所示。




图 1-4 卷积结果图

对于给定函数的卷积和,我们应计算卷积结果的起始点及其长度。<u>两个</u>时限序列的卷积和长度等于两个序列长度的和减 1。

【实例 2-3】 已知某系统的单位取样响应为  $h(n) = 0.8^n [u(n) - u(n-8)]$ , 试用 MATLAB 求当激励信号为 x(n) = u(n) - u(n-4)时,系统的零状态响应。

解: MATLAB 中可通过卷积求解零状态响应,即 x(n)\*h(n)。由题意可知,描述 h(n) 向量的长度至少为 8,描述 x(n) 向量的长度至少为 4,因此为了图形完整美观,我们将 h(n) 向量和 x(n) 向量加上一些附加的零值。MATLAB 源程序为

>>nx=-1:5; %x(n)向量显示范围(添加了附加的零值)

>>nh=-2:10; %h(n)向量显示范围(添加了附加的零值)

>>x=uDT(nx)-uDT(nx-4); %uDT(nx)产生单位阶跃序列的函数 第7页附录中有介绍

 $>>h=0.8.^nh.*(uDT(nh)-uDT(nh-8));$ 

>> y = conv(x,h);

>>ny1=nx(1)+nh(1); %卷积结果起始点

>>ny2=nx(end)+nh(end); %卷积结果终点

>>ny=ny1:ny2;

>>subplot(311)

>>stem(nx,x,'fill'),grid on

>>xlabel('n'),title('x(n)')

>>axis([-4 16 0 3])

>>subplot(312)

>>stem(nh,h','fill'),grid on

>>xlabel('n'),title('h(n)')

>>axis([-4 16 0 3])

>>subplot(313)

>>stem(ny,y,'fill'),grid on

>>xlabel('n'),title('y(n)=x(n)\*h(n)')

>>axis([-4 16 0 3])

程序运行结果如图 2-5 所示。




图 2-5 利用卷积和法求解系统的零状态响应

### 2.3 实验内容

1. 试用 MATLAB 命令求解以下离散时间系统的单位取样响应,并判断系统的 稳定性。

(1) 
$$3y(n) + 4y(n-1) + y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

(2) 
$$\frac{5}{2}y(n) + 6y(n-1) + 10y(n-2) = x(n)$$

2. 已知某系统的单位取样响应为  $h(n) = (\frac{7}{8})^n [u(n) - u(n-10)]$ ,试用 MATLAB 求当激励信号为 x(n) = u(n) - u(n-5) 时,系统的零状态响应。

#### 2.4 思考题:

1. matlab 的工具箱函数 conv,能用于计算两个有限长序列之间的卷积,但 conv 函数假定这两个序列都从 n=0 开始。 试编写 M 文件计算  $x(n) = [3,11,7,0,-1,4,2], -3 \le n \le 3$  和  $h(n) = [2,3,0,-5,2,1], -1 \le n \le 4$  之间的卷积,并绘制 y(n)的波形图。

附录:

#### 1. 单位阶跃序列

单位阶跃序列 u(n) 定义为

$$u(n) = \begin{cases} 1 & (n \ge 0) \\ 0 & (n < 0) \end{cases}$$
 (1-1)

在 MATLAB 中, 冲激序列可以通过编写 uDT.m 文件来实现,即 function y=uDT(n)

y=n>=0;

%当参数为非负时输出1

调用该函数时 n 也同样必须为整数或整数向量。

【实例 2-2】 利用 MATLAB 的 uDT 函数绘出单位阶跃序列的波形图。

解: MATLAB 源程序为

>>n=-3:5;

>> x = uDT(n);

>>stem(n,x,'fill'),xlabel('n'),grid on

>>title('单位阶跃序列')

>>axis([-3 5 -0.1 1.1])

程序运行结果如图 2-6 所示。




图 2-6 单位阶跃序列