
第三章速记清单

1. 程序编码:



2. 整数寄存器(教材P120,记住下表):




Figure 3.2 Integer registers. The low-order portions of all 16 registers can be accessed as byte, word (16-bit), double word (32-bit), and quad word (64-bit) quantities.

程序计数器 (PC/%rip): 给出将要执行的下一条指令地址。

条件码寄存器:保存最近执行指令的状态信息。

16个通用寄存器(如下表所示):

x86-64 的整数寄存器

%rax	%eax
%rbx	%ebx
%rex	%ecx
%rdx	%edx
%rsi	%esi
%rdi	%edi
%rsp	%esp
%rbp	%ebp

%r8	%r8d
%r9	%r9d
%r10	%r10d
%r11	%r11d
%r12	%r12d
%r13	%r13d
%r14	%r14d
%r15	%r15d

64位: % rax, % rbx, % rcx, % rdx, % rsi, % rdi, % rsp, % rbp, % r N (这里N代表了8、9、10、11、12、13、14、15)

32位: %eax,%ebx,%ecx,%edx,%esi,%edi,%esp,%ebp,%rNd

16位: %ax, %bx, %cx, %dx, %si, %di, %sp, %bp, %rNw

8位: %a*l*, %b*l*, %c*l*, %d*l*, %si*l*, %di*l*, %sp*l*, %bp*l*, %rNb

其中比较常见的寄存器功能包括:

rax 常用作函数返回值;

函数调用时的前六个寄存器参数顺序: rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9;

rbp 用于指示栈帧;

rsp 用于指示栈顶;

其他参数保存在栈上。

3. (默认64位机上,本书规定1字=2字节)数据格式:

类型	后缀		大小
char	字节(b yte)	b	1字节

short	字(word)	W	2 字节
int	双字(long word)	l	4 字节
long	四字(q uad)	q	8 字节 (quad)
char*,也包括 所有指针类型	四字	q	8字节
float	单精度	S	4字节
double	双精度	l	8字节

- 4. 规定: 生成四字节并以寄存器为目的的指令(比如 mov1指令) 会将高位 4 字节置 **0**, 见教材P123。
- 一条指令不能同时以两个内存数据为操作数。
- 5. 指令寻址方式(见教材P121图3-3)

类型	格式	操作数值	名称
立即数	\$Imm	Imm	立即数寻址
寄存器	r _a	R[r _a]	寄存器寻址
存储器	Imm	M[Imm]	绝对寻址
存储器	(r_a)	$M[R[r_a]]$	间接寻址
存储器	$Imm(\mathbf{r}_b)$	$M[Imm+R[r_b]]$	(基址+偏移量)寻址
存储器	$(\mathbf{r}_b, \mathbf{r}_i)$	$M[R[r_b]+R[r_i]]$	变址寻址
存储器	$Imm(r_b, r_i)$	$M[Imm+R[r_b]+R[r_i]]$	变址寻址
存储器	(r_i, s)	$M[R[r_i] \cdot s]$	比例变址寻址
存储器	$Imm(,r_i,s)$	$M[Imm+R[r_i] \cdot s]$	比例变址寻址
存储器	$(\mathbf{r}_b, \mathbf{r}_i, s)$	$M[R[r_b] + R[r_i] \cdot s]$	比例变址寻址
存储器	$Imm(r_b, r_l, s)$	$M[Imm+R[r_b]+R[r_i]\cdot s]$	比例变址寻址

图 3-3 操作数格式。操作数可以表示立即数(常数)值、寄存器值或是来自内存的值。比例因子 s 必须是 1、2、4 或者 8

6. 数据传送指令

movx S D: x 为 b、w、l、q,代表操作数的位数,将S的值赋给D,说明: S (source)是源操作数, D (destination)是目的操作数。

7. 零扩展传送指令

movzbw, movzbl, movzwl, movzbq, movzwq S D

说明:z代表 0 扩展,b、w、l、q分别代表操作数位数。

8. 符号扩展传送指令

movsbw, movsbl, movswl, movsbq, movswq, movslq S D

说明: s 代表符号扩展, b、w、l、q 分别代表操作数位数。

9. 出栈入栈

popq, pushq D

说明: 栈底的地址是高地址, 栈自底向下扩展。%rsp指向栈顶, %rbp指向栈帧的基地址。

10. 算数和逻辑指令

指令格式: 效果

leaq S D: 加载地址,不改变状态标志,也没有实际引用内存

说明: leaq (load effective address, q代表4字节)。例如: leaq 7(%rdx, %rdx, 4), %rax, 如果寄存器%rdx里存的数是x,则指令执行后,寄存器%rax的内容是7+5x)。

INC D: D 自增

DEC D: D 自减

NEG D: D取补码(按位取反末位加1,即得到D的相反数)

NOT D: **D**取非(按位取反)

ADD S D: D+S

SUB S D: D-S

IMUL S D: 双操作数乘法 D*S

XOR S D: 异或 D^S

OR S D: 或 D | S

AND S D: 与 D&S

SAL k D: D 算数左移k位

SHL k D: D 逻辑左移k位

SAR k D: **D** 算数右移**k** 位 (高位补符号位)

SHR k D: **D** 逻辑右移**k** 位(高位补 **0**)

NEG: 把操作数按位取反加一 (可以用来求一个数的相反数)

NOT: 把操作数按位取反

很明显可以看出区别: NEG比NOT指令多了一步"加一"操作

下面我们举个例子来清晰的说明下:

77用二进制^Q为 100 1101B, 正数, 故在其前面加0, 所以原码为: 0100 1101

用NEG指令对它按位取反^Q加一,结果为: 1011 0011 (即-77的补码)

这样,就用NEG求得了一个数的相反数

如果用NOT指令,则所求结果为: 1011 0010 (只是单纯的按位取反,即-78的补码)

特殊指令:

imulg S: 单操作数的有符号乘法

mulq S: 单操作数的无符号乘法

说明:这两个乘法指令以%rax 的值为被乘数,效果是 S*R[%rax] 结果的低 64 位放在%rax 中,高位放在%rdx 中。

idivq S: 单操作数的有符号除法

divq S: 单操作数的无符号除法

说明:这两个除法指令以%rdx的值作为被除数高位,%rax的值作为被除数的低位,效果是R[%rdx]:R[%rax]/S结果的商放在%rax,余数放在%rdx。

注意:以上指令全部加b、w、I、q作为操作数位数。

11. 条件码(AF、PF不常用)

CF: 进位标志,用来检测无符号溢出

OF: 溢出标志, 检测有符号溢出

ZF: 零标志,最近操作结果是否为0

SF: 符号标志, 最近操作的结果是否为负数

12. 访问条件码

114 4	I		\n m & M
指令	同义词	作用	设置条件
sete D	Setz	D <- ZF	相等/结果为0
setne D	setnz	D <- ~ZF	不相等 / 结果不为0
sets D		D <- SF	结果为负数
setns D		D <- ~SF	结果为非负数
setl D	setnge	D <- SF^OF	小于 (符号数)
setle D	setng	D <- (SF^OF) ZF	小于等于(符号数)
setg D	setnle	D <- ~(SF^OF)&~ZF	大于 (符号数)
setge D	setnl	D <- ~(SF^OF)	大于等于(符号数)
seta D	setnbe	D <- ~CF&~ZF	大于 (无符号数)
setae D	setnb	D <- ~CF	大于等于(无符号数)
setb D	setnae	D <- CF	小于 (无符号数)
setbe D	setna	D <- CF ZF	小于等于(无符号数)

13. 比较和测试指令

cmpx S D: 操作等同与 sub, 但只设置条件码而不改变寄存器的值。 说明: x为b、w、l、q, 分别代表操作数位数。

testx SD: 操作等同于and,但只设置条件码而不改变寄存器的值。 说明: x为b、w、1、q,分别代表操作数位数。

14. 跳转指令

■ jX 指令: 根据条件码跳转

jX指令	条件	描述
jmp	1	无条件
je	ZF	相等/结果为0
jne	~ZF	不相等 / 结果不为0
js	SF	结果为负数
jns	~SF	结果为非负数
jg	~(SF^OF)&~ZF	大于 (符号数)
jg jge	~(SF^OF)	大于等于 (符号数)
jl	(SF^OF)	小于 (符号数)
jle	(SF^OF) ZF	小于等于 (符号数)
ja	~CF&~ZF	大于 (无符号数)
jb	CF	小于 (无符号数)

jX D: 符合跳转条件就跳到目标代码位置执行。缺点:错误的条件分支预测会导致很高的代价。说明: 其中X表示比较条件,例如l表示小于(有符号数比较)、ge表示大于等于(有符号数比较)。

15. 条件传送来实现条件分支

cmov^X S D: 效果:满足条件才传送,根据状态码决定传送(一般 放在cmpx后面,两个指令配合使用)。

说明: 其中X表示比较条件, 例如l表示小于(有符号数比较)、ge 表示大于等于(有符号数比较)。

16. 转移控制指令

call D: 返回地址入栈, PC 设为 D 的起始地址。

ret: 弹出返回地址,把PC设为返回地址。

- 17. 溢出和进位的区别
- 1)溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志
- 2) 进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围,运算结果仍然正确;
- 3)溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围,运算结果已经不正确。