### Go并发编程——channel

#### 目录:

- 1. 多个goroutine间通信的通道channel
- 2. time包中跟通道相关的函数
- 3. 缓冲通道和定向通道
- 4. time包中跟通道相关的函数
- 5. select分支语句
- 6. sync包中的WaitGroup同步等待组
- 7. sync包中的Mutex互斥锁
- 8. sync包中的RWMutex读写互斥锁
- 9. sync包中的Cond条件变量
- 10. 共享数据安全问题

## 一、多个goroutine间通信的通道channel

#### (一)、通道的概述

- 1、使用通道的意义
  - 1、单纯地将函数并发执行没有意义。函数与函数间需要交换数据才能体现出并发执行的意义。
  - 2、虽然可以使用共享内存进行数据交换,但是共享内存在不同goroutine 中容易发生竞态问题,必须使用互斥对内存进行加锁,所以造成性能问题。
  - 3、Go语言中提倡使用通道channel的方式代替共享内存。也就是说,Go语言中主张,应该通过数据传递来实现共享内存,而不是通过共享内存来实现消息传递。
  - 4、排队的目的是避免拥堵、插队造成的资源使用和交换过程低效问题。 多个goroutine为了争抢数据,势必造成低效,使用队列的方式是最高效 的,channel就是一种队列结构。

#### 2、什么是通道?

● Go语言中的通道channel是一种特殊的类型。通道像一个传送带或者队

列,总是遵循先入先出first in first out的规则,保证收发数据的顺序。

- 通道可以被认为是Goroutine通信的管道。类似于管道中的水从一端到另一端的流动,数据可以从一端发送到另一端,通过通道接收。
- 每个通道都有与其相关的类型。该类型是通道允许传输的数据类型。(通道的零值为nil。nil通道没有任何用处,因此通道必须使用类似于map和slice的方法来定义。)

#### (二)、声明通道类型

1、语法

var 通道变量 chan 通道类型

2、chan类型的空值是nil,声明后需要配合make才能使用。

#### (三)、创建通道

1、通道是引用类型,需要使用make进行创建

语法: 通道示例 := make(chan 数据类型)

2、例如:

ch1 := make(chan int) //创建一个整数类型通道

ch2 := make(chan interface{}) //创建一个空接口类型的通道,可以存放任意数据

type Equip struct {/\* 属性 \*/}

ch3 := make(chan \*Equip) //创建一个Equip指针类型的通道,可以存放 Equip指针

#### (四)、通道发送数据

1、使用通道发送数据的格式

通道发送使用特殊的操作符"<-",将数据通过通道发送的语法为:

#### 诵道变量 <- 值

- 通道发送的值可以是变量、常量、表达式或函数返回值等。值的类型必须与ch通道的元素类型一致。
- 把数据往通道中发送,如果接收方一直没有接收,那么发送操作将持续阻塞。此时所有的goroutine,包括main的goroutine都处于等待状态。
  - 。 运行会提示报错: fatal error: all goroutines are asleep deadlock!

#### 2、死锁deadlock

- 1、使用通道时要考虑的一个重要因素是死锁。
- 如果Goroutine在一个通道上发送数据,那么预计其他的Goroutine应该接收数据。如果这种情况不发生,那么程序将在运行时出现死锁。
- 类似地,如果Goroutine正在等待从通道接收数据,那么另一些Goroutine 将会在该通道上写入数据,否则程序将会死锁。

#### 3、示例代码:

```
func main() {
    //创建一个空指针型通道
    ch := make(chan interface{})
    //将0通过通道发送
    ch <- 0
    //发送字符串
    ch <- "StevenWang"
}
```

#### (五)、阻塞

- 1、一个通道发送和接收数据,默认是阻塞的。
  - 当一个数据被发送到通道时,在发送语句中被阻塞,直到另一个 Goroutine从该通道读取数据。类似地,当从通道读取数据时,读取被阻 塞,直到一个Goroutine将数据写入该通道。
  - 这些通道的特性是帮助Goroutines有效地进行通信,而无需像使用其他编程语言中非常常见的显式锁或条件变量。

```
func main() {
  var ch1 chan int
  fmt.Println(ch1)  //<nil>,
  fmt.Printf("%T\n", ch1) //chan int

ch1 = make(chan int)
  fmt.Println(ch1) //0xc4200200c0
  ch2 := make(chan bool)

go func() {
```

```
fmt.Println("子goroutine。。。")
  data, ok := <-ch1 // 阻塞式, 从通道中读取数据
  time.Sleep(1 * time.Second)
  fmt.Println("子goroutine从通道中读取到main传来的数据是: ", ok, data)
  ch2 <- true //向通道中写入数据,表示结束
 }()
 ch1 <- 100 //阻塞式, main goroutine向通道中写入数据
 <-ch2 //目的是防止main goroutine先执行完毕后退出。因为如果main的goroutine终止
了,程序将被终止,而其他Goroutine将不再运行。
 fmt.Println("main..over")
运行结果:
   <nil>
   chan int
   0xc420076060
   子goroutine。。。
   子goroutine从通道中读取到main传来的数据是: true 100
   main..over
```

- (六)、通道接收数据
- 1、使用通道接收数据的格式

通道接收同样使用特殊的操作符"<-"。

- 通道变量 <- 值
- 通道收发操作在不同的两个goroutine间进行。
- 接收操作将持续阻塞,直到发送方发送数据。
- 每次接收一个元素。
- (七)、通道接收数据的四种写法
- 1、阻塞接收数据
  - data := <-ch
  - 执行该语句时将会阻塞, 直到接收到数据并赋值给data变量。
- 2、阻塞接收数据的完整写法
  - data, ok := <-ch

- data:表示接收到的数据。未接收到数据时,data为通道类型的零值。
- ok: 表示是否接收到数据。
- 通过ok值可以判断当前通道是否被关闭。
- 3、接收任意数据,忽略接收的数据
  - <-ch
  - 执行该语句时将会阻塞。
  - 其目的不在于接收通道中数据,而是为了阻塞goroutine。
- 4、循环接收数据
- 1) 、循环接收数据
  - 循环接收数据,需要配合使用关闭通道
  - 借助普通for循环和for ... range语句循环接收多个元素
  - 遍历通道,遍历的结果就是接收到的数据,数据类型就是通道的数据类型。
  - 普通for循环接收通道数据,需要有break循环的条件;for range会自动判断出通道已关闭,而无需通过判断来终止循环。

#### 2) 、循环接收数据的三种方式

```
func main() {
    ch1 := make(chan string)
    go sendData(ch1)

//1、循环接收数据方式1
    for {
        data := <-ch1
        //如果通道关闭,通道中传输的数据则为各数据类型的默认值。chan int 默认值为0,
        chan string默认值为"" 等。
        if data == "" {
            break
        }
        fmt.Println("从通道中读取数据方式1: ", data)
    }

//2、循环接收数据方式2
    for {
```

```
data, ok := <-ch1
  //通过多个返回值的形式来判断通道是否关闭,如果通道关闭,则ok值为false。
  if !ok {
    break
  }
  fmt.Println("从通道中读取数据方式2: ", data)
 }
 //3、循环接收数据方式3
 //for range循环会自动判断通道是否关闭,自动break循环。
 for value := range ch1 {
  fmt.Println("从通道中读取数据方式3: ", value)
 }
}
func sendData(ch1 chan string) {
 for i := 1; i <= 10; i++ \{
  ch1 <- fmt.Sprintf("发送数据%d\n", i)
 fmt.Println("发送数据完毕。。")
 //显式调用close()实现关闭通道
 close(ch1)
}
```

#### (八)、关闭通道

- 1、发送方如果数据写入完毕,需要关闭通道,用于通知接受方数据传递完毕。 一般都是发送方关闭通道。
- 2、如何判断一个channel是否已经关闭?可以在读取的时候使用多重返回值的方式。如果返回值是false,则表示通道已经被关闭。
- 3、如果往关闭的通道中写入数据,会报错: panic: send on closed channel。但是可以从关闭后的通道中取数据,不过返回数据默认值和false。
- 4、示例代码

```
func main() {

//通道关闭后是否可以写入和读取呢?

ch1 := make(chan int)

go func() {
```

```
ch1 <- 100
   ch1 <- 200
   close(ch1)
  //ch1 <- 10 //关闭的通道, 无法写入数据
 }()
 data, ok := <-ch1
 fmt.Println("main读取数据: ", data, ok)
 data, ok = <-ch1
 fmt.Println("main读取数据: ", data, ok)
}
返回结果:
    main读取数据: 100 true
    panic: send on closed channel
    main读取数据: 200 true
    main读取数据: 0 false
    main读取数据: 0 false
    main读取数据: 0 false
    goroutine 5 [running]:
    main.main.func1(0xc42006e060)
    /Users/steven/Documents/go_project/src/ch10_2/demo01_test1.go:12
    +0x79
    created by main.main
        /Users/steven/Documents/go_project/src/ch10_2/demo01_test1.go:8
    +0x70
```

### 二、缓冲通道和定向通道

(一)、缓冲通道

- 1、非缓冲通道: 默认创建的通道都是非缓冲通道, 读写都是即时阻塞;
- 2、缓冲通道: 自带一块缓冲区,可以暂时存储数据,如果缓冲区满了,那么才会阻塞;
- 3、示例代码

```
func main() {
 //1.非缓冲通道
 ch1 := make(chan int)
 fmt.Println("非缓冲通道: ", len(ch1), cap(ch1)) //0, 0
 go func() {
   data := <-ch1 //阻塞
   fmt.Println("获取数据: ", data)
 }()
 ch1 <- 100 //阻塞
 //time.Sleep(1)
 fmt.Println("写入数据ok\n-----")
 //2.缓冲通道,缓冲区满了才会阻塞
 //ch2 := make(chan int, 5)
 //fmt.Println("缓冲通道: ", len(ch2), cap(ch2))//0,5
 //go func() {
 // for data := range ch2 {
 // //time.Sleep(1)
 // fmt.Println("获取数据: ", data)
 //}
 //}()
 //
 //ch2 <- 1
 //fmt.Println(len(ch2), cap(ch2))
 //ch2 <- 2
 //fmt.Println(len(ch2), cap(ch2))
 //ch2 <- 3
 //fmt.Println(len(ch2), cap(ch2))//3,5
 //ch2 <- 4
 //fmt.Println(len(ch2), cap(ch2))
```

```
//ch2 <- 5
 //fmt.Println(len(ch2), cap(ch2))//5, 5
 //ch2 <- 6
                       //阻塞
 //fmt.Println(len(ch2), cap(ch2))
 //close(ch2)
 //fmt.Println("main....over...")
 //3.缓冲通道
 ch3 := make(chan string, 5)
 fmt.Printf("%T\n", ch3)
 qo sendData(ch3)
 for data := range ch3 {
   //time.Sleep(1 * time.Second)
   fmt.Println("\t读取数据: ", data)
 fmt.Println("读取完毕。。")
}
func sendData(ch3 chan string) {
 for i := 1; i <= 10; i++ \{
   ch3 <- fmt.Sprintf("data%d", i) //1,2,3,4,5,6,7
   fmt.Println("写入数据: ", i)
                                //1,2,3,4,5
   fmt.Println(len(ch3), cap(ch3))
 }
 close(ch3)
}
4、缓冲通道模拟生产者和消费者
func main() {
 ch1 := make(chan int , 5)
 ch2 := make(chan bool)//判断结束
 rand.Seed(time.Now().UnixNano())
 //写入数据: 生产者
 go func() {
   for i := 1; i <= 20; i++ {
     ch1 <- i
     fmt.Println("写入数据: ", i)
```

```
time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1000))*time.Millisecond)
   }
   close(ch1)
 }()
 //读取数据:消费者
 go func() {
   for data := range ch1 {
     fmt.Println("\t1号消费者: ", data)
     time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1000))*time.Millisecond)
   }
   ch2 <- true
 }()
 go func() {
   for data := range ch1 {//1
     fmt.Println("\t2号消费者: ", data)
     time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1000))*time.Millisecond)
   ch2 <- true
 }()
 <- ch2
 fmt.Println("main...over...")
}
```

#### (二)、定向通道

- 1、通道默认都是双向通道。即可写入数据,又可读取数据。
- 2、定向通道:也叫单向通道,只读,或只写。
  - 只读: make(<- chan Type),只能读取数据,不能写入数据 <- chan
  - 只写: make(chan <- Type),只能写入数据,不能读取数据 chan <- data
- 3、创建通道时,采用单向通道,没有意义的。都是创建双向通道。
  - 将通道作为参数传递的时候使用单向通道。定义函数,只有写入数据功能,或定义函数,只有读取数据功能。
- 4、定向通道的意义:在语法级别,保证通道的操作安全

```
5、示例代码
func main() {
 //1.双向通道
 ch1 := make(chan string)
 go fun1(ch1)
 data := <-ch1
 fmt.Println("main, 接受到数据: ", data)
 ch1 <- "Go语言好学么?"
 ch1 <- "区块链好学么?"
 go fun2(ch1)
 go fun3(ch1)
 time.Sleep(1 * time.Second)
 fmt.Println("main over!")
}
func fun1(ch1 chan string) {
 ch1 <- "我是Steven老师"
 data := <-ch1
 data2 := <-ch1
 fmt.Println("回应: ", data, data2)
}
//功能: 只有写入数据
func fun2(ch1 chan<- string) {</pre>
 //只能写入
 ch1 <- "How are you?"
 //<- ch1 //invalid operation: <-ch1 (receive from send-only type chan<- string)
}
//功能: 只有读取数据
func fun3(ch1 <-chan string) {</pre>
 data := <-ch1
 fmt.Println("只读: ", data)
 //ch1 <- "hello" //invalid operation: ch1 <- "hello" (send to receive-only type <-chan
```

```
string)
```

## 三、time包中的定向通道

#### (一)、Timer结构体

1、计时器类型表示单个事件。当计时器过期时,当前时间将被发送到C上(C是一个只读通道<-chan time.Time,该通道中放入的是Time结构体),除非计时器是AfterFunc创建的。计时器必须使用NewTimer或AfterFunc创建。

#### 2、Timer结构体的源码

```
// The Timer type represents a single event.
// When the Timer expires, the current time will be sent on C,
// unless the Timer was created by AfterFunc.
// A Timer must be created with NewTimer or AfterFunc.
type Timer struct {
    C <-chan Time
    r runtimeTimer
}</pre>
```

#### (二)、NewTimer函数

1、NewTimer创建一个新的计时器,它会在至少持续时间d之后将当前时间发送 到其通道上。

#### 2、NewTimer()函数的源码

```
// NewTimer creates a new Timer that will send
// the current time on its channel after at least duration d.
func NewTimer(d Duration) *Timer
```

```
//.创建计时器
timer1 := time.NewTimer(5 * time.Second)
fmt.Printf("%T\n", timer1) //*time.Timer
fmt.Println(time.Now())
data := <-timer1.C //<-chan time.Time
fmt.Printf("%T\n",timer1.C) //<-chan time.Time
```

```
fmt.Printf("%T\n",data) //time.Time
fmt.Println(data)
```

#### (三)、After()函数

- 1、After()函数相当于NewTimer(d). C。
- 2、After()函数的源码

```
// After waits for the duration to elapse and then sends the current time
// on the returned channel.
// It is equivalent to NewTimer(d).C.
// The underlying Timer is not recovered by the garbage collector
// until the timer fires. If efficiency is a concern, use NewTimer
// instead and call Timer.Stop if the timer is no longer needed.
func After(d Duration) <-chan Time {
   return NewTimer(d).C
}</pre>
```

#### 3、示例代码

```
//使用After(),返回值<-- chan Time,同Timer.C ch1 := time.After(5 * time.Second) fmt.Println(time.Now()) data := <-ch1 fmt.Printf("%T\n",data) //time.Time fmt.Println(data)
```

## 四、select分支语句

- select 语句类似于 switch 语句,但是select会随机执行一个可运行的 case。如果没有case可运行,它将阻塞,直到有case可运行。
  - 。 每个case都必须是一个通道
  - o 所有channel表达式都会被求值
  - 。 所有被发送的表达式都会被求值
  - 。 如果任意某个通道可以进行, 它就执行; 其他被忽略。

#### (一) 、执行流程

1. 如果有多个case都可以运行, select会随机公平地选出一个执行, 其他不

#### 会执行;

- 2. 如果有default子句,则执行该语句;
- 3. 如果没有default字句, select将阻塞, 直到某个通道可以运行;
- 4. Go不会重新对channel或值进行求值。

#### (二)、示例代码

1、示例代码1

```
func main() {
 ch1 := make(chan int)
 ch2 := make(chan int)
 go func() {
   time.Sleep(1 * time.Second)
   ch1 <- 100
 }()
 go func() {
   time.Sleep(1 * time.Second)
   ch2 <- 200
 }()
 select {
 case data := <-ch1:
   fmt.Println("ch1中读取数据了:", data)
 case data := <-ch2:
   fmt.Println("ch2中读取数据了: ", data)
 default:
   fmt.Println("执行了default。。。")
 }
}
运行结果:
    执行了default。。。
```

```
func main() {
  ch1 := make(chan int)
  ch2 := make(chan int)
```

```
go func() {
   time.Sleep(1 * time.Second)
   data := <-ch1
   fmt.Println("ch1: ", data)
 }()
 go func() {
   time.Sleep(2 * time.Second)
   data := <-ch2
   fmt.Println("ch2: ", data)
 }()
 select {
 case ch1 <- 100: //阻塞
   close(ch1)
   fmt.Println("ch1中写入数据。。")
 case ch2 <- 200: //阻塞
   close(ch2)
   fmt.Println("ch2中写入数据。。")
 case <-time.After(2 * time.Second): //阻塞
   fmt.Println("执行延时通道")
  //default:
  // fmt.Println("default..")
 }
 time.Sleep(4 * time.Second)
 fmt.Printf("main over ")
运行结果:
    ch1: 100
    ch1中写入数据。。
    main over
```

}

# 五、sync包中的WaitGroup

sync包提供了基本的同步单元,如互斥锁。除了Once和WaitGroup类型,大部分都是适用于低水平程序线程,高水平的同步使用channel通信更好一些。本包的类型的值不应被拷贝。

之前的案例中,我们都使用time.Sleep()函数,通过睡眠将主线程阻塞至所有 线程结束。而更好的做法是使用WaitGroup来实现。

#### (一)、WaitGroup同步等待组

1、同步sync与异步async

● 同步: sync是串行执行

● 异步: async是同时执行

2、WaitGroup: 同步等待组

WaitGroup用于等待一组线程的结束。父线程调用Add方法来设定应等待的线程的数量。每个被等待的线程在结束时应调用Done方法。同时,主线程里可以调用Wait方法阻塞至所有线程结束。

- 3、WaitGroup中的方法
  - func (wg \*WaitGroup) Add(delta int)

Add方法向内部计数加上delta,delta可以是负数;如果内部计数器变为0,Wait方法阻塞等待的所有线程都会释放,如果计数器小于0,方法panic。注意Add加上正数的调用应在Wait之前,否则Wait可能只会等待很少的线程。一般来说本方法应在创建新的线程或者其他应等待的事件之前调用。

- func (wg \*WaitGroup) Done()
   Done方法减少WaitGroup计数器的值、应在线程的最后执行。
- func (wg \*WaitGroup) Wait()

#### Wait方法阻塞直到WaitGroup计数器减为0。

```
func main() {
 var wg sync.WaitGroup
 fmt.Printf("%T\n", wg) //sync.WaitGroup
 fmt.Println(wg)
                   //{{} [000000000000]0}
 wg.Add(3)
 rand.Seed(time.Now().UnixNano())
 go printNum1(&wg)
 go printNum2(&wg)
 go printNum3(&wg)
 wg.Wait() //main goroutine进入阻塞状态, 当计数器为0后解除阻塞
 fmt.Println("main解除阻塞, main over...")
}
func printNum1(wg *sync.WaitGroup) {
 for i := 1; i <= 10; i++ \{
   fmt.Println("子goroutine1,i: ", i)
   time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1000)))
 wg.Done() // 计数器减1
}
func printNum2(wg *sync.WaitGroup) {
 for i := 1; i <= 10; i++ \{
   fmt.Println("\t 子goroutine1,i: ", i)
   time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1000)))
 wg.Done() // 计数器减1
}
func printNum3(wg *sync.WaitGroup) {
 for i := 1; i <= 10; i++ \{
   fmt.Println("\t\t 子goroutine1,i: ", i)
   time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1000)))
```

```
}
wg.Done() //计数器减1
}
```

# 六、sync包中的Mutex

(一) 、互斥锁Mutex

1、原型

```
type Mutex struct {
  state int32
  sema uint32
```

Mutex是一个互斥锁,可以创建为其他结构体的字段;零值为解锁状态。 Mutex类型的锁和线程无关,可以由不同的线程加锁和解锁。

- 2、Mutex中的方法
  - func (m \*Mutex) Lock()
     Lock方法锁住m,如果m已经加锁,则阻塞直到m解锁。
  - func (m \*Mutex) Unlock()

Unlock方法解锁m,如果m未加锁会导致运行时错误。锁和线程无关,可以由不同的线程加锁和解锁。

3、互斥锁实现售票示例代码

```
var tickts = 100 //全局变量,仅一份
var wg sync.WaitGroup
var mutex sync.Mutex //互斥锁
func main() {
    /*
    练习题:模拟火车站卖票
    火车票100张,4个售票口出售(4个goroutine)。
    */
    var wg sync.WaitGroup
    wg.Add(4)
    go saleTickets("售票口1", &wg) //g1
    go saleTickets("售票口2", &wg) //g2
    go saleTickets("售票口3", &wg) //g3
```

```
go saleTickets("售票口4", &wg) //g4
      wg.Wait()
      fmt.Println("所有车票已售空。程序结束!")
    }
    func saleTickets(name string, wg *sync.WaitGroup) {
      for {
       mutex.Lock()
       if tickts > 0 {
         time.Sleep(1 * time.Second)
         fmt.Println(name, ": ", tickts) //1
         tickts--
       } else {
         fmt.Println(name, ",结束卖票。。")
         mutex.Unlock()
         break
       }
       mutex.Unlock() //解锁
      }
      wg.Done()
    }
 (二)、读写互斥锁RWMutex
1、原型
    type RWMutex struct {
                  Mutex // held if there are pending writers
          writerSem uint32 // semaphore for writers to wait for completing readers
          readerSem uint32 // semaphore for readers to wait for completing writers
          readerCount int32 // number of pending readers
          readerWait int32 // number of departing readers
    }
```

RWMutex是读写互斥锁。该锁可以被同时多个读取者持有或唯一个写入者持有。RWMutex可以创建为其他结构体的字段;零值为解锁状态。RWMutex类型的锁也和线程无关,可以由不同的线程加读取锁/写入和解读取锁/写入锁。

锁定的规则:

读写锁的使用中: 写操作都是互斥的、读和写是互斥的、读和读不互

斥。

理解为:

可以多个goroutine同时读取数据,但是写只允许一个goroutine写数据。

- 2、Mutex中的方法
  - func (rw \*RWMutex) Lock()
     Lock方法将rw锁定为写入状态,禁止其他线程读取或者写入。
  - func (rw \*RWMutex) Unlock()
    Unlock方法解除rw的写入锁状态,如果m未加写入锁会导致运行时错误。
  - func (rw \*RWMutex) RLock()
    RLock方法将rw锁定为读取状态,禁止其他线程写入,但不禁止读取。
  - func (rw \*RWMutex) RUnlock()
    Runlock方法解除rw的读取锁状态,如果m未加读取锁会导致运行时错误。
  - func (rw \*RWMutex) RLocker() Locker

    Rlocker方法返回一个互斥锁,通过调用rw.Rlock和rw.Runlock实现了Locker
    接口。

```
func main() {
  var rwm sync.RWMutex
  for i := 1; i <= 3; i++ {
    go func(i int) {
      fmt.Printf("goroutine %d, 尝试读锁定。。\n", i)
      rwm.RLock()
      fmt.Printf("goroutine %d, 已经读锁定了。。\n", i)
      time.Sleep(5 * time.Second)
      fmt.Printf("goroutine %d,读解锁。。\n", i)
      rwm.RUnlock()
    }(i)
}

time.Sleep(1*time.Second)
fmt.Println("main..尝试写锁定。。")</pre>
```

```
rwm.Lock()
fmt.Println("main。。已经写锁定了。。")
rwm.Unlock()
fmt.Printf("main。。写解锁。。。")
}
```

# 七、sync包中的条件变量Cond

(一)、条件变量Cond

1、原型

```
type Cond struct {
    noCopy noCopy

// L is held while observing or changing the condition
    L Locker
    notify notifyList
    checker copyChecker
}
```

Cond实现了一个条件变量,一个线程集合地,供线程等待或者宣布某事件的发生。

每个Cond实例都有一个相关的锁(一般是\*Mutex或\*RWMutex类型的值),它必须在改变条件时或者调用Wait方法时保持锁定。Cond可以创建为其他结构体的字段,Cond在开始使用后不能被拷贝。条件变量: sync.Cond,多个goroutine等待或接受通知的集合地

#### 2、Cond中的方法

• func NewCond(l Locker) \*Cond 使用锁I创建一个\*Cond。Cond条件变量,总是要和锁结合使用。

• func (c \*Cond) Broadcast()
Broadcast唤醒所有等待c的线程。调用者在调用本方法时,建议(但并非必须)保持c.L的锁定。

• func (c \*Cond) Signal()

Signal唤醒等待c的一个线程(如果存在)。调用者在调用本方法时,建议 (但并非必须)保持c.L的锁定。发送通知给一个人。

• func (c \*Cond) Wait()

Wait自行解锁c.L并阻塞当前线程,在之后线程恢复执行时,Wait方法会在返回前锁定c.L。和其他系统不同,Wait除非被Broadcast或者Signal唤醒,不会主动返回。广播给所有人。

因为线程中Wait方法是第一个恢复执行的,而此时c.L未加锁。调用者不应假设Wait恢复时条件已满足,相反,调用者应在循环中等待:

```
func main() {
  var mutex sync.Mutex
  cond := sync.Cond{L:&mutex}
  condition := false
 go func() {
   time.Sleep(1*time.Second)
   cond.L.Lock()
   fmt.Println("子goroutine已经锁定。。。")
   fmt.Println("子goroutine更改条件数值,并发送通知。。")
   condition = true//更改数值
   cond.Signal() //发送通知: 一个goroutine
   fmt.Println("子gorutine。。。继续。。。")
   time.Sleep(5*time.Second)
   fmt.Println("子groutine解锁。。")
   cond.L.Unlock()
 }()
  cond.L.Lock()
  fmt.Println("main..已经锁定。。。")
  if !condition{
   fmt.Println("main.。即将等待。。。")
  //wait()
  // 1.wait 尝试解锁,
  // 2.等待---> 当前的groutine进入了阻塞状态,等待被唤醒: signal(),broadcast()
  // 3. 一旦被唤醒后,又会锁定
   cond.Wait()
   fmt.Println("main.被唤醒。。")
  fmt.Println("main。。。继续")
  fmt.Println("main..解锁。。。")
```

```
cond.L.Unlock()
}
```