




## 力学部分

- 1. 常用物理方法有:控制变量法,转化法,科学推理法(又叫理想实验法,绑定牛顿第一定律实验),<u>重</u>复实验法(在探究实验中,目的为寻求普遍规律,排除偶然性,在测量实验中,目的为减小实验误差)。
- 2. 长度测量时使用刻度尺,读数需要估读到分度值下一位。
- 3. 测量值和真实值之间的差异叫做误差,**误差不能消除**,但应尽量减小;而**错误可以消除**。 减小误差方法:多次测量求平均值、选用精密测量工具、改进测量方法等。
- 4. 匀速直线运动的速度一定不变(包括大小和方向)。只要是匀速直线运动,则速度一定是一个定值。
- 5. 平均速度 <u>只能是</u> **总路程除以总时间,** $v = \frac{S_{\underline{\beta}}}{t_{\underline{\beta}}}$ 。求某段路上的平均速度,<u>不是速度的平均值</u>,只能是总路程除以这段路程上花费的**所有时间,包含中间停下的时间**。
- **6.** 密度**不是一定不变**的(比如冰和水)。密度是物质的特性,和质量和体积无关,但和温度有关,尤其是**气体密度**跟随温度的变化较为明显。
- 7. 天平读数时,**游码要看左侧(不需要估读)**,移动游码相当于在天平右盘中加减砝码。 $\mathbf{m}_{E} = \mathbf{m}_{E} + \mathbf{m}_{\hat{m}_{E}}$
- 8. 受力分析的步骤:确定研究对象;**找重力**;找接触物体;判断和接触物体之间是否有压力、支持力、摩擦力、拉力等其它力(**受力分析时,单个力画在实际作用点上,多个力画在物体重心上**)。








- 9. 平衡力(二力平衡): ①大小相等、②方向相反、③作用在同一条直线上、④作用在同一物体上相互作用力: ①大小相等、②方向相反、③作用在同一条直线上、④作用在两个物体上。
- **10.** 物体运动状态改变一定受到了力,**受力不一定改变运动状态**。力是**改变物体运动状态**的原因。<u>受力也包</u> 含受平衡力,此时运动状态不变。
- **11.** 惯性大小和速度无关,惯性大小**只与质量有关**。<u>速度越大,只能说明物体动能大,能够做的功越多,并</u>不是惯性越大。
- 12. 惯性是属性不是力,不能说受到,只能说具有,由于。
- **13.** 物体受平衡力=物体处于**平衡状态(静止或<u>匀速直线</u>运动)**,这两个可以相互推导。 物体受非平衡力: 若合力和运动方向一致,物体做加速运动,反之,做减速运动。
- 14. <u>1 kg ≠9.8N</u>。两个不同的物理量只能用公式进行变换。




- **15. 月球上**弹簧测力计、**天平**都可**以使用**,太空**失重状态下天平不能使用**,而弹簧测力计还可以测拉力等除重力以外的其它力。
- **16. 压力增大,摩擦力不一定增大**(注意控制变量)。滑动摩擦力与压力有关,但**静摩擦力与压力无关,只与和它平衡的力有关。**一般认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
- 17. 两个物体接触不一定发生力的作用。还要看有没有挤压,相对运动等条件。
- 18. 摩擦力和接触面的粗糙程度有关,压强和接触面积的大小有关。
- **20.** 液体压强跟液柱的粗细和形状无关,**只跟液体的深度有关**。深度是指**自由液面**到液体内某一点的距离, 不是高度或长度。



21. 固体压力压强先运用 F=G 计算压力,再运用  $P=\frac{F}{c}$ 计算压强;

(注意单位,对于柱体则两种方法可以通用)。


22. 对于异型容器(又叫台型、梯形容器等),液体对容器底部压力:下小压力小,下大压力大。



**23.** 托里拆利实验水银柱的**高度差<u>(注意是水银面与水槽液面的高度差,不是管口)</u>**和管子的粗细倾斜等因素无关,**只跟当时的大气压有关**。

## 不负韶华,只争朝夕!





- **24.** 浮力和深度无关,只跟物体浸在液体中的体积有关。浸没时  $V_{\#}=V_{\%}$ ,没有浸没时  $V_{\#}<V_{\%}$ 。
- 25. 求浮力要首先看物体的状态:

若漂浮或悬浮,则直接根据 $F_{\mathbb{F}}=G$ 计算


若有弹簧测力计测可以根据 F 澤 = G-F 拉计算

若知道密度和体积,则根据 F 浮= ρ 液 g V 排计算。

结论: (告诉质量或重力,用沉浮条件;告诉体积,用阿基米德原理)。


- 26. 有力不一定做功。有力有距离,并且力和距离要对应才做功(W=FS)。
- 27. 不做功三种情况:
  - ①S=0, (有力无距离) 推墙墙不动;
  - ②F=0, (有距离无力) 球在空中飞;
  - ③ F L S 或 F L v, (垂直无功) 拎包水平走。









- 28. 杠杆调平: 左高左调; 天平调平: 指针偏左右调,两侧的平衡螺母调节方向一样。
- **29.** 画力臂的方法: **实线双箭头、虚线大括号** (推荐后者)
  - (1) 找支点(杠杆上固定不动的点)
  - (2) 画力的作用线(把力延长或反向延长)
  - (3) 连距离(过支点,做力的作用线的垂线)
  - (4) 标字母。











- 30. 动力最小,力臂应该最大。力臂最大做法:在杠杆上找一点,使这一点到支点的距离最远。
- 31. 斜面中, W 有=G 物h; W &=FS; W 数=fS。
- 32. 动滑轮不一定省一半力,只有沿竖直或水平方向拉,才能省一半力。<u>滑轮组问题首先判断绳子股数 n</u> (在定滑轮与动滑轮之间划一条线,数绕过动滑轮的绳子股数即为 n)。





- 33. <u>竖直滑轮组中,W<sub>有</sub> = G<sub>物</sub>h; W<sub>总</sub> =FS; S=nh; 水平滑轮组中,W<sub>有</sub>=fS<sub>物</sub>; W<sub>总</sub>=FS<sub>纸</sub>; S<sub>纸</sub>=nS<sub>物</sub>。</u>
- 34. 简单机械的机械效率不是固定不变的。

- **35.** 物体**匀速**水平运动时,动能和势能**不一定不变**。此时还要考虑物体的**质量是否发生变化**,例如**洒水车**, **投救灾物资的飞机**。
- **36.** 机械能守恒时,**动能最大(E\_k = \frac{1}{2} \ m \ v^2),势能最小(E\_p = m \ g \ h)**。可以由容易分析的高度和形变大小**先判断势能,再判断动能**的变化。