

Protocol Independent Multicast

В этом модуле

- PIM Dense Mode
- PIM Sparse Mode





PIM Dense Mode

Основы PIM DM

- Протокол считает, что (по-умолчанию) заинтересованные получатели есть везде
- Маршрутизатор должен передавать многоадресный трафик через все свои интерфейсы
 - если потом оказывается, что где-то он не нужен, то эта ветка «отрезается»



Дерево кратчайшего пути

- После «обрезания» ненужных интерфейсов остаётся дерево, вдоль которого передаётся многоадресный трафик
- Это дерево называется SPT Shortest Path Tree.
- Дерево описывает путь между источником и всеми сетями, которые нуждаются в получении трафика от этого источника
- PIM-DM создает новое SPT в случае когда источник начинает слать пакеты на новый многоадресный адрес



Reverse Path Forwarding

- Если передавать трафик во все интерфейсы, петля неизбежна
- Механизм защиты *Reverse Path Forwarding* (RPF).
 - при получении многоадресного пакета первым делом необходимо посмотреть на IP адрес источника. Если одноадресный маршрут к этому адресу пролегает через тот же интерфейс, через который пришел ммногодаресный пакет, то пакет флудится дальше. Если же нет, то данные уничтожаются.





PIM Sparse Mode

- У PIM DM один большой недостаток много лишнего трафика
- PIM SM использует противоположную парадигму передавать многоадресный трафик только туда, где к нему явно проявили интерес
- Необходим механизм, позволяющий сообщить данную информацию
 - PIM Join
 - почти как IGMP Join/Report

PIM соседство

- Чтобы передавать информацию, необходимо соседство
- Поиск соседей через PIM Hello на адрес 224.0.0.13
- Существует РІМ v1 и v2
 - v2 использует свой собственный IP protocol (103)
 - v1 использует для транспорта IGMP
 - функциональность идентична



Точка рандеву

- Основная проблема
 - источник не знает адресов получателей
 - получатели не знают адрес сервера
- Идея
 - выстроить два независимых дерева
 - совместить их вместе в какой-либо точке сети
- Такая точка сети называется точкой рандеву (Randezvous Point, RP)



Построение деревьев

- Дерево кратчайшего пути
 - Shortest Path Tree (SPT)
- Общее дерево
 - Shared Tree



Построение общего дерева

- Основывается на трёх вводных данных
 - известен адрес точки рандеву
 - любым способом
 - известно местоположение точки рандеву
 - адрес присутствует в RIB
 - в сети есть хотя бы один заинтересованный получатель многоадресного трафика



Построение общего дерева

- Получатель отправляет IGMP Report
- Маршрутизатор (Last Hop Router, LHR) добавляет интерфейс, на котором был получен Report, в Outgoing Interface List (OIL)
- Формируется запись (*, G)
- LHR делает RPF проверку для адреса точки рандеву
- LHR отправляет PIM Join через интерфейс, прошедший RPF проверку
 - Join на группу (*, G)



Построение общего дерева

- Вышестоящий сосед получает PIM Join и формирует (*, G) маршрут
- Интерфейс, через который был получен PIM Join, добавляется в OIL
- PIM Join отправляется дальше в сторону точки рандеву



- Сервер начинает рассылку пакетов
- Задача FHR (First Hop Router) доставить пакеты до точки рандеву
- FHR инкапсулирует пакеты от сервера внутрь одноадресного PIM Register, которое отправляется к точке рандеву
- Пакет доставляется до точки рандеву посредством одноадресной маршрутизации



- Точка рандеву обрабатывает PIM Register и создаёт маршрут (S, G)
- Полезная нагрузка из Register (многоадресный пакет) отправляется по ранее сформированному общему дереву согласно OIL
- Технически задача решена
 - однако, есть некоторые НО ...



- Точка рандеву отправляет PIM Join в сторону источника
 - Join (S, G)
- PIM Join проходит путь от точки рандеву до FHR
- FHR обновляет OIL и начинает передавать многоадресный трафик в чистом виде
 - Register продолжают пересылаться



- Точка рандеву получает два одинаковых многоадресных пакета
- Создаётся сообщение PIM Register Stop и отправляется в сторону FHR
- FHR перестаёт пересылать инкапсулированный многоадресный трафик



Переключение с общего дерева на кротчайшее

- При описанном подходе трафик всегда идёт через точку рандеву, что может быть неоптимально для многих получателей
- При получении первого многоадресного пакета, LHR будет знать IP адрес источника
 - можно попробовать построить нового дерево
 - и не забыть отрезать старое





Механизмы оптимизации


Выделенный маршрутизатор

- Designated Router (DR) выбирается на каждом сегменте
- Выбор происходит посредством PIM Hello
 - поле Priority
 - если приоритеты равны, выигрывает наибольший IP адрес
- DR отвечает за отправку
 - PIM Join/Prune
 - PIM Register



Выделенный передатчик

- Designated Forwarder отвечает за передачу многоадресного трафика в LAN сегмент
- Выбор посредством PIM Assert



Assert

- Если два маршрутизатора обнаруживают дублирование трафика, высылается Assert
- Критерии определения победителя
 - низкая Administrative Distance
 - низкая метрика
 - высший IP адрес




Prune Override

• При получении PIM Prune выставляется таймер в 3 секунды

• Он позволяет среагировать маршрутизаторам, находящимся в

этом же сегменте





Поиск точки рандеву

Методы поиска

- Статическая конфигурация
- Динамические методы поиска
 - Auto-RP
 - BootStrap Router (BSR)





Auto-RP

Auto-RP

- Исторически первый автоматический метод поиска точки рандеву
- Каждый маршрутизатор берёт на себя одну из трёх ролей
 - кандидат на роль точки рандеву (RP Candidate)
 - агент (Mapping Agent, MA)
 - обычный маршрутизатор
- Используются зарезервированные адреса
 - 224.0.1.39 и 224.0.1.40



Кандидат на роль точки рандеву

- Роль настраивается вручную
- Кандидат отправляет сообщение RP-Announce, которое должно быть обработано агентом МА
 - 224.0.1.39

```
Frame 14: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
Ethernet II, Src: c0:02:19:c0:00:00 (c0:02:19:c0:00:00), Dst: IPv4mcast_00:01:27 (01:00:5e:00:01:27)
Internet Protocol Version 4, Src: 4.4.4.4 (4.4.4.4), Dst: 224.0.1.39 (224.0.1.39)
User Datagram Protocol, Src Port: pim-rp-disc (496), Dst Port: pim-rp-disc (496)
E Cisco Auto-RP
 Version: 1 or 1+, Packet type: RP announcement
    RP count: 1
   Holdtime: 181 seconds
   Reserved: 0x0
 ■ RP 4.4.4.4: 1 group
     RP address: 4.4.4.4 (4.4.4.4)
     .... ..11 = Version: Dual version 1 and 2 (3)
     Number of groups this RP maps to: 1

⊟ Group 224.0.0.0/4 (Positive group prefix)

       .... ... 0 = Sign: Positive group prefix (0)
       Mask length: 4
       Prefix: 224.0.0.0 (224.0.0.0)
```



Агент

- Прослушивает сообщения RP-Announce
- Если RP-Announce приходят от нескольких кандидатов (для одного GDA), выбирается лучший из них
- Отправляет сообщение RP-Discovery
 - внутри передаётся информация о выбранном адресе точки рандеву

```
□ Cisco Auto-RP
□ Version: 1 or 1+, Packet type: RP mapping
0001 .... = Protocol version: 1 or 1+ (1)
.... 0010 = Packet type: RP mapping (2)
RP count: 1
Holdtime: 46 seconds
Reserved: 0x0
□ RP 2.4.2.2: 1 group
RP address: 2.4.2.2 (2.4.2.2)
.... ..11 = Version: Dual version 1 and 2 (3)
Number of groups this RP maps to: 1
□ Group 224.0.0.0/4 (Positive group prefix)
.... ...0 = Sign: Positive group prefix (0)
Mask length: 4
Prefix: 224.0.0.0 (224.0.0.0)
```

Проблема курицы и яйца

- PIM Sparse Mode требует наличия точки рандеву для своей работы
- Как быть с сообщениями RP Announce и RP Discovery?
 - для этих сообщений используется PIM Dense Mode
 - все интерфейсы настраиваются в режим sparse-dense-mode
 - или включается autorp listener





BSR

Отличия от Auto-RP

- Стандартизированный протокол
 - определён в RFC 5059
- Работает только с PIM v2
 - Auto-RP подходит для v1/v2
- Все интерфейсы могут работать в режиме *sparse-mode*
 - Auto-RP требует *sparse-dense-mode*
- Для рассылки используется адрес 224.0.0.13



Кандидат на роль BSR

- Из всех BSR кандидатов выбирается один
- Каждый кандидат отправляет Bootstrap Message (BSM)
- Сообщения распространяются по всей сети



Кандидат на роль точки рандеву

• Каждый кандидат на роль точки рандеву отправляет Candidate RP Advertisement на адрес BSR

```
586 06:53:10.163623000 10.0.12.2
                                                                             60 Candidate-RP-Advertisement
                                                                   PIMV2
⊕ Frame 586: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
■ Ethernet II, Src: ca:02:07:20:00:1d (ca:02:07:20:00:1d), Dst: ca:01:07:20:00:1c (ca:01:07:20:00:1c)

    Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.12.2 (10.0.12.2), Dst: 1.1.1.1 (1.1.1.1)

□ Protocol Independent Multicast
    0010 .... = Version: 2
    .... 1000 = Type: Candidate-RP-Advertisement (8)
    Reserved byte(s): 00
    Checksum: 0xf060 [correct]

    □ PIM options

      Prefix-count: 1
      Priority: 0
      Holdtime: 150s
      RP: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
      Group 0: 224.0.0.0/4
```



Распространение информации о точке рандеву

- Информация о всех известных точках помещается внутрь BSM и распространяется по сети
- Каждый маршрутизатор независимо решает какую точку рандеву использовать

```
45 08:46:04.912322000 10.0.23.3
                                        224.0.0.13
                                                          PIMV2
                                                                   80 Bootstrap

⊕ Frame 45: 80 bytes on wire (640 bits), 80 bytes captured (640 bits) on interface 0

⊞ Ethernet II, Src: ca:04:0a:14:00:1d (ca:04:0a:14:00:1d), Dst: IPv4mcast_00:00:0d (01:00:5e:00:00:0d)

□ Protocol Independent Multicast
   0010 .... = Version: 2
   .... 0100 = Type: Bootstrap (4)
   Reserved byte(s): 00
   Checksum: 0xcfe5 [correct]
 □ PIM options
     Fragment tag: 0x18db
     Hash mask len: 0
     BSR priority: 0
     BSR: 1.1.1.1 (1.1.1.1)
   ☐ Group 0: 224.0.0.0/4
       RP count: 2
       FRP count: 2
       Holdtime: 150s
       Priority: 0
       Holdtime: 150s
       Priority: 0
     RP 0: 2.2.2.2
     RP 1: 3.3.3.3
```





Отказоустойчивость точки рандеву

Возможные способы

- У динамических протоколов свои методы реализации отказоустойчивости для точки рандеву
 - в Auto-RP за выбор RP отвечает MA
 - в BSR за выбор RP отвечает каждый маршрутизатор
- Есть способ, который напрямую не связан ни с Auto-RP ни с BSR
 - Anycast RP



Что такое Anycast

- Под понятием Anycast обычно понимают настройку, при которой на 2-х или более маршрутизаторах настроен одинаковый IP адрес
- Выбор маршрутизатора основывается на IGP/BGРметриках
- В зависимости от топологии это может привести к тому, что кратчайшее и общее деревья будут строиться от разных устройств
 - что приведёт к невозможности передачи многоадресного трафика
- Необходима синхронизация и/или сигнализация между Anycast точками рандеву



MSDP

- Multicast Source Discovery Protocol
- Позволяет передавать информацию об источниках между всеми Anycast точками рандеву
 - использует сообщения Source Active (SA)
- Чаще всего используется для организации многоадресной маршрутизации между разными автономными системами
 - значит никакого «растянутого» IGP
 - что делать с RPF?



Multicast BGP (MBGP)

- Дополнительная BGP таблица (AFI/SAFI)
 - AFI = 1 (IPv4) или 2 (IPv6)
 - SAFI = 2 (только многоадресный NLRI)
 - SAFI = 3 (многоадресный и одноадресный NLRI)
- Содержит в себе *одноадресные* префиксы для RPF



Приоритеты RPF

- Возможна ситуация когда IGP и MBGP указывают в разных направлениях
- Приоритетность
 - статический многоадресный маршрут
 - таблица MBGP
 - одноадресная таблица маршрутизации



Правила MSDP

- RPF правила различаются в зависимости от типа MSDP соседа
 - MSDP сосед = i(m) BGP соседу
 - MSDP сосед = e(m) BGP соседу
 - MSDP сосед != (m) BGP соседу




MSDP сосед = i(m) BGP соседу

- Ищется лучший путь до точки рандеву
 - сначала поиск через MRIB, затем через URIB
- Запомнить BGP соседа, который отдаёт лучший путь
 - BGP сосед != BGP Next-Hop
- Aдрес MSDP соседа и BGP соседа должны совпадать
 - если нет, то RPF не пройден



MSDP сосед = i(m) BGP соседу


SA



MSDP сосед = e(m) BGP соседу

- Ищется лучший путь до точки рандеву
 - сначала поиск через MRIB, затем через URIB
- Запомнить номер первой AS в атрибуте AS_PATH
 - если указанный номер AS = номер AS MSDP соседа, то RPF пройдено успешно






BGP Peer MSDP Peer SA Message First-AS in best-path to RP = 3 AS of MSDP Peer = 3

First-AS in best-path to RP = AS of e(m)BGP Peer

SA RPF Check Succeeds


Router A's BGP Table		
Network	Next Hop	Path
*> 172.16.3.0/24	172.16.3.1	3 i
172.16.3.0/24	172.16.4.1	1 3 i
*> 172.16.4.0/24	172.16.4.1	1 i
172.16.4.0/24	172.16.3.1	3 1 i
*> 172.16.5.0/24	172.16.4.1	3 7 i
172.16.5.0/24	172.16.3.1	1 3 7 i
*> 172.16.6.0/24	172.16.3.1	3 7 5 i
172.16.6.0/24	172.16.4.1	1 3 7 5 i
	,,_,_,	



7 5 i


MSDP сосед != (m) BGP соседу





CCIE SP: Protocol Independent Multicast

5



N

Рекомендованный SA фильтр

```
! domain-local applications
access-list 111 deny ip any host 224.0.2.2
access-list 111 deny ip any host 224.0.1.3
                                            ! Rwhod
access-list 111 deny ip any host 224.0.1.24 ! Microsoft-ds
access-list 111 deny ip any host 224.0.1.22
                                             ! SVRLOC
access-list 111 deny ip any host 224.0.1.2
                                            ! SGI-Dogfight
access-list 111 deny ip any host 224.0.1.35
                                             ! SVRLOC-DA
access-list 111 deny ip any host 224.0.1.60
                                             ! hp-device-disc
!-- auto-rp groups
access-list 111 deny ip any host 224.0.1.39
access-list 111 deny ip any host 224.0.1.40
!-- scoped groups
access-list 111 deny ip any 239.0.0.0 0.255.255.255
!-- loopback, private addresses (RFC 1918)
access-list 111 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 111 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 111 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 111 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 111 permit ip any any
!-- Default SSM-range. Do not do MSDP in this range
access-list 111 deny ip any 232.0.0.0 0.255.255.255
access-list 111 permit ip any any
```





Networking For everyone