#### 使用布局编辑器构建界面

在布局编辑器中,您可以通过将界面元素拖动到可视化设计编辑器中(而不是手动编写布局 XML),快速构建布局。设计编辑器支持在不同的 Android 设备和版本上预览布局,并且您可以动态调整布局大小,以确保它能够很好地适应不同的屏幕尺寸。

使用 ConstraintLayout (在支持库中提供的布局管理器,与 Android 2.3 (API 级别 9) 及更高版本兼容) 构建新布局时,布局编辑器的功能尤其强大。

本文简要介绍了布局编辑器。要详细了解布局基础知识,请参阅<u>布局</u>。要详细了解如何使用 ConstraintLayout 构建布局,请参阅<u>使用 ConstraintLayout 构建自适应界面</u>。

### 布局编辑器简介

当您打开 XML 布局文件时,就会出现 Layout Editor。

编辑器的各个区域 (对应于图 1 中的各个数字) 如下:

1. Palette: 您可以拖到布局中的视图和视图组列表。

2. Component Tree: 查看布局的层次结构。

3. Toolbar: 用于在编辑器中配置布局外观及更改某些布局属性的按钮。

4. Design editor: Design 视图和/或 Blueprint 视图中的布局。

5. Attributes:用于对所选视图的属性进行控制的控件。




图 1. 布局编辑器

当您打开 XML 布局文件时, 默认会打开设计编辑器 (如图 1 所示)。

要在文本编辑器中修改布局 XML,请点击窗口底部的 Text 标签。在文本编辑器中,您还可以通过点击窗口右侧的 Preview,查看 Palette、Component Tree 和设计编辑器。文本编辑器中没有Attributes 窗口。

提示: 您只需按 Alt + Shift + 向右/向左箭头 (在 Mac 上按 Control + Shift + 向右/向左箭头) ,即可在设计编辑器和文本编辑器之间切换。

更改预览外观

您可以使用设计编辑器顶行中的按钮在编辑器中配置布局的外观。文本编辑器的 Preview 窗口中也有此工具栏。



图 2. 布局编辑器工具栏中用于配置布局外观的按钮

可用的按钮(对应于图 2 中的各个数字)如下:

1. Design and blueprint

: 选择您希望如何在编辑器中查看布局; 可以选择

Design

视图 (布局的实际预览效果)、

Blueprint

视图 (仅显示每个视图的轮廓) 或

Design + Blueprint

(并排显示这两个视图)。

提示:按 B 可循环浏览这些视图。

- 2. **Screen orientation and layout variants**:选择屏幕方向(横向和纵向),或应用提供备用布局的其他屏幕模式(例如夜间模式)。该菜单还包含用于创建新布局变体的命令。
- 3. Device type and size
  - : 选择设备类型 (手机/平板电脑、Android TV 或 Wear OS) 和屏幕配置 (尺寸和密度)。您可以从多种预配置的设备类型和您自己的 AVD 定义中进行选择,也可以从列表中选择

Add Device Definition

来启动新的 AVD。

提示: 您可以通过拖动布局的右下角来调整设备尺寸。

- 4. API version: 选择预览布局时使用的 Android 版本。
- 5. **App theme**:选择要应用于预览的界面主题背景。(这仅适用于支持的布局样式;因此该列表中的许多主题背景都会导致出错。)
- 6. **Language**:选择要以何种语言显示界面字符串。此列表仅会显示您的字符串资源支持的语言。如果您想要修改翻译,请点击下拉菜单中的 **Edit Translations** (请参阅<u>使用 Translations Editor 本地化界面</u>)。

注意: 这些配置对应用的代码或清单没有任何影响(除非您选择从 Layout Variants 添加新的布局文件);它们只会影响布局预览。

## 创建新布局

为应用添加新布局时,请先在项目的默认 [layout/] 目录中创建一个布局文件,以便其适用于所有设备配置。创建默认布局之后,您可以为特定的设备配置(例如特大屏幕)创建布局变体。

您可以通过几种不同的方式创建新布局(具体取决于您的 Project 窗口视图),但可以在任意视图中按以下步骤操作:

- 1. 在 Project 窗口中,点击要在其中添加布局的模块(如 app)。
- 2. 在主菜单中,依次选择 File > New > XML > Layout XML File。
- 3. 在随即显示的对话框中,输入文件的名称、根布局标记以及布局所属的源代码文件集,然后点击 Finish。

您还可以通过以下几种方式启动新布局文件(但显示的对话框会有所不同):

- 如果您在 Project 窗口中选择了 Project 视图: 打开应用模块的 res 目录,右键点击您要添加布局的布局目录,然后依次点击 New > Layout resource file。
- 如果您在 Project 窗口中选择了 Android 视图:右键点击 layout 文件夹,然后依次选择 New > Layout resource file。

#### 创建布局变体

如果您已经有布局,并且想创建备用版本以针对不同屏幕尺寸或方向优化布局,请按照以下步骤操作:

- 1. 打开原始布局文件,并确保您正在查看的是设计编辑器(点击窗口底部的 Design 标签)。
- 2. 点击工具栏中的 Orientation for Preview 图标。在下拉列表中,点击建议的变体(例如 Create Landscape Variant),就大功告成了;或点击 Create Other,然后继续执行下一步。
- 3. 在随即显示的对话框中,您只需定义目录名称的资源限定符即可。您可以在 Directory name 中输入限定符,也可以从 Available qualifiers 列表中选择一个(一次选择一个),然后点击 Add 图标 >> 。
- 4. 添加完所有限定符后,点击 OK。

如果同一布局有多个变体,您可以从点击 Layout Variants 图标 后显示的列表中轻松切换它们。

如需详细了解如何为不同屏幕创建布局,请参阅支持不同的屏幕尺寸。

### 转换视图或布局

您可以将一种视图转换为另一种视图,也可以将一种布局(视图组)转换为另一种布局。

- 1. 点击编辑器窗口底部的 Design 标签。
- 2. 在 Component Tree 中,右键点击相应视图或布局,然后点击 Convert view。
- 3. 在随即显示的对话框中,选择新类型的视图或布局,然后点击 Apply。

## 将布局转换为 ConstraintLayout

ConstraintLayout 是 Constraint Layout 库 (Android Studio 2.2 及更高版本中包含该库)中提供的一个视图组。它是与布局编辑器一起从头开始构建的,因此您可以从设计编辑器中访问其中的所有内容,而且您永远无需手动修改 XML。最重要的是,它采用基于约束条件的布局系统,让您无需任何嵌套视图组即可构建大多数布局。

为了改善布局性能,您应该将旧版布局转换为 ConstraintLayout。

要将现有布局转换为 ConstraintLayout , 请执行以下操作:

1. 在 Android Studio 中打开现有布局,然后点击编辑器窗口底部的 **Design** 标签页。

2. 在 Component Tree 窗口中,右键点击该布局,然后点击 Convert layout to ConstraintLayout。

与上一部分中介绍的简单 **Convert view** 命令相比,专门用于将布局转换为 **ConstraintLayout** 的命令在推断约束条件和保留布局方面更加智能。

要详细了解如何使用 ConstraintLayout 构建布局,请参阅<u>使用 ConstraintLayout 构建自适应界面</u>。 在 Palette 中查找内容

要在 Palette 中按名称搜索视图或视图组,请点击 Palette 顶部的 Search 按钮,或者在 Palette 窗口处于活跃状态时直接开始输入内容名称。

您可以在 Palette 内的 Common 类别中找到经常使用的内容。要向此类别中添加内容,请右键点击 Palette 中的相应视图或视图组,然后在上下文菜单中点击 Favorite。

从 Palette 中打开文档

要打开视图或视图组的 Android 开发者参考文档,请在 Palette 中选择界面元素,然后按 Shift+F1。

要打开视图或视图组的 Material Guidelines 文档,请右键点击 **Palette** 中的界面元素,然后从上下文菜单中选择 **Material Guidelines**。对于相应内容,如果不存在任何特定条目,则此命令会打开 Material Guidelines 文档的首页。


将视图添加到布局中

要开始构建布局,只需将视图和视图组从 Palette 拖动到设计编辑器中即可。将视图放置到布局中后,编辑器会显示有关该视图与布局其余部分的关系的信息。

如果您使用的是 ConstraintLayout ,则可以使用 Infer Constraints 和 Autoconnect 功能<u>自动创建约</u>束条件。


修改视图属性





9

backgroundTint



## 图 3. Attributes 窗口

您可以在 Attributes 窗口(位于 Layout Editor 的右侧)中修改视图属性,而不用在 XML 中执行此操作。只有在设计编辑器处于打开状态时,此窗口才会显示,因此请确保您已选择窗口底部的 Design 标签页。

当您选择视图时(无论是通过在 Component Tree 中点击该视图,还是在设计编辑器中点击该视图), Attributes 窗口会显示以下内容,如图 3 所示:


- 1. **Declared Attributes** 部分,其中会列出布局文件中指定的属性。要添加属性,请点击该部分右上角的 **Add** 图标 ■。
- 2. 包含宽度/高度样式控件的视图检查器。对于 ConstraintLayout 中的视图,该部分还会显示约束偏差,并列出相应视图使用的约束条件。如需了解详情,请参阅使用 ConstraintLayout 构建自适应界面。
- 3. 所选视图的常见属性列表。要查看所有可用的属性,请展开窗口底部的 All Attributes 部分。
- 4. "Search"按钮。点击此按钮可搜索特定的视图属性。
- 5. 每个属性值右侧都会显示指示器。当属性值是资源引用时,指示器是非中空的 ☐, 否则是空的 ☐。 这可让您一目了然地识别硬编码值。点击该指示器(无论其处于哪种状态)都会打开 Resources 对话框窗口,您可以在其中选择相应属性的资源引用。
- 6. 系统会突出显示带有错误或警告的属性,以红色突出显示表示错误,以橙色突出显示表示警告。例如,如果布局定义属性中存在无效条目,系统会显示错误(如图所示)。如果在应该使用资源引用时使用了硬编码值,系统会显示警告(如图所示)。

## 向视图中添加示例数据

由于很多 Android 布局都依赖于运行时数据,因此在设计应用时很难直观呈现布局的外观和风格。在 Android Studio 3.2 及更高版本中,您可以从布局编辑器中向 TextView 、ImageView 或 RecyclerView 添加示例预览数据。

注意: 当您向 View 添加示例数据时, Android Studio 会更改您的项目, 就像您在使用自己的数据一样。您随后可以根据需要修改这些更改内容。

您可以右键点击其中某种视图类型,然后选择 Set Sample Data 以显示 Design-time View Attributes 窗口,如图 4 所示。



# 图 4. Design-time View Attributes 窗口

在 TextView 中,您可以在不同的示例文本类别之间选择。在使用示例文本时,Android Studio 会使用您选择的示例数据填充 TextView 的 text 属性。请注意,仅当 text 属性为空时,您才能通过 Design-time View Attributes 窗口选择示例文本。




Figure 5. 包含示例数据的 TextView

在 Imageview 中,您可以在不同的示例图片之间进行选择。当您选择示例图片后,Android Studio 会填充 Imageview 的 tools:src 属性 (或 tools:srcCompat , 如果使用支持库) 。




Figure 6. 包含示例数据的 ImageView

在 Recyclerview 中,您可以在一组包含示例图片和文本的模板之间进行选择。使用这些模板时,Android Studio 会将 recycler\_view\_item.xml 文件添加到 res/layout 目录,该文件中包含示例数据的布局。Android Studio 还会将元数据添加到 Recyclerview,以正确显示示例数据。




Figure 7. 包含示例数据的 RecyclerView

显示布局警告和错误

如果在布局中检测到任何问题,系统会在 Component Tree 中相应视图的旁边显示感叹号图标( 或 🛕 ),以指明存在问题。要查看错误详细信息,请点击该图标。

要在编辑器下方的窗口中查看所有已知问题,请点击工具栏中的 Show Warnings and Errors( 或 🛕 )。 在此窗口中,您还可以启用 **Show issues on the preview**,以便向预览中的每个相应视图(仅在 Design 视图中,而非 Blueprint 视图中)添加警告或错误图标。

# 下载字体并将其应用于文本

使用 Android 8.0 (API 级别 26) 或 Android 支持库 26.0.0 或更高版本时,您可以按照以下步骤从数百种字体中进行选择:

- 1. 在 Layout Editor 中,点击 **Design** 标签以在设计编辑器中查看布局。
- 2. 点击文本视图。
- 3. 在 Attributes 窗口中,展开 textAppearance,然后点击以展开 fontFamily 方框。
- 4. 滚动到列表底部,然后点击 More Fonts,以打开 Resources 对话框。
- 5. 在 Resources 对话框中,通过浏览列表或在顶部的搜索栏中输入字体来选择字体。如果您选择 Downloadable 下列出的某种字体,则可以点击 Create downloadable font 以在运行时加载该字体(作为<u>可下载字体</u>),或点击 Add font to project 以将 TTF 字体文件打包到 APK 中。(Android 系统提供了 Android 下列出的字体,因此这些字体不需要下载,也不需要打包到 APK中。)
- 6. 点击 OK。