Motivatior
Définitior
Opérations atomiques
Problèmes potentiels

Programmation parallèle sans verrous

Félix-Antoine Ouellet


Université de Sherbrooke

16 octobre 2014

- Motivation
- 2 Définition
- 3 Opérations atomiques
- Problèmes potentiels
- 5 Conclusion

Plan

- Motivation
 - Programmation parallèle traditionnelle
 - Problème
- 2 Définition
- Opérations atomiques
- 4 Problèmes potentiels
- 5 Conclusion



Programmation parallèle traditionnelle Exemple

```
void ThreadSafeIntStack::push(int val) {
  std::lock_guard<std::mutex> lock(m_Mutex);
  m_Stack.push(val);
}
int ThreadSafeIntStack::pop() {
  std::lock_guard<std::mutex> lock(m_Mutex);
  m_Stack.pop();
```


Problème Coût des verrous

Traditionnellement:

- 1. Attendre que le mutex soit disponible
- 2. Acquérir le mutex
- 3. Effectuer opération(s)
- 4. Libérer le mutex

Plan

- 1 Motivation
- 2 Définition
 - Sans attente
 - Sans verrous
 - Sans obstruction
- 3 Opérations atomiques
- 4 Problèmes potentiels
- 5 Conclusion



Définitions

Il existe diverses définitions selon le niveau de garanties fourni.

- Sans attente
- Sans verrous
- Sans obstruction

Sans attente

Chaque fil d'exécution s'exécute dans un nombre fini d'étapes sans égard pour des facteurs externes.

Sans attente

```
Chaque fil d'exécution s'exécute dans un nombre fini d'étapes sans
égard pour des facteurs externes.
```

Exemple:

```
void IncrementRefCounter(Object *obj) {
    atomic_increment(obj->rc);
```

Sans verrous

Le système en entier va continuer de progresser malgré que certains fils d'exécution ne progressent pas.

Sans verrous

```
certains fils d'exécution ne progressent pas.
Exemple:
void StackPush(Stack *s, Node *n) {
  Node* head;
  do {
    head = s->head;
    n->next = head;
  }
  while (!CompareExchange(s->head, head, n));
```

Le système en entier va continuer de progresser malgré que

Sans attente Sans verrous Sans obstruction

Sans obstruction

Un fil d'exécution exécuter en isolation va terminer dans un nombre fini d'étapes.

Sans attente
Sans verrous
Sans obstruction

Sans obstruction


Un fil d'exécution exécuter en isolation va terminer dans un nombre fini d'étapes.

Exemple:

?

Plan

- 1 Motivation
- 2 Définition
- 3 Opérations atomiques
 - Définition
 - Atomiques?
 - Opération atomiques usuelles
- 4 Problèmes potentiels
- 5 Conclusion



Définition Atomiques? Opération atomiques u

Définition

Opération qui s'exécute entièrement sans pouvoir être interrompue

Atomiques?

```
uint64_t sharedValue = 0;
/* . . . */
sharedValue = 0x100000002;
```

Atomiques?

```
Compilé pour x86:
```

```
/* . . . */
```

mov DWORD PTR sharedValue, 2 mov DWORD PTR sharedValue+4, 1

```
/* . . . */
```

Atomiques?
Opération atomiques usuelles

Atomiques?

Instruction ARMv7

```
strd r0, r1, [r2]
```

Définition
Atomiques?
Opération atomiques usuelles

Atomiques?

Instruction ARMv7
strd r0, r1, [r2]

Le processeur va exécuter deux instructions *store* sur 32 bits

Read-Modify-Write

- Classe d'opérations atomiques
- Souvent utilisé pour implémenter des mutex
- Exécute une lecture et une écriture

Compare-And-Swap

Définition Atomiques? Opération atomiques usuelles

Compare-And-Swap Assembleur

CMPXCHG

Compare-And-Swap

Plan

- 1 Motivation
- 2 Définition
- 3 Opérations atomiques
- 4 Problèmes potentiels
 - Problème ABA
 - Ordonnancement mémoire
- 5 Conclusion

Problème ABA Description sommaire


Modifications par un fil d'exécution à une structure partagée dont les autres fils d'exécution n'ont pas connaissance.

Problème ABA

Exemple - Code

```
void LockFreeList::PushFront(Node *newHead) {
  for (;;) {
    Node *oldHead = m_Head;
    newHead->next = oldHead;
       (Compare And Swap (&m_Head, new Head,
                        oldHead) == oldHead)
      return;
```







Thread 1
PushFront();

Thread 2 PopFront();






Thread 1
PushFront();

Thread 2
PopFront();
PopFront();





Problème ABA Solutions potentielles

- Numéro de version
- Réclamation différée
- Acteurs

Réordonnancement mémoire

Au départ: X = 0, Y = 0

Réordonnancement mémoire

Au départ:
$$X=0$$
, $Y=0$

Thread 2
Y = 1
y = X

Réordonnancement mémoire

Au départ:
$$X = 0$$
, $Y = 0$

Thread 1	Thread 2
X = 1	Y = 1
x = Y	y = X

À la fin:
$$\{x=1,\,y=0\},\,\{x=0,\,y=1\},\,\{x=1,\,y=1\},\,\{x=0,\,y=0\}$$

Modèle mémoire Général

- Existe au niveau du langage et du processeur
- Décrit l'interaction possible entre fils d'exécution
 - Atomicité
 - Visibilité
 - Ordonnancement

Modèle mémoire Langages

- Cohérence séquentielle sur les variables atomiques
 - On impose un ordre global sur les accès mémoire pour préserver l'ordre du programme
 - Utilisation de barrières mémoire en dessous des couvertures
 - Exemple: volatile en Java, std::atomic<T>

Modèle mémoire Application

Au départ: X = 0, Y = 0 (variables atomiques)

Thread 1	Thread 2
X = 1	Y = 1
x = Y	y = X

À la fin:
$$\{x = 1, y = 0\}$$
, $\{x = 0, y = 1\}$, $\{x = 1, y = 1\}$

Plan

- Motivation
- 2 Définition
- 3 Opérations atomiques
- 4 Problèmes potentiels
- 5 Conclusion

Conclusion

On jongle avec des lames de rasoir

Conclusion

- On jongle avec des lames de rasoir
- Pas nécessairement généralisable