Programmation parallèle sans verrous

Félix-Antoine Ouellet


Université de Sherbrooke

16 octobre 2014

- Motivation
- Définition
- **Techniques**
- Modèle mémoire
- Conclusion

Plan

- Motivation
 - Programmation parallèle traditionnelle
 - Problèmes
- 2 Définition
- 3 Techniques
- 4 Modèle mémoire
- 5 Conclusion



Programmation parallèle traditionnelle Exemple


```
void ThreadSafeIntStack::push(int val) {
  std::lock_guard<std::mutex> lock(m_Mutex);
  m_Stack.push(val);
}
int ThreadSafeIntStack::pop() {
  std::lock_guard<std::mutex> lock(m_Mutex);
  m_Stack.pop();
```

Problèmes

- Coût des verrous
- Inversion de priorités

Plan

- Définition
 - Sans attente
 - Sans verrous
 - Sans obstruction



Définitions

Il existe diverses définitions selon le niveau de garanties fourni.

- Sans attente
- Sans verrous
- Sans obstruction

Sans attente

Chaque fil d'exécution s'exécute dans un nombre fini d'étapes sans égard pour des facteurs externes.

Sans attente

```
Chaque fil d'exécution s'exécute dans un nombre fini d'étapes sans
égard pour des facteurs externes.
```

Exemple:

```
void IncrementRefCounter(Object *obj) {
    atomic_increment(obj->rc);
```

Sans verrous

Le système en entier va continuer de progresser malgré que certains fils d'exécution ne progressent pas.

Le système en entier va continuer de progresser malgré que

Sans verrous

```
certains fils d'exécution ne progressent pas.
Exemple:
void StackPush(Stack *s, Node *n) {
  Node* head;
  do {
    head = s->head;
    n->next = head;
  }
  while (!CompareExchange(s->head, head, n));
```

Sans obstruction

Un fil d'exécution exécuter en isolation va terminer dans un nombre fini d'étapes.

Sans obstruction


Un fil d'exécution exécuter en isolation va terminer dans un nombre fini d'étapes.

Exemple:

?

Plan

- 1 Motivation
- 2 Définition
- 3 Techniques
 - Read-Modify-Write
 - Compare-And-Swap
 - Problème ABA
- 4 Modèle mémoire
- 5 Conclusion



Read-Modify-Write

Classe d'opérations atomiques

- Souvent utilisé pour implémenter des mutex
- Exécute une lecture et une écriture

Read-Modify-Write Opérations

- Test-And-Set
- Fetch-And-Add
- Compare-And-Swap

Compare-And-Swap

Compare-And-Swap Assembleur

CMPXCHG

Compare-And-Swap **Pratique**

```
void LockFreeList::PushFront(Node *newHead) {
  for (;;) {
    Node *oldHead = m_Head;
    newHead->next = oldHead;
       (Compare And Swap (&m_Head, new Head,
                        oldHead) == oldHead)
      return:
```


Problème ABA Description sommaire


Modifications par un fil d'exécution à une structure partagée dont les autres fils d'exécution n'ont pas connaissance.

Problème ABA

Exemple - Code









Thread 2 PopFront();

OoldHead

Thread 1
PushFront();


Thread 2
PopFront();
PopFront();





Plan

- 1 Motivation
- 2 Définition
- 3 Techniques
- 4 Modèle mémoire
 - Modèle mémoire
 - Visibilité
 - Ordonnancement
- 5 Conclusion



Modèle mémoire

- Existe au niveau du langage et du processeur
- Décrit l'interaction possible entre fils d'exécution
 - Atomicité
 - Visibilité
 - Ordonnancement

Visibilité Problème

```
// Processeur #1
while (f) {
  print x;
// Processeur #2
x = 42;
f = false;
```

Visibilité Solution

```
// Processeur #1
while (f);
WriteMemoryBarrier();
print x;

// Processeur #2
x = 42;
WriteMemoryBarrier();
f = false;
```

Ordonnancement

Problème

```
struct foo {
  int a;
  int b;
};
struct foo *gp = NULL;
p = kmalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
p->a = 1;
p -> b = 2;
gp = p;
```

Ordonnancement

Solution

```
struct foo {
  int a;
  int b;
};
struct foo *gp = NULL;
p = kmalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
WriteMemoryBarrier();
p->a = 1;
p - > b = 2;
gp = p;
WriteMemoryBarrier();
```

Plan

- Motivation
- 2 Définition
- 3 Techniques
- 4 Modèle mémoire
- 5 Conclusion

Motivation
Définition
Techniques
Modèle mémoire
Conclusion

Conclusion

On jongle avec des lames de rasoir

Motivation
Définition
Techniques
Modèle mémoire
Conclusion

Conclusion

- On jongle avec des lames de rasoir
- Il faut connaître ses outils logiciels et matériels