






الغصل الدراسي الشاني








أسم الطالب/

الصف /



إعداد أ / يوسف بدر عزمي


مدير المدرسة د/ عبد العزيز الجاسم الموجه الفني أ/ محمود الحمادي رئيس القسم أ/ نبيل الدالي

دفتر الطالب لا يغني عن الكتاب المدرسي

الوهدة الثانية : الكفرياء و الغناطيسية


الدرس (1- 1): المث الكثرومتناطيسي


شدة المجال المغناطيسي (كثافة التدفق)	التدفق المغناطيسي	وجه المقارنة
عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تفترق وهدة الساحات من السطح بشكل عمودي	عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تفترق سطح مساهته A بشكل عمودي	التعريف
كمية متجهة	كمية عددية	نوع الكمية
$B = \frac{\phi}{\text{NA cos}\theta}$	$\phi = NBA\cos\theta$	القانون
$T = Wb/m^2$	$Wb = \text{T.m}^2$	وحدة القياس















زاوية سقوط المجال الزاوية بين اتجاه المجال المغناطيسي ومتجه مساحة السطح (العمود المقام من السطح

** حدد قيمة زاوية سقوط المجال (⊕) في الحالات الآتية :

التدفق المغناطيسي	زاوية السقوط	الشكل	الحالة
صفر = φ	Θ = 90	A A B	اتجاه المجال موازي للسطح
ينعدم التدفق	0 – 30		(عمودي علي متجه المساحة)
φ = NBA	0 = 0	A↑ ↑ ^B	اتجاه المجال عمودي علي السطح
أكبر ما يمكن	Θ = 0		(موازي لمتجه المساحة)
φ = ½ NBA	o = 00	A↑ B	اتجاه المجال يميل علي السطح
نصف القيمة العظمي	θ = 60	30	بزاوية (°30)
φ = NBA cos 30	0 = 30	A 130 B	اتجاه المجال يسقط علي السطح
φ – NBA COS 30	θ = 30		بزاوية (°30)






- ** حدد زاوية سقوط المجال أسفل كل شكل في المقابل:
- ** مرور التيار الكهربائي في سلك مستقيم أو ملف حلزوني يولد مجال مغناطيسي
- ** العوامل التي يتوقف عليها التدفق المغناطيسي في الملف:

- 4_ عدد لفات اللف
- 3- زاوية سقوط المجال
- 2- مساحة السطح 1- شدة المجال المغناطيسي
- ** مجال مغناطيسي منتظم شدته (B) يسقط عمودياً على سطح مساحته (A) فإذا سقط هذا المجال عمودياً على سطح آخر مساحته (2A) فإن شدة المجال المغناطيسي التي يتعرض لها السطح الجديد В أو لا يتغير
- ** يتساوى التدفق المغناطيسي مع شدة المجال المغناطيسي (عدديا) لمجال مغناطيسي منتظم يجتاز سطحا مساحته $\cos \theta = \frac{\varphi}{NBA} = \frac{1}{1 \times 1 \times 2} = \frac{1}{2}$ غندما تكون زاوية سقوط المجال (بالدرجات) تساوي $\frac{60}{2}$ قندما تكون زاوية سقوط المجال (بالدرجات)
- $(10~{
 m Wb})$ عبد المغناطيسي ($(4~{
 m T})$ فإذا كان التدفق المغناطيسي ($(4~{
 m T})$ * سطح مساحته $(5~{
 m m}^2)$ فأن السطح يصنع مع المجال زاوية مقدارها 30 (لأن زاوية سقوط المجال تساوي 60)

علل لما يأتى:

- 1- التدفق المغناطيسي كمية عددية.
- $\phi = ec{B} \cdot ec{\mathrm{A}}$ لأنه حاصل الضرب العددي لمتجهي المساحة و شدة المجال المغناطيسي
- 2- التدفق المغناطيسي يكون أكبر ما يمكن عند سقوط خطوط المجال المغناطيسي عمودية على السطح .
- لان زاوية سقوط المجال تساوي صفر و $\cos 0 = 1$ وبالتالي $\cos 0 = 0$ و التدفق أكبر ما يمكن
 - 3- ينعدم التدفق المغناطيسي عند سقوط خطوط المجال المغناطيسي موازية للسطح .
 - لان زاوية سقوط المجال تساوى 90 و $\Phi = \mathrm{BAcos} \ 90 = 0$ وبالتالى $\Phi = \mathrm{BAcos} \ 90 = 0$ وينعدم التدفق



مثال 1: الشكل يوضح مجالاً مغناطيسيا يسقط على سطح مساحته (0.1 m²) فإذا كانت

الزاوية بين خطوط المجال المغناطيسي والسطح (°30) أحسب شدة المجال المغناطيسي .

$$\phi = 5 \text{wb} \implies B = \frac{\phi}{\text{NA} \cos \theta} = \frac{5}{1 \times 0.1 \cos 60} = 100 \text{T}$$

مثال 2 : لفة دائرية الشكل نصف قطرها (10 cm) موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم شدته (0.4 T)

$$A = \pi R^2 = \pi \times (0.1)^2 = 0.0314 \text{ m}^2$$

 $A = \pi R^2 = \pi \times (0.1)^2 = 0.0314 \text{ m}^2$ أحسب مقدار التدفق المغناطيسي في الحالات الآتية :

أ) متجه مساحة السطح يصنع زاوية (°60) مع خط المجال المغناطيسي .

$$\phi = NBA \cos \theta = 1 \times 0.4 \times 0.0314 \times \cos 60 = 6.28 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$


ب) عند سقوط خطوط المجال المغناطيسي عمودية على السطح .

$$\phi = NBA\cos\theta = 1 \times 0.4 \times 0.0314 \times \cos\theta = 0.0125$$
 Wb

ج) عند سقوط خطوط المجال المغناطيسي موازية للسطح.

$$\phi = NBA\cos\theta = 1 \times 0.4 \times 0.0314 \times \cos 90 = 0 \text{ Wb}$$

قانون فاراداي للمث الكمرومغناطيسي



ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي

ظاهرة توليد القوة الدافعة الكهربائية المثية في موصل نتيجة تغير التدفق المغناطيسى الذي يجتاز الموصل

ماذا يحدث في الحالات الآتية مع ذكر السبب: أ

1- عند حركة المغناطيس في ملف متصل بجلفانومتر أو حركة الملف بالنسبة لمغناطيس ثابت.

الحدث : يتولد تيار حثى ويمدث انمراف لمؤشر الملفانومتر

التفسير : تتولد قوة دافعة كهربائية حثية بسبب التغير في التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الملف

2- عند توقف حركة المغناطيس في ملف متصل بجلفانومتر أو توقف حركة الملف بالنسبة لمغناطيس ثابت.

الحدث : لا يتولد تيار حشى ولا يمدث انمراف لمؤشر الجلفانومتر

التفسير : تنعدم القوة الدافعة الكهربائية المثية بسبب انعدام التغير في التدفق المغناطيسي الذي يجتاز اللف

3- للقوة الدافعة الكهربية المتولدة في ملف كلما كانت الحركة النسبية بين المغناطيس والملف أسرع.

الحدث : تزداد القوة الدافعة الكهربائية المثية

التفسير: معدل التغير في التدفق المغناطيسي يزداد

4- للقوة الدافعة الكهربية المتولدة في ملف كلما زادت عدد لفات الملف إلى ثلاثة أمثال.

الحدث : ترداد إلى ثلاثة أمثال

التفسير: معدل التغير في التدفق المغناطيسي يزداد ثلاثة أمثال

5- لاتجاه التيار الحثي المتولد في الملف عند تغيير اتجاه قطب المغناطيس .

الحدث: يتغير انجاه التيار المثى

التفسير: بسبب تغير اتجاه خطوط المجال المغناطيسي الذي يجتاز الملف

6- عند إدخال مغناطيس في ملف طرفاه موصولين علي مقاومة خارجية عندما تكون عدد لفاته كبيرة .

الحدث : يصعب إدخال المغناطيس في المف

التفسير : لأن الملف يصبح مغناطيسي كهربائي قوى وتزداد قوة التنافر بين المغناطيس والملف

7- عند تحريك سلك مستقيم يتصل مع دائرة مغلقة عموديا على المجال المغناطيسي .

الحدث : تكون القوة الدافعة الكهربية المتولدة في السلك اكبر ما يمكن

التفسير : لان زاوية سقوط المجال تساوي صفر و $\cos 0 = 1$ وبالتالي $\Phi = BA$ التدفق المغناطيسي أكبر ما يمكن

8- عند تحريك سلك مستقيم يتصل مع دائرة مغلقة موازي لخطوط المجال المغناطيسي .

الحدث : تنعدم القوة الدافعة الكهربية وينعدم التيار المثى

التفسير : زاوية سقوط المجال تساوى 90 و $\cos 90 = 0$ وبالتالى $\cos 90 = 0$ وينعدم التدفق الغناطيسى

قانون فاراداي | القوة الدافعة الكهربائية التأثيرية المتولدة في موصل تساوي سالب معدل التغير ف التدفق المغناطيسي بالنسبة للزمن

 $\varepsilon = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t}$


أو القوة الدافعة الكهربائية التأثيرية المتولدة في ملف تتناسب طردياً مع حاصل ضرب عدد اللفات ومعدل التغير في التدفق المغناطيسي بالنسبة للزمن

عند تغير زاوية سقوط المجال	عند تغير شدة المجال المغناطيسي	وجه المقارنة
$\varepsilon = -NBA(\frac{\Delta\cos\theta}{\Delta t})$	$\varepsilon = -\text{NA}\cos\theta \ (\frac{\Delta B}{\Delta t})$	قانون فاراداي

التيار التأثيري المتولد في ملف يسرى باتجاه بحيث يولد مجال مغناطيسي يعاكس التغير في التدفق الغناطيسي المولد له

قانون لنز


سحب القطب الشمالي (N) لغناطيس بعيداً عن ملف يتولد به تيار حثي	دفع القطب الشمالي (N) لغناطيس إلي داخل ملف يتولد به تيار حثي	وجه المقارنة
		الرسم
قطب جنوبي	قطب شمالي	نوع القطب المتكون
ينحرف مؤشر الجلفانومتر في اتجاه معاكس ويمدث تجاذب	ينحرف مؤشر الجلفانومتر في اتجاه معين ويمدث تنافر	الحدث
يقل التدفق ويتولد في اللف تيار حثي يولد مجال مغناطيسي نفس اتجاه المجال الأصلي ويتحول سطح اللف لقطب مخالف	يرداد التدفق ويتولد في اللف تيار حثي يولد مجال مغناطيسي معاكس للمجال الأصلي ويتحول سطح اللف لقطب مشابه	التقسير




* قاعدة عقارب الساعة : إذا كان انجاه التيار باللف مع عقارب الساعة يكون القطب المتكون

(N) وإذا كان اتجاه التيار عكس عقارب الساعة يكون القطب المتكون شمالي

** استخدم قانون لنز لتحدد اتجاه التيار الحثى في اللفة وحدد نوع القطب المتكون في الحالات الآتية:





تطبيقات على قانون فاراداي

علل: الله توضع أشارة سالبة في قانون فاراداي .


لأن القوة الدافعة الكهربائية تعاكس التغير في التدفق المغناطيسي المولد لها حسب قانون لنز


- ** في الشكل المقابل ماذا يحدث لشدة إضاءة المصباح ؟ ولماذا ؟
 - 1- عند تقريب المغناطيس للملف: الإضاءة تزداد

لأن اتجاه التيار الحثي المتولد عكس عقارب الساعة مع التيار الأصلي

2- عند إبعاد المغناطيس عن الملف: الإضاءة تقل

لأن اتجاه التيار الحشي المتولد مع عقارب الساعة عكس التيار الأصلي






اذا (B ، A) إذا الشكل عندما يتغير التدفق المغناطيسي في الحلقتين المعدنيتين (B ، A) إذا تولىدت في الحلقة (α) قوة محركة دافعه كهربائية مقدارها (α) فإن الحلقة (α) يتولد فيها قوة دافعه كهربائية مقدارها α) يتولد فيها قوة دافعه كهربائية مقدارها α)

** في الشكل السابق عندما يتغير التدفق المغناطيسي في الحلقتين المعدنيتين (B ، A) بنفس المعدل إذا تولدت في الحلقة (A) قوة محركة دافعه كهربائية مقدارها (ع) فإن (B) يتولد فيها قوة دافعه كهربائية ع

** العوامل التي يتوقف عليها اتجاه التيار التأثيري المتولد في الملف نوع قطب المغناطيس - اتجاه حركة المغناطيس ** تتجه خطوط المجال المغناطيسي داخلياً من القطب المهنوبي للشمالي وتتجه خارجياً من القطب الشمالي للجنوبي

 $I=rac{V}{D}=rac{arepsilon}{D}$ الملف أو السلك بدلالة المقاومة الكهربائية نستخدم العلاقة **



مثال 1: ملف مؤلف من (100) لفة حول أسطوانة فارغة مساحة قاعدتها (0.5 m²) ويؤثر عليها مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه عمودي علي مستوي اللفات وإذا كانت المقاومة في الدائرة المغلقة ثابتة وتساوي (Ω 10). أحسب:

أ) مقدار القوة الدافعة الحثية في الملف خلال كل مرحلة :


$$\varepsilon_{1} = -\text{NA}\cos\theta(\frac{\Delta B}{\Delta t}) = -100 \times 0.5 \times \cos0 \times (\frac{0.2 - 0}{2 - 0}) = -5 \text{ V}$$

$$\varepsilon_{2} = -\text{NA}\cos\theta(\frac{\Delta B}{\Delta t}) = -100 \times 0.5 \times \cos0 \times (\frac{0.2 - 0.2}{4 - 2}) = 0 \text{ V}$$

$$\varepsilon_{3} = -\text{NA}\cos\theta(\frac{\Delta B}{\Delta t}) = -100 \times 0.5 \times \cos0 \times (\frac{0 - 0.2}{5 - 4}) = 10 \text{ V}$$

ب) مقدار شدة التيار الحثي خلال المرحلتين .

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}_1}{R} = \frac{-5}{10} = -0.5 \text{ A}$$
 $I_2 = \frac{\mathcal{E}_2}{R} = 0 \text{ A}$ $I_3 = \frac{\mathcal{E}_3}{R} = \frac{10}{10} = 1 \text{ A}$



مثال 2 : في الشكل ملف لولبي عدد لفاته (500) لفة فإذا كان الخط البياني الموضح بالرسم يبين تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز كل لفة من لفات الملف مع الزمن . أحسب القوة المحركة الدافعة التأثيرية المتولدة في الملف :

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = -500 \times \frac{0 - (100 \times 10^{-6})}{(5 \times 10^{-3})} = 0.1 \text{ V}$$

مثال $\frac{10}{2}$: ملف مكون من (10) لفات مساحة اللفة ($\frac{10}{2}$) موضوع في مجال مغناطيسي شدته ($\frac{10}{2}$ تصنع خطوط مجاله زاوية (°60) مع متجه المساحة على مستوى اللفات . أحسب القوة الدافعة الكهربائية الناتجة عن تدوير الملف لتصبح الزاوية بين المتجه العمودي للمستوى واتجاه خطوط المجال (°90) خلال (\$ 0.2) .


$$\varepsilon = -N\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -NBA\frac{\Delta\cos\theta}{\Delta t} = -10 \times 0.1 \times 0.4 \times \frac{(\cos 90 - \cos 60)}{0.2} = 1 \text{ V}$$

مثال 4 : ملف مستطيل عدد لفاته (200) لفه وضع في مجال مغناطيسي شدته (0.4 T) بحيث كان مستواه عموديا علي المجال حيث مساحة مقطع لفاته (50 cm²) .احسب متوسط القوة المحركة التأثيرية المتولدة بالملف: أ) إذا قلب الملف في (\$ 0.4) .

$$\varepsilon = -N\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -NBA\frac{\Delta\cos\theta}{\Delta t} = -200 \times 0.4 \times 50 \times 10^{-4} \times \frac{(\cos 180 - \cos 0)}{0.4} = 2 \text{ V}$$

ب) إذا ابعد الملف عن المجال في زمن قدره (0.15).

$$\varepsilon = -\text{NAcos}\,\theta(\frac{\Delta B}{\Delta t}) = -200 \times 50 \times 10^{-4} \times \cos 0 \times (\frac{0 - 0.4}{0.1}) = 4\text{ V}$$





القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في سلك في مجال مغناطيسي منتظم


** في الشكل سلك موضوع في مجال منتظم عمودي على مستوي الصفحة للداخل


$$\varepsilon = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t} = -\frac{\Delta B \cdot A}{\Delta t} = -\frac{\Delta B \cdot (L \cdot x)}{\Delta t} = -B L \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad V = \frac{\Delta X}{\Delta t}$$
$$\varepsilon = -B L v$$


ب) أذكر العوامل التي تتوقف عليها القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في سلك يتحرك عموديا في مجال منتظم ؟ 3- سرعة شركة السلك 2- طول السلك 1- شدة المجال المناطيسي











القوة الدافعة الكهريائية وسرعة الموصل

نابع القوة الدافعة الكمربائية المثية المتولدة في سلك

ناحية السكة المغلقة	بعيداً عن السكة المغلقة	اتجاه حركة السلك
(+) B &	(+) B ⊗	الشكل
تقل	تزداد	المساحة (A)
يقل	يزداد	التدفق المغناطيسي (φ)
dф = -	dφ = +	إشارة التغير بالتدفق (dф)
$\varepsilon = +B l v$	$\varepsilon = -B l v$	إشارة القوة الدافعة الحثية (ع)
مع التيار الموجب الاختياري (مع عقارب الساعة)	عكس التيار الموجب الاختياري (عكس عقارب الساعة)	اتجاه التيار التاثيري المتولد (I)
داخل الصفحة ومع الأصلي ليعمل علي زيادة التدفق	خارج الصفحة ومعاكس للأصلي ليعمل علي تقليل التدفق	اتجاه المجال المتولد عن التيار الحثي (B)

ماذا يحدث في الحالات الآتية مع ذكر السبب:

1- لاتجاه التيار الحثي المتولد في ملف عندما يزداد التدفق لمجال مغناطيسي عمودي على الصفحة للخارج.


الحدث : يتولد تيار حثى مع عقارب الساعة

التفسير : حسب قانون لينز لكي يقل التدفق يتولد مجال معاكس للأصلي داخل الصفحة والقطب المتكون جنوبي

2- لاتجاه التيار الحثي المتولد في ملف عندما يقل التدفق لمجال مغناطيسي عمودي على الصفحة للخارج.

الحدث : يتولد تيار حثى عكس عقارب الساعة

التفسير : حسب قانون لينزلكي يزداد التدفق يتولد مجال مع الأصلي خارج الصفحة والقطب المتكون شمالي



أ) مقدار القوة الدافعة الكهربائية الحثية .

$$\varepsilon = +B \, l \, V = 0.4 \times 0.8 \times 2 = 0.64 \, V$$

ب) مقدار شدة التيار الكهربائي الحثي .

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.64}{10} = 0.064 \text{ A}$$

ج) استخدم قانون لنز لتبين اتجاه التيار .

مع الانجاه الموجب الاختياري مع عقارب الساعة

الدرس (1- 2): المولدات والمركات الكهربائية

المولد الكهربائي		
جهاز يمول جزء من الطاقة الميكانيكية المبذولة في تمريك الملف إلى طاقة كهربائية	وجه المقارنة التعريف	
1- ملف 2- قطب <i>ي مغناطيس</i>	التركيب	
3- حلقتين معزولتين 4- فرشتاه الكربون	الترخيب	

** استنتج علاقة رياضية لحساب القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في ملف المولد الكهربائي:

$$\varepsilon = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t} = -\frac{\Delta NBA \cos \theta}{\Delta t} = -NBA \cdot \frac{\Delta \cos \theta}{\Delta t}$$

$$\varepsilon = -NBA \cdot (\frac{\Delta \theta}{\Delta t})(-\sin \theta) \implies \varepsilon = +NBA \omega \sin \theta = \varepsilon_{\text{max}} \sin \theta$$


 $arepsilon_{
m max} = NBA\, \omega$ المتولدة في المولد الكهربائي نستخدم العلاقة ** لحساب القوة الدافعة الكهربية الحثية العظمي المتولدة في المولد الكهربائي نستخدم العلاقة

- ** العوامل التي يتوقف عليها القوة الدافعة الكهربية الحثية العظمي المتولدة في ملف المولد الكهربائي هي : عدد اللفات شدة المجال المغناطيسي مساحة الملف السرعة الزاوية (سرعة دوران الملف)
- ** عندما يدور ملف بسرعة زاوية ثابتة في مجال مغناطيسي منتظم تتولد بالملف قوة دافعة كهربائية حثية تبلغ قيمتها العظمي عندما تصبح خطوط المجال يوازي مستوي الملف أو خطوط المجال عمودي علي متجه المساحة للملف
 - ** تردد القوة الدافعة الكهربائية يساوى تردد المجال المغناطيسى داخل اللفات .
 - ** الحركة بين المغناطيس والملف حركة نسبية لأن لا يمكن تمييز أيهما يتحرك بالنسبة للآخر
 - ** وظيفة فرشتاه الكربون في الدينامو: تقوم بنقل التيار من ملف الدينامو إلى دائرة الممل الخارجية
 - ** في المولد الكهربائي وجد عملياً أنه من الأفضل والأسهل تحريك الملف في المجال المغناطيسي الساكن



أ) عرف دائرة الحمل:


دائرة خارجية تتصل مع فرشتاه الكربون في المولد الكهربائي





1- عندما يدور الملف في المجال المغناطيسي وتتغير الزاوية (Θ) بشكل دوري و بتردد (f) .

يحدث تغير في معدل المدفق المغناطيسي 2- عند بدء تدوير الملف في اتجاه دوران عقارب الساعة حتى نصف دورة ثو استمرار

- 2- عند بدء تدوير الملف في اتجاه دوران عقارب الساعة حتى نصف دورة ثم استمرار الدوران بعد نصف دورة . يتناقص التدفق حتى ينعدم ثم يزداد لقيمة عظمي سالبة ثم يتناقص ثم يزداد لقيمة عظمي موجبة
 - ج) بم تفسر: تولد قوة دافعة كهربائية حثية في دائرة الحمل المغلقة للمولد الكهربائي. بسبب تغير الزاوية يؤدي إلى تغير معدل التدفق المغناطيسي في اللف
 - د) بم تفسر: معدل القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في المولد الكهربائي تساوي صفر في كل دورة. لأن معدل التغير في التدفق المغناطيسي في الدورة الواحدة يساوي صفر







ملف المولد الكهربائى والزمن

معدل التغير في التدفق المغناطيسي
في ملف المولد الكهربائي والزمن

12	13	130	17	7 13	
SILA	B	C	D	E	7

عمودي على خط المجال	مواز لخط المجال	عمودي على خط المجال	مواز لخط المجال	عمودي على خط المجال	وضع مستوي الملف
0	90°	180°	270°	360°	زاوية سقوط المجال (⊕)
عظمي موجب	صفر	عظمي سالب	صفر	عظمي موجب	التدفق المغناطيسي (φ)
صفر	عظمي سالب	صفر	عظمي موجب	صفر	$(\Delta\phi/\Delta t)$ معدل تغیر التدفق
صفر	عظمي موجب	صفر	عظمي سالب	صفر	القوة الدافعة الحثية (ع)

مثال 1 : مولد تيار متردد يتكون من ملف مصنوع من (200) لفة وإبعاده $\mathbf m$ (0.5 , 0.5) ومقاومته ($\mathbf \Omega$ 10) موضوع ليدور حول محور بحركة دائرية منتظمة وبتردد (Hz) داخل مجال مغناطيسي منتظم شدته (T 1.1) وفي لحظة صفر كانت خطوط المجال لها اتجاه متجه مساحة مستوى اللفات. $\omega = 2\pi f = 120\pi \text{ rad/s}$

$$\omega = 2\pi f = 120\pi \text{ rad/s}$$

$$A = 0.5 \times 0.3 = 0.15 \,\mathrm{m}^2$$

أ) أحسب القيمة العظمى للقوة الدافعة الكهربائية المتولدة في الملف.

$$\varepsilon_{\text{max}} = NBA \omega = 200 \times 0.1 \times 0.15 \times 120 \pi = 1130 \text{ V}$$

ب) أحسب القيمة العظمى لشدة التيار الحثى المتولد في الملف.

$$I_{\text{max}} = \frac{\varepsilon_{\text{max}}}{R} = \frac{1130}{10} = 113 \,\text{A}$$

ج) أحسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة بعد زمن (\$ 0.01) من بدء الدوران .

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{max}} \sin \omega t = 1130 \sin(120\pi \times 0.01) = -664 \text{ V}$$

د) أكتب الصيغة الرياضية (معادلة) للقوة الدافعة الكهربائية في أي لحظة من دوران الملف بدلالة الزمن .

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{max}} \sin \omega t = 1130 \sin(120\pi \times t)$$

ه) أكتب الصيغة الرياضية (معادلة) للتيار الحثى في أي لحظة من دوران الملف بدلالة الزمن .

$$I = I_{\text{max}} \sin \omega t = 113 \sin(120\pi \times t)$$


مثال 2: إذا كان مقدار القيمة العظمى للتدفق المغناطيسي التي تجتاز الملف تساوي (0.2 Wb) والقوة الدافعة


الكهربية الحثية العظمي المتولدة في الملف (V) أحسب السرعة الزاوية للملف .


$$\varepsilon_{\text{max}} = \text{NBA}\omega = \phi_{\text{max}}.\omega \implies 20 = 0.2 \times \omega \implies \omega = 100 \text{ rad/s}$$


القوة المناطيسية

القوة المغناطيسية المؤثرة علي الأسلاك الحاملة للتيار (القوة الكهرومغناطيسية)	القوة المغناطيسية المؤثرة علي شحنة كهربائية متحركة (قوة لورنتز)	وجه المقارنة
$F = I LB\sin\theta$	$F = qVB\sin\theta$	العلاقة المستخدمة
1- شدة التيا ر	1- الشحنة الكهربائية للجسيم	
2- طول السلك	2- سرعة الشحنة	العوامل المؤثرة
3- شدة المجال الغناطيسي	3- شدة المجال المغناطيسي	
4- الزاوية بين B و I	4- الزاوية بين B و V	
	1- انمراف الإلكترونات على شاشة التلفاز	دوير و مودر دو و ت
1- المعرك الكهربائي	2- المجال المغناطيسي لأرض يجعل الجسيمات	التطبيقات العملية
	القادمة من الفضاء تنحرف مبتعدة عنها	
يشير الإبهام باتجاه التيار الكهربائي ([])	يشير الإبهام باتجاه حركة الشحنة ($ec{v}$) وأصابع اليد باتجاه	تحديد اتجاه القوة
أصابع اليد باتجاه المجال المغناطيسي (B)	المجال $(ec{B})$ واتجاه القوة $(ec{F})$ خارج عموديا من راحة	(قاعدة اليد اليمني)
يكون اتجاه القوة خارجا و عموديا من راحة اليد	اليد للشحنة الموجبة وداخل عموديا إلى راحة اليد للسالبة	رے ہے، ہے،









ماذا يحدث مع ذكر السبب:

1- عندما يؤثر مجال مغناطيسي في شحنة ساكنة كما في المجال الكهربائي ؟

الحدث : لا تتأثر الشحنة بقوة مغناطيسية ولا تتحرك

السبب : لأن سرعة الشهنة تساوى صفر وبالتالي القوة المغناطيسية تساوى صفر

2- دخول النيترون (أو ذرة هيليوم) عمودي علي المجال المغناطيسي ؟

الحدث : لا يتأثر الجسيم بقوة مغناطيسية ويتحرك في خط مستقيم

السبب : لأن شحنة النيترون تساوي صفر وبالتالي القوة المغناطيسية تساوي صفر

3- دخول البروتون والإلكترون موازي للمجال المغناطيسي ؟

الحدث : لا يتأثر الجسيم بقوة مغناطيسية ويتحرك في خط مستقيم

السبب : لأن الزاوية بين اتجاه هركة الجسيم والمجال المغناطيسي تساوي صفر وبالتالي القوة المغناطيسية صفر

4- دخول البروتون والإلكترون عمودي على المجال المغناطيسى ؟

الحدث : يدور الجسيم في مسار دانري

السبب : لأن الجسيم يتأثر بقوة مغناطيسية مركزية (قوة لورنتز) عمودية علي حركة جسيم

علل لما يأتي:

1- المجال المغناطيسي للأرض يخفف شدة الأشعة الكونية التي تصل إلي سطح الأرض.


لان مجال الأرض يجعل الجسيمات القادمة من الفضاء تنحرف مبتعدة بقوة مغناطيسية هارفة


2- لا تغير القوة المغناطيسية التي يؤثر فيها مجال مغناطيسي منتظم من مقدار سرعة الشحنة المتحركة عموديا فيه . لان القوة المغناطيسية عمودية على متجه السرعة والقوة المغناطيسية تغير اتجاه السرعة دون المقدار


** تتبع بالرسم مسارات الجسيمات المشحونة التالية بروتون وإلكترون مع رسم متجه القوة المؤثرة:


⊕ v	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	v	V * X X X X X X X X X X X X X X X X X X
F V	$ \begin{array}{c} $	V. F.	V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


** أرسم متجه القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك في الحالات الآتية:





















تابع القوة الغناطيسية

القوة المغناطيسية	الزاوية بين B و V	المجال المغناطيسي داخل الصفحة أو خارج الصفحة
أكبر ما يمكن	$\theta = 90$	حركة الجسيم المشحون مواز لسطح الورقة
F = qVB	Sin 90 = 1	﴿ حَرِكَةَ الْجَسِيمِ الشَّحُونِ عَمُودي عَلَيَ الْجَالِ الْغَنَاطِيسي ﴾
تنعدم	$\Theta = 0$	هركة الجسيم المشهون عمودي علي سطح الورقة
F = 0	$\mathbf{Sin}\ 0 = 0$	﴿ حركة الجسيم الشحون موازي للمجال المغناطيسي ﴾




مثال 1: مجال مغناطيسي منتظم (T 2.0) واتجاهه عمودي داخل الورقة دخل هذا المجال جسيم مشحون بشحنة مقدارها ($2~\mu c$) وبسرعة (200~m/s) . وياتجاه مواز لسطح الورقة كما بالشكل المقابل .

أ) أحسب مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في الشحنة.

$$F = qVB\sin\theta = 2 \times 10^{-6} \times 200 \times 0.2 \times \sin 90 = 8 \times 10^{-5} \text{ N}$$

ب) حدد اتجاه القوة المغناطيسية .

اتجاة القوة المغناطيسية للجنوب أو أسفل الصفحة ويدور الجسيم مع عقارب الساعة



مثال 2 : مجال مغناطيسي منتظم مقداره (0.4 T) موضوع فيه سلك مستقيم طوله (10 cm) يسري فيه تيار كهربائي شدته (2 A) عمودي علي اتجاه المجال المغناطيسي كما بالشكل المقابل .

أ) أحسب مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في الشحنة.


 $F = ILB \sin \theta = 2 \times 0.1 \times 0.4 \times \sin 90 = 0.08 \, \mathrm{N}$ ب) حدد اتجاه القوة المغناطيسية .

اتجاة القوة المغناطيسية للشرق

مثال 3: سلك مستقيم طوله (m) ويسري فيه تيار كهربائي مقداره (A) وموضوع في مجال مغناطيسي شدته (C x) خطوطه موازية لاتجاه سريان التيار . احسب مقدار القوة الكهرومغناطيسية المؤثرة في السلك .

$$F = ILB\sin\theta = 5 \times 1 \times 0.2\sin\theta = 0$$

المحرك الكهربائي	وجه المقارنة
جهاز يمول جزء من الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية في وجود مجال مغناطيسي	التعريف
1- المحرك الكهربائي يشبه في تركيبه المولد الكهربائي يتكون من ملف مستطيل 2- مجال مغناطيسي منتظم	
3- يتصل طرفي الملفُ بنصفي حلقة مشقوقة معزولتين عن بعضهما 4- يلامسان فرشاتين من الكربون ثابتين يتصلان بقطبي البطارية	




مبدأ عمل المحرك الكهربائي:

** في الشكل عند غلق المفتاح (K) ويكون مستوي الملف موازياً لخطوط المجال:


الحدث: يدور ملف المرك

السبب : تتكون قوتان متعاكستين تكونان عزم ازدواج يجعل الملف يدور


** في الشكل عند عدم اتصال نصفى الحلقة بالفرشاتين في ملف المحرك الكهربائي ويكون مستوي الملف عموديا علي خطوط المجال:





السبب: يدور المف بسبب القصور الذاتي الدوراني للملف




** وظيفة نصفي الحلقتين في المحرك: توحيد اتجاه التياركل نصف دورة والحفاظ على نفس اتجاه عزم الازدواج $au=NBAI \sin heta$ ** لحساب عزم الازدواج للملف في المحرك الكهربائي عند دورانه نستخدم العلاقة









علل لما يأتي:

1- ينعدم عزم الازدوآج المتولد في المحرك عندما يكون مستوي الملف عموديا على خطوط المجال المغناطيسي . $\tau = \text{NBAIsin}\theta = 0 \quad \text{g} \quad \sin \theta = 0$ ين خطوط المجال ومتجه المساحة تساوي صفر و $\theta = 0$ و $\theta = 0$

2- ترتفع درجة حرارة محرك جهاز عند توقيفه بطريقة قسرية .

لأن أثناء دوران المرك يتولد تيار عكسي يقلل التيار الأصلي في اللف وعند توقف المرك عن الدوران يتوقف التيار العكسي ويزداد التيار الأصلي في اللف ويؤدي إلى رفع درجة هرارة المرك

مثال 1: ملف محرك كهربائي مستطيل الشكل مكون من (200) لفة مساحة كل لفة (4 cm²) موضوع في مجال منتظم مغناطيسي شدته (0.1 T) إذا مر فيه تياراً شدته (2 mA) واتجاه المجال يصنع زاوية تساوي (90°) مع العمود المقام على مستوى الملف احسب مقدار عزم الازدواج على الملف .

$$\tau = \text{NBAIsin}\theta = 200 \times 0.1 \times 4 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-3} \times \sin 90 = 1.6 \times 10^{-5} \text{ N.m}$$

الدرس (1- 3) : المولات الكمريانية

تقليل شدة التيار المار في دائرة الملف أو زيادة المقاومة في الدائرة أو فتح مفتاح الدائرة	زيادة شدة التيار المار في دائرة الملف أو تقليل المقاومة في الدائرة أو إغلاق مفتاح الدائرة	ماذا يحدث عند
ينخفض التيار ببطء تأخير إغلاق الأجهزة الإلكترونية	ينمو التيار ببطء تأخير تشغيل الأجهزة الإلكترونية	الحدث
بسبب المث الذاتي هيث تولد قوة محركة تأثيرية ذاتية تفرض تيار هثي في الملف مع اتجاه التيار الأصلي ويجعل التيار ينخفض ببطء	بسبب الحث الذاتي هيث تولد قوة محركة تأثيرية ذاتية تفرض تيار هشي في الملف عكس اتجاه التيار الأصلي ويجعل التيار ينمو ببطء	التفسير بتطبيق قانون لنز

ماذا يحدث: ا عند فتح مفتاح دائرة كهربائية تحتوي علي ملف كبير لمغناطيس كهربائي متصل بمصدر تيار مستمر


ظاهرة الحث المتبادل

الحدث : تعدث شرارة كهربائية بين طرفي تماس المفتاح


ظاهرة الحث الذاتي

السبب : تولد قوة دافعة ذاتية تفرض تيار حثي في الملف مع اتباه التيار الأصلي يمدث شرارة كهربائية


عامره العت العبدال	عامره العد الداني	
Fliente K		الشكل
ظاهرة التأثير الكهرومغناطيسي بين ملفين ويؤدى	ظاهرة تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز	
التغير في شدة التيار في الملف الابتدائي إلى تولد	الملف نتيجة تغير شدة التيار يؤدي إلى تولد	التعريف
قوة دافعة كهربائية في الملف الثانوي	قوة دافعة كمربائية تأثيرية في الملف نفسه	
$\varepsilon_2 = -M \cdot (\frac{\Delta I}{\Delta t})_1$	$\varepsilon = -L \cdot (\frac{\Delta I}{\Delta t})$	القانون
معامل الحث المتبادل (M)	معامل الحث الذاتي (L)	
$\mathbf{M} = -\frac{\varepsilon_2}{(\frac{\Delta \mathbf{I}}{\Delta t})_1}$	$L = -\frac{\varepsilon}{(\frac{\Delta I}{\Delta t})}$	القانون
القوة المركة التأثيرية المتولدة في اللف الابتدائي عند تغير شدة التيار في اللف الثانوي بمعدل أمبير كل ثانية	القوة المحركة التأثيرية المتولدة في اللف بسبب تغير شدة التيار في اللف نفسه بمعدل أمبير في ثانية	التعريف
1- طول المفين 2- عدد لفات المفين 3-مساحة مقطع المفين 4-مادة وسط المفين	1- طول اللف 2- عدد لفات اللف 3-مساحة مقطع اللف 4-مادة وسط اللف	العوامل




القوة الدافعة الكهربية الذاتية ومعامل الحث الذاتي لعدة ملفات مختلفة



القوة الدافعة الكهربية الذاتية ومعامل الحث المتبادل لعدة ملفات مختلفة



معامل الحث الذاتي للملف ومعدل التغير في شدة التيار مع الزمن



القوة الدافعة الكهربائية الذاتية ومعدل التغير في شدة التيار مع الزمن

الهنري (H) 🖁

معامل المث الذاتي عند تولد قوة دافعة كهربائية تأثيرية في الملف (f 1 فولت) $_{1}$ بسبب تغير شدة التيار في اللف نفسه بمعدل $_{1}$ أمبير كل ثانية $_{1}$

 $\Omega.S$ او V.S/A وحدة الهنري (H) تكافئ V.S/A

ما المقصود بأن: [معامل الحث الذاتي لملف (H 5) .

القوة الدافعة التأثيرية المتولدة في اللف تساوى (5V) عند تغير شدة التيار في اللف نفسه بمعدل (A/S)

ماذا يحدث: [المعامل الحث الذاتي عند وضع قلب حديدي في الملف.

الحدث: يزداد بشكل كبير

السبب : نتيجة انتظام الحقول المغناطيسية في المديد وزيادة خطوط المجال المغناطيسي

علل لما يأتى:

1- قيمة معامل الحث الذاتي (L) قيمة عددية موجبة .

لأن القوة الدافعة الكهربائية الذاتية تعاكس التغير في شدة التيار

2- ينعدم التيار في السلك المستقيم أسرع من الملف.

لان اللف له حث ذاتى و السلك لا يوجد له حث ذاتى

3- ينعدم التيار في الملف أسرع من ملف ملفوف على قلب من الحديد .

لان اللف اللفوف على قلب من المديد له معامل حث ذاتي أكبر

4- تنعدم القوة الدافعة التأثيرية المتولدة في دائرة تحتوي على ملف تأثيري وبطارية عند ثبات شدة التيار

 $\epsilon = -L \cdot rac{\Delta l}{\Lambda_t} = 0$ لان التغير في شدة التيار مع الزمن يساوي صفر وبالتالي

ماذا يحدث : أ لشدة التيار في الحلقة الداخلية مع الرسم . مع ذكر السبب :

1- عند زيادة المقاومة في الحلقة الخارجية:


الحدث : يكون اتجاه التيار عكس عقارب الساعة

السبب : شدة التيار في الطقة الخارجية تقل وبالتالي يتولد تيار حثى نفس اتجاه الأصلي


2- عند نقص المقاومة في الحلقة الخارجية:

الحدث : يكون اتجاه التيار مع عقارب الساعة

السبب : شدة التيار في الطقة الفارجية ترداد وبالتالي يتولد تيار حثى عكس اتجاه الأصلي



تابع المث الذاتي و المث المتبادل



نشاط في الشكل زوج من الملفات أحدهما متصل بجلفانومتر والملف الآخر ببطارية دون أي تلامس بينهما . أجب :

أ) يسمي الملف (N₁) الابتدائي والملف (N₂) الشانوي

ب) تسمي الظاهرة الحادثة بينهما الحث المتبادل

ج) ماذا يحدث عند غلق المفتاح (K) في الدائرة الأولي . مع التفسير ؟


الحدث : ينحرف مؤشر الجلفانومتر في اتجاه محدد و يعود للصفر

التفسير : مرور التيار في الملف الابتدائي يؤدي إلى زيادة التدفق المغناطيسي الذي يمر إلى الملف الثانوي ويؤدى إلى تولد قوة دافعة كمربائية و تيار حثى في الملف الثانوي في اتجاه معين

د) ماذا يحدث عند فتح المفتاح (K) في الدائرة الأولي . مع التفسير ؟

الحدث : ينحرف مؤشر الجلفانومتر في اتجاه معاكس ويعود للصفر

التفسير : توقف مرور التيار في الملف الابتدائي يؤدي إلى نقص التدفق المغناطيسي الذي يمر إلى الملف الثانوي ويؤدى إلى تولد قوة دافعة كهربائية و تيار حثى في الملف الثانوي في اتباه معاكس



نشاط كي الشكل تم وضع نواة من الحديد داخل الملفين الابتدائي والثانوي

أ) ماذا يحدث للحث الكهرومغناطيسي ؟ يزداد

ب) بم تفسر ما حدث للحث الكهرومغناطيسي ؟

نتيجة انتظام الحقول المغناطيسية في المديد وزيادة خطوط المجال المغناطيسي

مثال 1 : ملفان معامل الحث الذاتي للأول (0.25 H) وعدد لفاته (500) لفة ويمر به تيار شدته (A) يتولد به تدفق مغناطيسي يجتاز بالكامل ملف أخر عدد لفاته (600) لفة ملفوف علي الملف الأول. أحسب:

أ) القوة الدافعة التأثيرية المتولدة في الملف الأول إذا عكس اتجاه التيار خلال (\$ 0.05) .

$$\varepsilon_1 = -L_1 \cdot (\frac{\Delta I}{\Delta t})_1 = -0.25 \times (\frac{-5-5}{0.05}) = 50 \text{ V}$$

ب) المعدل الزمني للتغير في التدفق المغناطيسي الذي يجتاز للملف الثاني .

$$\varepsilon_1 = -N_1.(\frac{\Delta\phi}{\Delta t}) \implies 50 = -500 \times \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \implies \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -0.1 \text{ Wb/S}$$

ج) القوة الدافعة التأثيرية المتولدة في الملف الثاني .

$$\varepsilon_2 = -N_2 \cdot (\frac{\Delta \phi}{\Delta t}) = -600 \times (-0.1) = 60 \text{ V}$$

د) معامل الحث المتبادل بين الملفين .

$$\varepsilon_2 = -M \cdot (\frac{\Delta I}{\Delta t})_1 \implies -60 = -M \cdot (\frac{-5-5}{0.05}) \implies M = 0.3 H$$

المول الكمرباش


المحول الكهربائي 🧻 جهاز يعمل على رفع أو خفض القوة الدافعة الكهربائية المترددة دون تعديل التردد

** أهم استخدامات المحول الكهربائي:

1- رفع أو خفض القوة الدافعة الكهربائية المترددة

2- نقل الطاقة الكهربائية من معطات التوليد إلى مناطق الاستهلاك

المحول المثالي [محول كفاءته % 100 ولا يسبب فقد في القدرة الكهربائية



نشاط كه الشكل نفترض وجود محول كهربائي مثالي . أجب :

- 1) الملف (N₁) يسمى الملف الابتدائي ويوصل مع دائرة التيار المتردد
- 2) الملف (N2) يسمي الملف المنانوي ويوصل مع دائرة الممل الخارجية
 - 3) فكرة المحول الكهربائي: ظاهرة المث المتبادل بين ملفين
 - 4) القدرة الداخلة إلي المحول (P1) تساوي القدرة الناتجة من المحول (P2)

** أستنتج العلاقة الرياضية التي تربط بين النسبة بين فرق الجهد بين طرفي محول كهربائي والنسبة بين عدد لفاته:

$$\varepsilon_2 = -N_2 \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_1 = -N_1 \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

$$\frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{V}_1} = \frac{\mathbf{N}_2}{\mathbf{N}_1}$$

محول خافض للجهد و رافع للتيار	محول رافع للجهد و خافض للتيار	وجه المقارنة
\mathbf{N}_1 أقل من \mathbf{N}_2	\mathbf{N}_1 أكبر من \mathbf{N}_2	(N_2) العلاقة بين (N_1) و
\mathbf{V}_1 أقل من \mathbf{V}_2	\mathbf{V}_1 أكبر من \mathbf{V}_2	$\left(f V_2 ight)$ العلاقة بين $\left(f V_1 ight)$ و
\mathbf{I}_1 أكبر من \mathbf{I}_2	\mathbf{I}_1 أقل من \mathbf{I}_2	$\left(egin{array}{c} \mathbf{I}_{2} ight)$ و $\left(egin{array}{c} \mathbf{I}_{1} ight)$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{I_2.V_2}{I_1.V_1} = \frac{I_2.N_2}{I_1.N_1}$$

 $\frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$


** إذا كانت النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى الابتدائي (4:1) اتصل ملفه الابتدائي بمصدر تردده (f) فإن تردد التيار في الثانوي f

** العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار على ملفى المحول علاقة عكسية



لأن التيار المستمر لا يسبب تغير في التدفق المغناطيسي

2- في المحول الكهربائي يلف الملف الابتدائي و الملف الثانوي على نفس قطعة الحديد . لتقليل الفقد في التدفق المغناطيسي الذي يجتاز إلى الملف الثانوي




فرق الجهد وشدة التيار على ملفى المحول


3- لا يوجد عملياً محول مثالى (كفاءته % 100).


أو القدرة الداخلة للملف الابتدائي للمحول غير المثالي لا تساوي القدرة الخارجة .


1- فقدان جزء من التدفق في الهواء 2- فقدان جزء من الطاقة على شكل طاقة حرارية في الأسلاك والقلب المديدي

** مصباح كهربائي يعمل تحت فرق جهد مقداره (6) فولت يراد تشغيله من مصدر جهد (3) فولت فتم توصيله في عدة دوائر مختلفة حدد في حالة من الحالات التالية يضئ المصباح ولماذا ؟









الدائرة (${f A}$) : لأن الدائرة تمتوي علي ممول رافع للجهد

مثال 1: محول خافض للجهد يتألف من ملفين أحدهما يتكون من (800) لفة والأخر من (4000) لفة ثم وصل ملفه الثانوي علي مقاومة (Ω 5) أحسب: أ) شدة التيار في ملفه الثانوي حيث مقدار الجهد على ملفه الثانوي (Ω 40 V) أحسب: أ Ω أحسب أن شدة التيار في ملفه الثانوي علي مقاومة (Ω 5 كا أحسب أن أن أحسب أن أ

ب) القدرة الكهربائية على ملفه الثانوي .

$$P_2 = I_2.V_2 = 8 \times 40 = 320 \text{ W}$$

ج) الجهد الكهربائي على ملفه الابتدائي .

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \implies \frac{40}{V_1} = \frac{800}{4000} \implies V_1 = 200 \text{ V}$$

د) القدرة الكهربائية على ملفه الابتدائي علماً أن كفاءة المحول تساوي (% 80).

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{320}{0.8} = 400 \text{ W}$$

و) مقدار التيار الكهربائي في ملفه الابتدائي .

$$I_1 = \frac{P_1}{V_1} = \frac{400}{200} = 2 \text{ A}$$

مثال 2: إذا كان فرق الجهد بين طرفي الملف الابتدائي في محول كهربائي (220 V) وفرق الجهد بين طرفي ملفه الثانوي (110 V) وكانت شدة تيار الملف الثانوي (A A) وكفاءة المحول (% 96).

أحسب شدة التيار المار في ملفه الابتدائي .


$$\eta = \frac{I_2.V_2}{I_1.V_1} \implies 0.96 = \frac{12 \times 110}{I_1 \times 220} \implies I_1 = 6.25 \text{ A}$$

مثال 3 : محول كهربائي النسبة بين عدد لفات ملفيه الثانوي إلى الابتدائي هي (12 : 1) والنسبة بين شدتي تيار

ملفيه الثانوي إلى الابتدائي (1: 15). أحسب كفاءة المحول.

$$\eta = \frac{I_2.N_2}{I_1.N_1} = \frac{1 \times 12}{15 \times 1} = 0.8 = 80 \%$$


مثال $\frac{1}{2}$ محول کهربائي النسبة بین ($N_2:N_1$) تساوي ($N_2:N_1$) یتصل ملفه الابتدائي بمصدر تیار مستمر جهده ($N_2:N_1$) أحسب فرق الجهد بین طرفي الملف الثانوي $V_2=0$ V



نقل القدرة الكمربائية

محطة التوليد القدرة المرسلة

محول رافع للجهد



محول خافض للجهد المنازل القدرة الواصلة

$$P_1 = I \cdot V_1$$

 $\mathbf{P}_2 = \mathbf{I} \cdot \mathbf{V}_2$

علل لما يأتي:

1- يتم نقل القدرة الكهربائية علي شكل تيار متردد وليس مستمر .

لسهولة رفع أو خفض القوة الدافعة الكهربائية المترددة باستخدام المولات بينما المولات لا تعمل بالمستمر

- 2- يتطلب نقل القدرة مسافات طويلة رفع الجهد إلي مقدار عال أو تستخدم محولات رافعة للجهد عند محطات إنتاج الطاقة لتقليل شدة التيار وبالتالي يقل فقدان الطاقة الكهربية في الأسلاك الناقلة
 - 3- لا يمكن أن تصل كفاءة نقل الطاقة الكهربائية إلى % (100) . بسبب فقدان جزء من الطاقة الكهربائية على شكل حرارة في الأسلاك بسبب مقاومة الأسلاك


$$P' = \frac{P_1^2}{V_1^2} \times R$$


** أستنتج معادلة لحساب القدرة الكهربائية المفقودة في الأسلاك أثناء عملية نقل الطاقة:


$$P' = I^2 \times R$$

$$I = \frac{P_1}{V_1}$$

$$P' = \frac{P_1^2}{V_1^2} \times R$$







مثال 1: نقلت قدرة كهربائية (400 K W) من محطة التوليد فرق الجهد عند المحطة (2000 V) إلي منزل في أسلاك مقاومتها (0.5 Ω). أحسب:

أ) القدرة المفقودة في الأسلاك أثناء عملية النقل.

$$P' = \frac{P_1^2}{V_1^2} \times R = \frac{(400000)^2}{(2000)^2} \times 0.5 = 20000W$$

ب) القدرة الواصلة عند المنزل.

$$P_2 = P_1 - P' = 400000 - 20000 = 380000W$$

الدرس (2- 1) : الثيار المتردد

التيار المتردد (AC)	التيار المستمر (DC)	وجه المقارنة
تيار يتغير اتجاهه كل نصف دورة ومعدل شدته يساوي صفر في الدورة الواحدة	تيار ثابت الشدة و ثابت الاتجاه	التعريف
المولد الكهربائي	البطارية	جهاز توليده
	<u> </u>	الرمز في الدائرة
t t	V \ t	التمثيل البياني

التيار المتردد الآني	الجهد المتردد اللحظي	وجه المقارنة
التيار الذي يسري في القاومة ويتغير جيبياً مع الزمن	الجهد المتردد في أي لمظة	التعريف
$I = I_{\text{max}} \sin(\omega t + \phi)$	$V = V_{\text{max}} \sin(\omega t + \phi)$	القانون


شدة التيار المستمر ثابت الشدة الذي يولد كمية المرارة نفسها التي يولدها التيار المتردد في نفس المقاومة خلال الفترة الزمنية نفسها

الشدة الفعالة للتيار المتردد


$(\mathbf{V}_{ m rms})$ الجهد الفعال للتيار المتردد	الشدة الفعالة للتيار المتردد ($\mathbf{I}_{ m rms}$)
$V_{ms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$	$I_{\rm rms} = \frac{I_{\rm max}}{\sqrt{2}}$
القدرة الحرارية (P) في المقاومة	الطاقة الحرارية (E) في المقاومة
$P = I_{rms}^2.R$	$E = I_{rms}^2.R.t$


ماذا يحدث: الله إذا مر تيار مستمر وآخر متردد كل على حدة في مقاومة لها القيمة نفسها وخلال نفس الفترة الزمنية المدارة

- ** الشدة الفعالة للتيار المتردد الجيبي تتناسب طردياً مع شدته العظمى
- ** الأجهزة الكهربائية التي تعمل على التيار المتردد تسجل عليها الشدة الفعالة للتيار المتردد
- ** الأجهزة المستخدمة لقياس شدة التيار والجهد المتردد من أميتر وفولتاميتر تقيس الشدة الفعالة للتيار المتردد



مثال 1 : مقاومة (Ω 10) تتصل بمصدر تيار متردد يتغير جهدها حسب المعادلة $V=+20\sin(100\pi t)$ أحسب





$$V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 14 \text{ V}$$

2- الشدة الفعالة لشدة التيار

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{R} = \frac{14.14}{10} = 1.4 \text{ A}$$

3- الشدة العظمى لشدة التيار.

$$I_{\text{max}} = \frac{V_{\text{max}}}{R} = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}$$

4- أكتب معادلة التبار

$$I = 2\sin(100\pi t)$$

5- تردد التيار المتردد.

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \,\text{Hz}$$

6- الزمن الدوري للتيار المتردد .

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02$$
S

7- معدل استهلاك الطاقة (القدرة).

$$P = I_{rms}^2 . R = (1.4)^3 \times 10 \approx 20 W$$

8- الطاقة المصروفة خلال دقيقتين.

$$E = P.t = 20 \times (2 \times 60) = 2400 J$$


التيار يسبق الجهد	الجهد يسبق التيار	التيار والجهد متفقي الطور	وجه المقارنة
Φ = -	Φ = +	$\Phi = 0$	قيمة فرق الطور (Φ)
I _C , V _C	I.', V.	I _R , V _R V _{max} I _{max} t	الشكل علي شاشة راسم الإشارة
	i j	$\xrightarrow{i} \xrightarrow{v}$	رسم متجهات شدة التيار و فرق الجهد


فرق الطور 🦷 أقرب مسافة أفقية بين قمتين متتاليتين لمنحني فرق الجهد وشدة التيار


وم على دوائر التيار المتردد	تانون	الطبيق
-----------------------------	-------	--------


3- مكثف و مقاومة أومية	2- ملف حثي نقي ومقاومة أومية	1- مقاومتين أوميتين	دائرة كهربية	
المكثف : لوهين معدنيين متقابلين بينهما مادة عازلة	الملف الحثي النقي : الملف الذي لمه تأثير حثى ومقاومته الاومية معدومة	المقاومة الصرفة : مقاومة تحول الطاقة الكهربية الي طاقة هرارية وليس لها تأثير هثي	التعريف	
R C	The second secon	R ₁	رسم الدائرة الكهربائية	
Φ = - 90	$\Phi = + 90$	$\Phi = 0$	فرق الطور	
I _C · V _C V _{sus} I _{sus} t	1 _L ·AV _L V 1 _{m.} t	I _R , V _R V _{max} I _{max} t	الشكل علي شاشة راسم الإشارة	
0 4 0 T	V _L i _L wt	V _R i _R wt	رسم متجه التيار والجهد	
$i_C = i_m \sin(\omega t)$	$i_L = i_m \sin(\omega t)$	$i_R = i_m \sin(\omega t)$	معادلة	
$V_C = V_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$	$V_L = V_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$	$V_R = V_m \sin(\omega t)$	التيار والجهد	
الممانعة السعوية (Xc) : المانعة التي يبديها المكثف لمورالتيار المتردد خلاله	الممانعة الحثية (X _L) : الممانعه التي يبديها الملف لمرورالتيار المتردد خلاله	الممانعة الأومية (R) : المانعة التي تبديها المقاومة لمرور التيار خلالها	تعريف الممانعة	
$X_{C} = \frac{V_{C_{max}}}{i_{C_{max}}} = \frac{V_{C_{rms}}}{i_{C_{rms}}}$ $X_{C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}$	$X_{L} = \frac{V_{L_{max}}}{i_{L_{max}}} = \frac{V_{L_{rms}}}{i_{L_{rms}}}$ $X_{L} = 2\pi f L = \omega L$	$R = \frac{V_{R \text{ max}}}{i_{R \text{ max}}} = \frac{V_{R \text{ rms}}}{i_{R \text{ rms}}}$ $R = \frac{\rho L}{A}$	الممانعة	


1- تردد التيار (السرعة الزاوية) 2- سعة الكثف	1- تردد التيار (السرعة الزاوية) 2- معامل المث الذاتي	1- القاومة النوعية للسلك 2- طول السلك 3- مساحة مقطع السلك	الممانعه
$X_{C} \alpha \frac{1}{f}$ $X_{C} \alpha \frac{1}{C}$ $X_{C} \alpha \frac{1}{f C}$ $X_{C} \alpha \frac{1}{f C}$ $X_{C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}$	$X_{L} \alpha f$ $X_{L} \alpha L$ $X_{L} \alpha f L$ $X_{L} = 2\pi f L = \omega L$		استنتاج قانون الممانعة
المانعة السعوية تقل للنصف	المانعة الحثية تزداد للمثلي	المانعة الاومية لا تتغير	زيادة تردد التيار للمثلي
طاقة كهربائية	طاقة مغناطيسية	طاقة هرارية	تحول الطاقة الكهربية
$U_E = \frac{1}{2}C.V_{\rm rms}^2$	$U_B = \frac{1}{2} L.i_{\rm rms}^2$	$E = i_{\rm rms}^2.R.t$	حساب الطاقة الناتجة














الطاقة المغناطيسية ومربع الشدة الفعالة للتيار




الممانعة السعوية والسرعة الزاوية للتيار




الممانعة الحثية والسرعة الزاوية للتيار




المقاومة الأومية وطول الموصل




الطاقة الكهربية المختزنة ومربع فرق الجهد بالمكثف



الممانعة السعوية وسعة المكثف



الممانعة الحثية ومعامل الحث الذاتي



المقاومه الاوميه ومساحة مقطع الموصل

نابع تطبيق قانون أوم على دوائر التيار المتردد

تعليلات على المقاومة الصرفة

1- تكون المقاومة الصرفة على شكل ملف ملفوف لفًا مزدوجًا أو على شكل سلك مستقيم .

(L=0) ¥ لفاء المث الذاتي الناتج

2- لا تصلح المقاومة في فصل التيارات مختلفة التردد.

لأن قيمة المقاومة لا تتغير بتغير نوع التيار ولا تتغير بتغير التردد

تعليلات على المف المثى

3- وجود ممانعة حثية في الملف الحثي أو الجهد يسبق التيار في دوائر التيار المتردد التي تحتوي على ملف حثي نقي لأن التيار المتردد متغير الشدة و الانتجاه وبالتالي يولد في الملف قوة دافعة عكسية تقاوم مرور التيار

4- لا تظهر أو تنعدم ممانعة حثية في دوائر التيار المستمر.

 $X_L = 2\pi \! f \! L = 0$ وتصبح المانعة المثية تساوي صفر و f = 0 وتصبح المانعة المثية تساوي صفر ($^{
m f}$

5- الملف النقي لا يحول أي جزء من الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية .

لأن مقاومته الأومية تساوي صفر والمقاومة الأومية هي التي تحول الطاقة الكهربية إلى حرارية

6- تستخدم الملفات الحثية في فصل التيارات مختلفة التردد في الأجهزة اللاسلكية .

اللفات تسمح بمرور التيارات المنخفضة التردد (منخفضة XL) وتقاوم مرور التيارات عالية التردد (عالية XL

تعليلات على الكثف

7- وجود الممانعة السعوية في المكثف أو الجهد يتأخر عن التيار في دوائر التيار المتردد التي تحتوي علي مكثف . لأن ممانعة المكثف تنشأ من تراكم الشحنات على لوحي المكثف ويحدث فرق جهد عكسي يقاوم التيار

8- دائرة التيار المستمر التي تحوي مكثف تكون كأنها دائرة مفتوحة (الممانعة السعوية لا نهائية القيمة) .

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{0} = \infty$$

لأن تردد التيار المستمر يساوي صفر فتكون المانعة السعوية لا نهائية القيمة

9- يسمح المكثف بمرور التيار المتردد خلال الدائرة الكهربائية علي الرغم من وجود المادة العازلة بين اللوحين .

لأن التيار المتردد يمدث له عمليتي شحن و تفريخ في الدورة الواهدة وبسبب تعاقبهما يمر التيار بالدائرة

10- تستخدم المكثفات في فصل التيارات مختلفة التردد في الأجهزة اللاسلكية .

المكثفات تسمح بمرور التيارات عالية التردد (منخفضة XC) وتقاوم التيارات المنخفضة التردد (عالية XC)

ماذا يحدث:

- 1- للطاقة المغناطيسية في الملف الحثي عند زيادة الشدة الفعالة للتيار المتردد في الملف إلى المثلي . تزداد لأربعة أمثال
 - 2- للطاقة الكهربائية المختزنة في المكثف عندما يقل فرق الجهد الفعال لنصف ما كان عليه . تقل للربع

- ** ملف حثي نقى ممانعته الحثية (15) أوم وصل بدائرة تيار متردد تحتوى على مصدرجهده الفعال (150) فولت فان الطاقة المستهلكة في الملف لمدة ثانية بوحدة الجول صفر
 - ** دائرة تحتوى مكثف فاذا وضعت مادة عازلة بين لوحيه فان سعة المكثف تزداد والممانعة السعوية تقل وشدة التيار تزداد
 - ** دائرة تحتوى على ملف نقى فاذا زاد عدد اللفات فان معامل الحث الذاتي يزداد والممانعة الحثية يزداد وشدة التيار يقل

مثال 1: دائرة تيار متردد تحتوي على ملف نقي معامل حثه الذاتي ($0.01~{\rm H}$) يمر فيه تيار لحظي يتمثل بالعلاقة ${\rm i}(t) = 2 \sin 100 \pi \ t \ .$ التالية : ${\rm i}(t) = 2 \sin 100 \pi \ t$

أ) الممانعة الحثية.

$$X_L = \omega L = 100\pi \times 0.01 = 3.14 \Omega$$

ب) شدة التيار الفعال على طرفى الملف .

$$I_{rms} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} A$$

ج) فرق الجهد الفعال على طرفي الملف .

$$V_{rms} = I_{rms} \times X_{L} = \sqrt{2} \times 3.14 = 4.4 \text{ V}$$

د) الطاقة المغناطيسية المختزنة في الملف.

$$U_B = \frac{1}{2}L.i_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{2} \times 0.01 \times (\sqrt{2})^2 = 0.01 \text{ J}$$

مثال 2 : دائرة تيار متردد تحتوي على مكثف سعته تساوي (400 µF) يمر فيه تيار لحظي يتمثل بالعلاقة التالية :

: احسب $i = 4 \sin 100 \pi t$

أ) الممانعة السعوية .

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \times 400 \times 10^{-6}} \approx 8 \Omega$$

ب) شدة التيار الفعال على طرفى المكثف .

$$I_{rms} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2.8 \text{ A}$$


ج) فرق الجهد الفعال على طرفي المكثف

$$V_{rms} = I_{rms} \times X_C = 2.8 \times 8 = 22.4 \text{ V}$$


د) الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثف.

$$U_E = \frac{1}{2}C.V_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{2} \times 400 \times 10^{-6} \times (22.4)^2 = 0.1 \text{ J}$$


دائرة تمتوي على مقاومة أومية وملف هشي نقي ومكثف



: حساب الجهد الكلي $V_{\rm T} = \sqrt{V_{\rm R}^2 + (V_{\rm L} - V_{\rm C})^2}$



: حساب المقاومة الكلية $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$




 \mathbf{z} عساب فرق الطور tan $\phi = \frac{\mathbf{X}_{L} - \mathbf{X}_{C}}{\mathbf{R}}$

دائرة الرنين الكمرياش

مكونات دائرة الرنين

- 1- مكثف متغير السعة
 - 2- ملف حثى
 - 3- مقاومة أومية
 - 4- مصدر تیار متردد



خواص دائرة الرنين

- 1- المانعة المثية مساوية للممانعة السعوية
 - 2- المقاومة الكلية تساوي المقاومة الأومية
- 3- المقاومة الكلية أقل ما يمكن و يمر بها أكبر تيار
 - 4- الجهد و التيار في الدائرة متفقين الطور


استنتاج قانون لحساب تردد الرنین $\mathbf{X}_{\mathrm{L}}=\mathbf{X}_{\mathrm{C}}$

$$2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C}$$


$$f_0^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$


فرق الطور (Φ) = صفر




 $V_R = (V_T)$ الجهد الكلي




الشدة الفعالة للتيار المتردد وتردد التيار في مقاومة كبيرة




الشدة الفعالة للتيار المتردد وتردد التيار في مقاومة صغيرة



ىردد الرنين والجذر التربيعي لمعامل الحث الذاتي للملف



ردد الرنين والجذر التربيعي للسعة الكهربائية للمكثف



** في الشكل المقابل:

 (X_{C}) و (X_{L}) و (R) و (X) و (X) او (X)

2- ماذا تمثل نقطة تلاقي العلاقات البيانية الثلاث في الرسم ؟ تردد الرنين

عند تردد أكبر من تردد الرنين	عند تردد الرنين	عند تردد أقل من تردد الرنين	
الجهد يسبق التيار	الجهد و التيار متفقين في الطور	الجهد يتأخر عن التيار	فرق الطور التفسير
الممانعة المثية للملف أكبر	المانعة المثية للملف تساوي	المانعة الحثية للملف أقل	ווֹדָבָּ
من المانعة السعوية للمكثف	المانعة السعوية للمكثف	من المانعة السعوية للمكثف	التفسير

الرنين الكهربائي ال

حالة تكون فيها مقاومة الدائرة أقل ما يمكن ويمر بها أكبر شدة تيار

تردد التيار عندما تتساوى المانعة المثية للملف مع المانعة السعوية للمكثف

تردد الرنين علل لما يأتى:

1- في دائرة تحوي مقاومة وملف نقي ومكثف يكون جمع الجهود الكلي للعناصر الثلاثة هو جمع اتجاهي وليس عددياً لأنها مختلفة في زوايا الطور

> 2- في حالة الرنين يكون في دائرة الرنين أكبر قيمة لشدة التيار المار بالدائرة . لأن الممانعة الحثية مساوية للممانعة السعوية والمقاومة الكلية تساوي المقاومة الأومية وبالتالي المقاومة الكلية أقل ما يمكن و يمر بها أكبر تيار

 $V_L = V_{max} \sin(\theta + 45)$: عنى الجهد يتغير حسب العلاقة وملف نقى وفرق الجهد يتغير حسب العلاقة $\tan 45 = \frac{X_L}{R} = 1$ فان ذلك يعنى الجهد يسبق التيار والممانعة الحثية تساوي المقاومة الأومية لأن

 $V_C = V_{max} \sin (\theta - 26.5)$: ** دائرة تيار متردد تحتوى مقاومة صرفة ومكثف وفرق الجهد يتغير حسب العلاقة $\tan - 26.5 = \frac{-X_C}{R} = -\frac{1}{2}$ فان ذلك يعنى الجهد يتاخر عن التيار والممانعة السعوية نصف المقاومة الأومية لأن يعنى الجهد يتاخر عن التيار والممانعة السعوية نصف المقاومة الأومية لأن أ

مثال 1: دائرة تيار متردد تتكون من مقاومة صرفة مقدارها (Ω (100) وملف حثي نقي معامل تأثيره الذاتي (Ω (0.5 H) ومصدر تيار متردد جهده الفعال ثابت ويساوي (Ω (200 V) ويمكن التحكم في تغيير تردده .

أ) أحسب تردد التيار لكي تصبح ممانعة المكثف مساوية للممانعة الملف الحثي (تردد الرنين) .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5 \times 14 \times 10^{-6}}} = 60 \text{ Hz}$$

ب) أحسب شدة التيار الفعال في الدائرة .

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A}$$


مثال $\frac{1}{2}$ دائرة تيار متردد تتكون من مصدر تيار متردد يتصل علي التوالي بمقاومة صرفة $(20\ \Omega)$ ومكثف ممانعته

السعوية (Ω Ω) وملف حثي غير نقي ممانعته الحثية (Ω Ω 0) ومقاومته الأومية (Ω Ω 1) . أحسب المقاومة الكلية .

$$R_T = R + R_L = 20 + 10 = 30 \ \Omega$$

$$Z = \sqrt{R_T^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{30^2 + (100 - 60)^2} = 50 \Omega$$

تطبيقات علي دوائر التيار المتردد



مثال 3 : دائرة تيار متردد تتكون من مصدر تيار متردد جهده الفعال ($223.6\,\mathrm{V}$) وتردده Hz وتردده

التوالي بمكثف سعته (μF) وملف حثي نقي معامل ألتوالي بمكثف سعته (μF) ومقاومة صرفة (μF). أحسب الثاثيره الذاتي (μF) ومقاومة صرفة (μF).

1- المقاومة الكلية للدائرة.

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi \times \frac{200}{\pi} \times 100 \times 10^{-3} = 40 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \times \frac{200}{\pi} \times 50 \times 10^{-6}} = 50 \,\Omega$$

$$Z = \sqrt{R_T^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{20^2 + (40 - 50)^2} = 22.36 \ \Omega$$

2- شدة التيار الفعال في الدائرة (قراءة الأميتر).

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z} = \frac{223.6}{22.36} = 10 \text{ A}$$

3- زاوية فرق الطور بين الجهد و التيار مع بيان أيهما يسبق .

$$an heta = rac{ ext{X}_{ ext{L}} - ext{X}_{ ext{C}}}{ ext{R}} = rac{40 - 50}{20} \Rightarrow heta = -26.5^o$$
 الجهد يتأخر عن التيار

4- فرق الجهد الفعال في المقاومة الصرفة (قراءة V1).

$$V_R = I_{rms} \times R = 10 \times 20 = 200 \text{ V}$$

5- فرق الجهد الفعال بين لوحى المكثف (قراءة V2) .

$$V_C = I_{rms} \times X_C = 10 \times 50 = 500 \text{ V}$$

6- فرق الجهد الفعال في الملف الحثي (قراءة V₃).

$$V_L = I_{ms} \times X_L = 10 \times 40 = 400 \text{ V}$$

7- كم تساوي سعة المكثف الذي يوضع بدلاً من المكثف الأول والذي يجعل الدائرة في حالة رنين مع التيار المتردد

$$X_{L} = X_{C} = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$40 = \frac{1}{2\pi \times \frac{200}{C} \times C} \implies C = 6.25 \times 10^{-5} F$$

8- معامل الحث الذاتي لملف عند وضعه بالدائرة بدلا من السابق يجعل الجهد والتيار متفقين في الطور (حالة الرنين)

$$X_C = X_L = 2\pi f L$$

$$50 = 2\pi \times \frac{200}{\pi} \times L \implies L = 125 \times 10^{-3} H$$

الوهدة الثالثة : الإلكترونات

الدرس (1- 1): الوسلة الشنائية

- ** أذكر بعض أسماء القطع الإلكترونية المكونة للآلة الحاسبة ؟ وصلة ثنائية توانوستور
- ** المواد التي تعتبر أشباه موصلات السليكون والجرمانيوم وأكثرها استخداماً السليكون
 - ** تماسك الذرات لتشكيل البلورات بسبب الروايط بين الذرات .

نطاق التوصيل	نطاق التكافؤ	وجه المقارنة
نطاق تكتسب الإلكترونات طاقة وتقفز إليه	نطاق به مستويات طاقة تحتوي إلكترونات المستوي الفارجي	التعريف
طاقة الفجوة المحظورة		وجه المقارنة
طاقة تساوى الفرق بين طاقة نطاق التوصيل وطاقة نطاق التكافؤ أو مقدار الطاقة اللازمة للإلكترون لكي ينتقل من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل		التعريف

ما المقصود: | طاقة الفجوة المحظورة e V (3) e ()

مقدار الطاقة اللازمة للإلكترون لكي ينتقل من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل V و (3) و

** حدد أسم كل نطاق من نطاقات الطاقة في الشكل:

(A) يسمى: نطاق التوصيل

(B) يسمى: نطاق التكافؤ

(C) يسمي : طاقة الفجوة المطورة

** حدد في الشكل نوع كل مادة:

(A): لافليز

(B): شبية فليز

(C): فاسرَ

ماذا يحدث: |

1- عندما يقفز إلكترون من نطاق التكافئ إلى نطاق التوصيل.


يترك مكانه فراغ يسمى ثقب (شحنة موجبة)

2- عندما يمر تيار كهربائي عند تسليط جهد كهربائي على طرفي موصل منتجاً مجالاً كهربائيا . الإلكترونات تتحرك عكس اتجاه للمجال ويتحرك الثقب مع اتجاه المجال

> 3- عند ارتفاع درجة حرارة الموصل (الفلز) فوق الصفر المطلق (كلفن) بقليل . تكتسب الإلكترونات طاقة كافية وتنتقل إلى نطاق التوصيل

> > 4- عند ارتفاع درجة حرارة شبه الموصل (شبه الفلز).

تزداد درجة التوصيل وتقل المقاومة



المواد العازلة	المواد شبه الموصلة	المواد الموصلة	وجه المقارنة
بين نطاقي الطاقة الفارجي على أربعة الكترونات غير موصلة للكهرباء		مواد تتميز بعدم وجود نطاق محظور بين نطاقي التكافؤ والتوصيل	التعريف
البلاستيك والخشب	السليكون و الجرمانيوم	النحاس والفضة	أمثلة
کبیرة جدا	متوسطة	صغيرة	مقاومتها
هن 4V (4) إلى (12) (12)	من صفرإلي أقل (4) (4)	منعد مة (صفر)	اتساع الفجوة المحظورة

علل لما يأتي:

1- يتولد تيار كهربّائي اصطلاحي في الاتجاه المعاكس لانسياب الإلكترونات في المواد الموصلة.

لأن الإلكترونات تتحرك عكس اتجاه للمجال ويتحرك الثقب مع اتجاه المجال

2- طاقة الفجوة بين نطاقي التكافؤ و التوصيل هي التي تحدد الخواص الكهربائية للمادة .

لأن بزيادة طاقة الفجوة يقل التوصيل ويصعب انتقال الإلكترون إلى نطاق التوصيل

3- عند ارتفاع درجة حرارة شبه الموصل تزداد درجة التوصيل و تقل مقاومته

بسبب اكتساب الإلكترونات طاقة كافية وتنتقل إلى نطاق التوصيل

4- تستطيع بعض الالكترونات القفز من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل في أشباه الموصلات باكتسابها قدرا من الطاقة لأن الالكترونات تكتسب طاقة أكبر من طاقة الفجوة المطورة

5- يستحيل في المواد العازلة الالكترونات القفز من نطاق التكافئ إلى نطاق التوصيل

لأن اتساع فجوة الطاقة المظورة كبير جداً

6- تنعدم طاقة الفجوة المحظورة في المواد الموصلة

لأن نطاق التوصيل يكون متداخل مع نطاق التكافؤ

 $\mathbf{n_i} + \mathbf{p_i}$ عدد حاملات الشحنة الكلي في شبه الموصل النقي نستخدم العلاقة *

** عدد حاملات الشحنة في الموصلات أكبر من عدد حاملات الشحنة في أشباه الموصلات النقية .

** في أشباه الموصلات النقية تكون عدد الالكترونات تساوي عدد الثقوب.

الالكترونات (n)	الثقوب (P)	في أشباه الموصلات النقية
عكس المجال الكهرباني	مع المجال الكمربائي	الحركة بالنسبة للمجال الكهربائي

مثال 1: يبلغ عدد الثقوب في قطعة من السيليكون (1.2 x 1010 / cm³) ثقباً عند درجة الحرارة العادية

(300 K) واتساع فجوة الطاقة المحظورة (1.1 eV) . ما هو العدد الكلي لحاملات الشحنة الكهربائية في

(cm³) التي تساهم في تكوين التيار . وأذكر تصنيف المادة من ناحية التوصيل الكهربائي ؟

نوع المادة شبه موصل $n_i + p_i = 2 \times (1.2 \times 10^{10}) = (2.4 \times 10^{10}) / cm^3$

مثال $\frac{2}{2}$: يحتوي شبه موصل نقى على ($\frac{2}{2}$ cm 3) من حاملات الشحنة . أحسب عدد الثقوب فيه .

$$p_i = (3.2 \times 10^{11}) / cm^3$$

أشباه الموسلات الطمهة

التطعيم 📗 عملية إضافة ذرات عناصر خماسية أو ثلاثية إلى أشباه الفلزات النقية لزيادة القدرة على التوصيل

شبه الموصل الموجب (P-type)	شبه الموصل السالب (N - type)	وجه المقارنة
Si B Si	Si As Si Si	الشكل
تطعم البلورة النقية بذرات فلز ثلاثي مثل البورون- الالومنيوم - الجاليوم تتكون 3 روابط تساهمية و يتبقى ثقب أو فجوة	تطعم البلورة النقية بذرات لافلر خماسي مثل الفسفور – الزرنيخ - الأنتيمون تتكون 4 روابط تساهمية ويتبقى إلكترون هر	طريقة التطعيم
الذرة المتقبلة	الذرة المانعة	أسم المادة الشائبة
الثقوب	الالكترونات	حاملات الشحنة الأكثرية
الالكترونات	الثقوب	حاملات الشحنة الأقلية
$N_a + n_i + p_i$	$N_d + n_i + p_i$	عدد حاملات الشحنة

الذرة المتقبلة	الذرة المانحة
ذرة عند إضافته إلي شبه الفلز يظهر ثقب	ذرة عند إضافته إلي شبه الفلز يظهر إلكترون حر

علل لما يأتى:

- 1- تضاف ذرة لا فلز خماسية أو ذرة فلز ثلاثية إلى بلورة شبه الفلز النقى لكى يكون حجم الذرة المضافة قريب من حجم ذرة شبه الفلز
- 2- على الرغم من التسمية لبلورة شبه الموصل موجبة أو سالبة إلا أنها متعادلة كهربائياً لان عدد الشحنات الموجبة يساوى عدد الشحنات السالبة في البلورة
- 3- تقوم بلورة شبه الموصل (N) أو (P) بتوصيل التيار بينما بلورة شبه الموصل النقى تكاد لا توصل التيار . بسبب زيادة هاملات الشهنة في البلورة المطعمة تزيد الفواص الكهربية
- ** العوامل التي تتوقف عليها عدد الالكترونات والثقوب هي درجة المرارة و نسبة المطعيم و نوع شبة الفلز
 - ** الذي يحدد كمية حاملات الشحنة في نوع ما من البلورات عند درجة حرارة معينة هو نسبة التطعيم

مثال 1 : ذرة جرمانيوم تحتوي ($1 \times 10^{12} / cm^3$) الكترون حر تم تطعيمها بـ ($1 \times 10^{14} / cm^3$) من البورون .

 $N_a + p_i = (6 \times 10^{14}) + (1 \times 10^{12}) = 6.01 \times 10^{14} \ / \ cm^3$: أ) أحسب عدد حاملات الشحنة الأكثرية

 $n_i = 1 \times 10^{12} / cm^3$ ب) أحسب عدد حاملات الشحنة الأقلية:

 $N_a + n_i + p_i = 6.02 \times 10^{14} / cm^3$ ج) أحسب العدد الكلى لحاملات الشحنة: مثال $\frac{1}{2}$ يحتوي سيليكون نقي علي $\frac{100}{2}$ مليون ذرة و 15 مليون ذرة خماسية . أحسب عدد الالكترونات الحرة . $N_{d}=\frac{1}{2}$

مثال $\frac{1}{2}$: ذرة جرمانيوم تحتوي ($\frac{10^{13}}{10^{13}}$ $\frac{10^{13}}{10^{13}}$) من ذرة ثقباً تم تطعيمها بـ ($\frac{10^{18}}{10^{13}}$) من ذرة فسفور خماسية . أحسب العدد الكلي لحاملات الشحنة . وحدد نوع البلورة الناتجة

 $N_d + n_i + p_i = 7.200048 \; x \; 10^{18} \, / \; cm^3$ شبه الموصل من النوع السالب

مثال 4: بلورة نقية تحتوي ($1.4 \times 10^{14} / \text{cm}^3$) من ذرة ثقباً تم تطعيمها بـ ($0.4 \times 10^{20} / \text{cm}^3$) من ذرة ألومنيوم ثلاثية . أحسب العدد الكلي لحاملات الشحنة . وحدد نوع البلورة الناتجة


 $Na+ni+pi = 7.0000028 \times 10^{20} / cm^3$ شبه الموصل من النوع الموجب



الوصلة الثنائية 🃗 شبه موصل من النوع السالب ملتحم بشبه موصل من النوع الموجب

كيف تعمل الوصلة الثنائية

أ) أشرح كيف تتشكل (منطقة الاستنزاف أو منطقة النضوب) تتحرك الالكترونات من البلورة السالبة إلى البلورة الموجبة تتحرك الثقوب من البلورة الموجبة إلى البلورة السالبة تتحد الالكترونات مع الثقوب و تتكون منطقة خالية من حاملات الشحنة على جانبي منطقة الالتحام



- ب) تطلي الوصلة الثنائية ب مادة موصلة بسبب توصلها بأسلاك كهربائية
- ج) تكتسب البلورة السالبة جهد (شحنة) موجبة بسبب البلورة السالبة فقدت عدداً من الإلكترونات
- د) تكتسب البلورة الموجبة جهد (شحنة) سالبة بسبب البلورة الموجبة اكتسبت عدداً من الإلكترونات
- V E d
- $\mathbf{V} = \mathbf{E} imes \mathbf{d}$ الثنائية نستخدم العلاقة في الوصلة الثنائية نستخدم العلاقة
 - و) بم تفسر: وصول الوصلة الثنائية إلى حالة التوازن الكهربائي.

لان المجال الكهربائي يمنع أي زيادة في عدد حاملات الشحنة من الانتشار عبر منطقة الاستنزاف

ي) أحسب شدة المجال إذا كان اتساع منطقة الاستنزاف (0.4 mm) ومقدار الجهد الداخلي المتشكل (0.6 V) .

$$E = \frac{V}{d} = \frac{0.6}{0.4 \times 10^{-3}} = 1500 \text{ V/m}$$

منطقة خالية من حاملات الشحنة علي جانبي منطقة الالتحام

ا حالة يمنع فيها المجال حاملات الشحنة من الانتشار عبر منطقة الاستنزاف

التوازن الكهربائى


منطقة الاستنزاف

تابع الوملة الثنائية

طريقة الانحياز (التوصيل) العكسي	طريقة الانحياز (التوصيل) الأمامي	طرق التوصيل
N-type P-type	N-type P-type	رسم الدائرة الكهربائية
يتم تسليط جهد عكسي على الوصلة يوصل القطب الموجب للبطارية بالبلورة السالبة ويوصل القطب السالب للبطارية بالبلورة الموجبة	يتم تسليط جهد أمامي على الوصلة يوصل القطب الموجب للبطارية بالبلورة الموجبة ويوصل القطب السالب للبطارية بالبلورة السالبة	طريقة التوصيل
يمدث اندفاع الإلكترونات المرة و الثقوب بعيد عن منطقة الاستنزاف	يمدث اندفاع الإلكترونات المرة و الثقوب في اتجاه منطقة الاستنزاف	عند تطبیق جهد خارجی
اتجاه المُجال الفارجي نفس المجال الداخلي في منطقة الاستنزاف	اتجاه المجال الفارجي عكس المجال الداخلي في منطقة الاستنزاف	اتجاه (E _{ex}) بالنسبة (E _{in})
تزيد	تقل	منطقة الاستنزاف
تزيد	تقل	المقاومة الكهربية
لا يمر	يمر	التيار الكهربائي
↑ شدة التيار (I)	الجهد (V) خواد	رسم العلاقة بين التيار والجهد

تيار الانحياز العكسي 🧻 تيار ضعيف جداً ينتج بسبب هروب بعض حاملات الشحنة عبر منطقة الاستنزاف

تقويم التيار المتردد تعويل التيار المتردد إلى تيار نصف موجي




- ** في الانحياز الأمامي تقل المقاومة و يمر التيار وفي الانحياز العكسي تزيد المقاومة و لا يمر التيار
 - ** الوصلة الثنائية تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد ويحدث للتيار تقويم نصف موجي

علل لما يأتى:


- 1- الوصلة الثنائية تسمح بمرور التيار الكهربائي في حالة التوصيل الأمامي أو تعمل كموصل جيد (مفتاح مغلق) لان اتجاه المجال الخارجي عكس المجال الداخلي ويحدث اندفاع الكترونات في البلورة السالبة والثقوب في البلورة الموجبة في اتجاه منطقة الاستنزاف وتقل منطقة الاستنزاف وتقل المقاومة ويمر التيار
- 2- الوصلة الثنائية لا تسمح بمرور التيار الكهربائي في حالة التوصيل العكسي أو تعمل كعازل جيد (مفتاح مفتوح) لان انتاه المجال الفارجي مع المجال الداخلي ويحدث اندفاع الكترونات في البلورة السالبة والثقوب في البلورة الموجبة بعيد عن منطقة الاستنزاف وتزيد منطقة الاستنزاف و تزيد المقاومة ولا يمر التيار
 - 3- تستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد .
 - لأن في التوصيل الأمامي يمر التيار وفي التوصيل العكسي لا يمر التيار وتسمح بمرور التيار في اتجاه واهد
 - 4- تقويم الوصلة الثنائية للتيار المتردد نصف موجي غير كامل.
 - بسبب تيار الانتياز العكسي

** أهم استخدامات الوصلة الثنائية :


- 1- تقويم التيار المتردد 2- تعمل كمفتاح مغلق وكمفتاح مفتوح للتيار المتردد
 - ** واحدة فقط من الدوائر الكهربائية التالية لا تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها وهي :



** فسر لماذا يعمل المصباح أولا يعمل في كل حالة في الشكل:



يعمل في الشكل ب لأن التيار المار هو تيار انحياز أمامي بينما لا يعمل في الأشكال الأخرى لأنه انحياز عكسي



الدرس (1- 2) : المترافريستور

الترانزستور 🧻 وصلة ثلاثية تتكون من بلورتين شبه موصل نوع واحد بينهما بلورة ثالثة مظلفة بالنوع

** الدوائر المدمجة : دوائر تمتوى على العديد من الترانزستورات وتستخدم في الأجهزة الإلكترونية

** يستخدم الترانزستور كعنصر أساسي في عمل أجهزة مضفمات الصوت و أجهزة الضوء

النوع NPN	النوع PNP	وجه المقارنة
المجتبع القاعدة الباعث	المجمع القاعدة	الرمز في الدائرة
من القاعدة إلي الباعث	من الباعث إلي القاعدة	اتجاه التيار الاصطلاحي
الالكترونات	الثقوب	حاملات الشحنة الأكثرية
NPN النوي		الأكثر استخداماً

الباعث : أحد بلورات الطرفين يمتوي علي أعلي نسبة شوائب وأقل سماكة من المجمع وأكثر من القاعدة

مجمع : أحد بلورات الطرفين و أكبر البلورات سماكة و نسبة الشوائب أقل من الباعث وأكثر من القاعدة

لقاعدة : البلورة الوسطى وتتميز بأنها رقيقة وأقل سماكة وأقل نسبة الشوائب وأكبر مقاومة

الباعث - المجمع - القاعدة	ترتيب الشوائب تنازلياً في البلورات
القاعدة _ المجمع - الباعث	ترتيب المقاومة تنازلياً في البلورات
المجمع – الباعث – القاعدة	ترتيب السماكة تنازلياً في البلورات

طريقة عمل الترانزستور باختلاف أنواعه هي نفسها باستثناء:


تغير حاملات الشحنة و اختلاف سهولة انسياب التيار و انعكاس الجهد عند التوصيل

توصيل الترانزستورات

** لا يعمل الترانزستور إلا إذا أدخل في دائرتين كهربائيتين و يوصل بثلاث طرق هي :

1- طريقة الباعث الشترك 2- طريقة الجمع الشترك 3- طريقة القاعدة الشتركة

 $m I_E =
m I_B +
m I_C$: المشترك نستخدم العلاقة يار المجمع وتيار القاعدة في الباعث المشترك نستخدم العلاقة $m ^*$



 $eta=rac{I_C}{I_B}$ بى شدة تيار القاعدة $eta=I_C$ معامل التناسب (كسب التيار) $eta=I_C$ النسبة بين شدة تيار المجمع إلى شدة تيار الباعث أستنتج علاقة رياضية تربط بين معامل التعمد المعامل المعامل التعمد المعامل المعامل التعمد المعامل التعمد المعامل التعمد المعامل التعمد المعامل التعمد المعامل التعمد المعامل المع

** أستنتج علاقة رياضية تربط بين معامل التكبير ومعامل التناسب:

$$\alpha = \frac{I_{C}}{I_{E}} = \frac{I_{C}}{I_{C} + I_{B}} \implies I_{C} = \beta I_{B}$$

$$\alpha = \frac{\beta I_{B}}{\beta I_{B} + I_{B}} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

 $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$: نحساب معامل التكبير بدلالة معامل التناسب نستخدم العلاقة **

النوع NPN	النوع PNP	طريقة الباعث المشترك
E E Instance 5	B E Insert 3	الدائرة الكهربية
إلباعث	القاعدة والباعث	
الباعث	الجمع و	تشكيل دائرة المخرج
انحياز عكسي		نوع التوصيل في دائرة الباعث والمجمع
ما مي	انحياز أ	نوع التوصيل في دائرة الباعث والقاعدة
عكسي	صيل في وصلة القاعدة والمجمع انشياز عكسي	
ما مي	انمياز أ	نوع التوصيل في وصلة القاعدة والباعث
جهد موجب	جهد سالب	نوع الجهد في القاعدة والمجمع
جهد سالب	جهد موجب	نوع الجهد في الباعث

علل لما يأتي:

- 1- القاعدة أكثر البلورات في الترانزستور من حيث المقاومة الكهربائية وأقلها في درجة التوصيل. لأن القاعدة شريحة رقيقة وأقل البلورات سماكة وأقل نسبة الشوائب وأكبر مقاومة
 - 2- طريقة الباعث المشترك هي الأكثر استخداماً وشيوعاً. لأنها تستخدم في تكبير الجهد والقدرة
 - 3- معامل التكبير في الترانزستور اكبر بكثير من الواحد الصحيح دائماً . لأن شدة تيار المجمع أكبر من شدة تيار القاعدة
 - 4- معامل التناسب في الترانزستور أقل من الواحد الصحيح دائما . لأن شدة تيار المجمع أقل من شدة تيار الباعث
 - 5- معامل التكبير للترانزستور نسبة ثابتة .
 - لأن ازدياد شدة التيار القاعدة يؤدي إلي ازدياد شدة تيار المجمع بنسبة ثابتة
 - 6- في الترانزستور موصل بطريقة الباعث المشترك تيار الباعث يساوى تقريبا تيار المجمع أو معظم تيار الباعث يتجه إلى المجمع .
 - لأن القاعدة شريحة رقيقة و بها أقل نسبة شوائب ولها أكبر مقاومة و بالتالى تيار القاعدة صغير جداً

نابع الترانزستور

مثال 1: ترانزستور متصل بطريقة الباعث المشترك فإذا كان تيار الباعث (40 mA) وتيار المجمع (% 95) من

$$I_C = 0.95 \times I_E = 0.95 \times 40 = 38 \text{ mA}$$

تيار الباعث . أحسب : أ) شدة تيار القاعدة .

$$I_B = I_E - I_C = 40 - 38 = 2 \text{ mA}$$

ب) معامل التكبير.

$$\beta = \frac{I_C}{I_R} = \frac{38}{2} = 19$$

ج) معامل التناسب .

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{38}{40} = 0.95$$

مثال 2 : ترانزستور متصل بطريقة الباعث المشترك فإذا كان تيار الباعث (2 mA) وشدة تيار القاعدة (150 µA)

$$I_C = I_E - I_B = (2 \times 10^{-3}) - (150 \times 10^{-6}) = 1.85 \times 10^{-3} A$$

أ) أحسب معامل التكبير .

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.85 \times 10^{-3}}{150 \times 10^{-6}} = 12$$

ب) أحسب معامل التناسب.

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{1.85 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}} = 0.925$$

مثال 3 : وصل ترانزستور بطريقة الباعث المشترك إذا كان شده تيار المجمع (mA) ومعامل التكبير (40) .أحسب أ) شدة تيار القاعدة .

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{80}{40} = 2 \text{ mA}$$

ب) شدة تيار الباعث .

$$I_E = I_C + I_B = 80 + 2 = 82 \text{ mA}$$

ج) كسب التيار .

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{80}{82} = 0.975$$

مثال 4 : دائرة ترانزستور موصلة بطريقة الباعث المشترك إذا كان معامل التناسب (0.9) . أحسب معامل التكبير .

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{0.9}{1-0.9} = 9$$

مثال $\frac{1}{2}$ تم توصیل ترانزستور حیث ($V_{CE} = 20 \text{ V}$) و ($V_{CE} = 20 \text{ V}$) و (10) و معامل التكبیر (100) و أدا علمت أن تیار القاعدة ($V_{CE} = 10 \text{ mA}$) . أحسب مقدار التیار المار في المجمع والباعث .

$$I_C = \beta \times I_C = 100 \times 10 = 1000 \,\text{mA}$$

$$I_E = I_B + I_C = 1000 + 10 = 1010 \text{ mA}$$

الوهدة الربعة : الغيرياء الذرية و الغيرياء النووية

الدرس (1- 1) : هَا ﴿ الْمُرْهُ

أهم التحويلات المستخدمة في الدرس		
جرام x (g) (ع-10 ⁻³		ملاي (10 ⁻³ x (m
أنجستروم (A ^O) x أ-10	نانو (x (n ⁹ 10-	میکرو (μ) 10 ⁻⁶ x
جول (J)	1.6 x 10 ⁻¹⁹ X	الكترون فولت (e v)
. J بول (J) جول (J)	6 x 10 ⁻¹⁹ X	مليون إلكترون فولت (M e v)

فروض النموذج	أسم النموذج
الذرة أصغر جزء من المادة لا يمكن تقسيمه إلي أجزاء أخري و يحمل خواص المادة	دالتون
اكتشف الإلكترون وشبه الإلكترونات ببذور البطيخ الموزعة في اللب الأحمر (الكتلة الموجبة)	طومسون
الذرة تتكون من نواة صغيرة موجبة الشحنة ومحاطة بإلكترونات سالبة تدور حولها	رازفورد
الإلكترونات تدور هول النواة في مدارات كما تدور الكواكب هول الشمس	النموذج الكوكبي

النموذج الموجي	النموذج الجسمي	نماذج الضوء
هرتز - هیجنز - یونج - ماکسویل	نيوتن - اينشتين	العلماء المؤيدين
الضوء إشعاع كهرومغناطيسي ﴿ ظاهرة موجية ﴾	الضوء سيل من جسيمات متناهية الصغر	تعريف الضوء

^{**} اهتمت بدراسة الظواهر الطبيعية وتفسير الحركة المنتظمة والمعجلة وحركة الكواكب هي الفيزياء إلكلاسيكية

^{**} الإشعاع يصدر عن الشحنات المهتزة داخل المادة ويكون هذا الانبعاث متصلاً وفقاً للنظرية إلكلاسيكية

جسيمات كونية لا شحنة لها ولا تتفاعل مع المواد ولها كتلة تقترب من الصفر	جسيمات النيوترينو
إشعاع كهرومغناطيسي ويعتبر جزءاً من الطيف الكهرومغناطيسي الواسع	الضوء المرئي
العلم الذي يهتم بدراسة العلاقة بين الإشعاع والمادة	علم المطيافية
جهاز يستخدم لدراسة العلاقة بين الإشعاع والمادة	جهاز المطياف
الطاقة التي تحملها الموجات الكهرومغناطيسية مثل الضوء والحرارة واللاسلكي وجاما	الطاقة الإشعاعية
كمات الضوء أو نبضات متتابعة ومنفصلة تنبعث من الإشعاع الكهرومغناطيسي	الفوتونات
أصغر مقدار من الطاقة يوجد منفصلاً	طاقة الفوتون

علل: | عجزت النظرية الكلاسيكية عن تفسير الطيف المنبعث من ذرة الهيدروجين.

لأن الطيف المنبعث من الهيدروجين طيف غير متصل وذلك غير ما توقعت النظرية الكلاسيكية

^{**} اهتمت بدراسة الظواهر على المستوى الميكروسكوبي مثل إشعاع الجسم الأسود وانبعاث الطيف هي المديشة

^{**} تم تدعيم النموذج الموجي حينما اكتشف يونج ظاهرة تداخل الضوء وحين قام هرتز بإنتاج موجات الراديو


^{**} عاد ألبرت أينشتاين ليحيي من جديد النظرية الجسيمية


^{**} النماذج الحديثة توضح أن الإلكترونات سطبة تنتشر داخل الذرة .


فرضيات اينشتين	فرضيات بلانك
1- الطاقة الإشعاعية عبارة عن كمات تسمى فوتونات	1- الطاقة الإشعاعية لا تنبعث ولا تمتص بشكل
2- الفوتونات تتحرك بسرعة ثابتة هي سرعة الضوء	
3- الطاقة المركية للفوتون تتناسب طرديا مع تردده	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	2- طاقة الفوتون تتناسب طردياً مع تردده
	200) (A 40) A 400 A


$$E = hf$$
 \Rightarrow $f = \frac{c}{\lambda}$ \Rightarrow $E = \frac{hc}{\lambda}$

* أكبر سرعة ممكن أن يتحرك بها أي شيء * النسبة بين طاقة الفوتون وتردده يسمي ثابت بلانك بحسب النظرية النسبية هي سرعة الضوء









علل: أ انبعاث الطيف غير المتصل من الغازات حسب نظرية اينشتين.

لأنه ينتج عن انتقال الإلكترون من مستوي طاقة أعلي إلى مستوي طاقة أقل والفرق بين طاقة المستويين ينبعث فى صورة فوتون له تردد ممدد

 $\Delta E = E_{
m out}$ - $E_{
m in}$ الفرق بين طاقة المستويين (ΔE) ينبعث بصورة ضوء فوتون له تردد محدد يعطى بالعلاقة **

الكترون فولت (eV) [الشغل المبذول لنقل الكترون بين نقطتين فرق الجهد بينهما 1 فولت

$C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$:	سرعة الضوء	$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$	كتلة الإلكترون :
$h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J}$:	ثابت بلانك	$e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	شحنة الإلكترون:

مثال 1: انبعث فوتون نتيجة انتقال الإلكترون من مستوى طاقة ($E_1 = -3.4 \; \mathrm{eV}$) إلى مستوى طاقة

: احسب . ($E_2 = -13.6 \text{ eV}$)

أ) طاقة الفوتون المنبعث بوحدة (eV) .

$$\Delta E = E_{out} - E_{in} = -3.4 - (-13.6) = 10.2 \text{ e.V}$$

ب) طاقة الفوتون المنبعث بوحدة (J) .

$$\Delta E = 10.2 \times 1.6 \times 10^{-19} = 16.32 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ج) تردد الفوتون المنبعث.

$$f = \frac{E}{h} = \frac{16.32 \times 10 - 19}{6.6 \times 10^{-34}} = 2.47 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

د) الطول الموجى للفوتون المنبعث.

$$\lambda = \frac{C}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.47 \times 10^{15}} = 1.2 \times 10^{-7} \,\mathrm{m}$$

الثائير الكمروضوش

التأثير الكهروضوئي أ انبعاث الإلكترونات من فلزات معينة نتيجة سقوط ضوء له تردد مناسب

** يقاس التيار الكهروضوئي بواسطة جهاز يسمى ميكرو أميتر ويوصل في الدائرة على التوالي

** تدعم ظاهرة التأثير الكهروضوئي النموذج إلجسيمي للضوء

نشاط) في تجربة لينارد لوح حساس للضوء يسمي الباعث وسطح أخر يسمي

المجمع ماذا يحدث عند سقوط ضوء فوق بنفسجي على الباعث.


الحدث : يمدث انبعاث الكترونات من الباعث إلى المجمع و ينحرف مؤشر الميكروأميتر

السبب : لأن الضوء يعطى الإلكترونات طاقة أكبر من طاقة التحرير فيتولد تيار

نشاط 👤 في الشكل تم عكس أقطاب البطارية على سطح الباعث والمجمع .

الحدث : يمدث إيقاف الالكترونات المنبعثة من الباعث

السبب : لأن ينشئ مجال كهربائي يعاكس حركة الإلكترونات ويبطئ سرعتها وتتوقف عند جهد الإيقاف






الإلكترونات المنبعثة نتيجة سقوط ضوء مناسب علي سطح الفلز	الالكترونات الضوئية
لوح معدني حساس للضوء تنبعث منه الالكترونات عند سقوط ضوء مناسب	
أقل مقدار للطاقة يمكنه تحرير الكترونات من سطح الفلز	دالة الشغل (طاقة التحرير)
أقل مقدار للتردد يمكنه تحرير الكترونات من سطح الفلز	تردد العتبة
أكبر فرق جهد يؤدي إلى إيقاف الإلكترونات المنبعثة من الباعث	جهد الإيقاف (جهد القطع)


تردد الضوء أكبر من تردد العتبة للفلز (f > f _o)	تردد الضوء أقل من تردد العتبة للفلز (f < fo)	وجه المقارنة
تتمرر	لا تتمرر	تحرير الالكترونات
طاقة الضوء أكبر من دالة الشغل	طاقة الضوء أقل من دالة الشغل	التفسير


$$E=\Phi + KE$$


$$hf = hf_o + \frac{1}{2}m.v^2$$
 معادلة أينشتين
$$\frac{hc}{a} = hf_o + e.V_{\rm cut}$$

	** أذكر العوامل التي يتوقف عليها كلاً من :
طاقة أو تردد الضوء - دالة الشغل أو نوع الفلز	1- تحرير الكترونات من الفلز
طاقة أو تردد الضوء - دالة الشغل أو نوع الفلز	2- طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة أو سرعتها أو جهد الإيقاف
عدد الفوتونات أو شدة الضوء	3- عدد الالكترونات المنبعثة أو شدة التيار الكهروضوئي
نوع الفلز	4- دالة الشغل أو تردد العتبة









علل لما يأتي:

1- فشل الفيزياء الكلاسيكية في تفسير التأثير الكهروضوئي

لأن زيادة شدة الضوء الساقط تزيد تمرير الإلكترونات مهما كان تردد الضوء على عكس التجارب العملية

2- عند سقوط ضوء أزرق خافت على الفلز فإن طاقته يمكن أن تبعث الكترونات ولا يستطيع أحمر ساطع أن يفعل ذلك . أو عدد الفوتونات التي تصطدم بالفلز ليس لها علاقة بإمكانية انبعاث الإلكترونات .

لأن العامل الأساسي في تمرير الإلكترون هو تردد الضوء (طاقة الفوتون) وليس شدة الضوء (عدد الفوتونات)

3- ارتباط الإلكترون بالذرة يحدد كمية الطاقة التي يجب تزويده بها ليتحرر

لأن الالكترونات شديدة الارتباط بالذرة تحتاج إلي كمية أكبر من الطاقة لكي تتحرر

4- الضوء الساطع يمكنه أن يحرر الكترونات أكثر من ضوء خافت لهما نفس التردد المناسب

لأن الضوء الساطع يمتلك عدد فوتونات أكبر فتمرر الكترونات أكثر

5- طاقة الحركة للإلكترونات المنبعثة يعتمد على تردد الضوء وليس شدته أو تزداد بزيادة تردد الضوء .

لان زيادة تردد الفوتون يزيد من طاقة الفوتون وتغير الشدة لا يغير من طاقة الفوتون

سؤال: أ وضح كيف فسر أينشتاين التأثير الكهروضوئي ؟

الضوء فوتونات و كل إلكترون يمتص فوتون واحد عند سقوطه على الفلز و كلما زاد عدد الفوتونات الساقطة زاد عدد الالكترونات المنبعثة

تابع الثائير الكفروضوني

مثال 1 : سقط ضوء تردده (1.5 x 1015 Hz) على فلز تردد العتبة له (9.92 x1014 Hz) . أحسب :

1) طاقة الفوتون الساقط على سطح الفلز .

$$E = hf = 6.6 \times 10^{-34} \times 1.5 \times 10^{15} = 9.9 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2) دالة الشغل للفلز.

$$\phi = hf_0 = 6.6 \times 10^{-34} \times 9.92 \times 10^{14} = 6.5 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3) الطاقة الحركية للإلكترون المنبعث.

$$KE = E - \phi = 3.4 \times 10^{-19} \text{ J}$$

4) سرعة الإلكترون لحظة تركه سطح الفلز .

$$V = \sqrt{\frac{2KE}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 3.4 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 864437.8 \text{ m/s}$$

5) مقدار فرق جهد القطع (الإيقاف) بين سطح المجمع والباعث والذي يمنع الإلكترونات من الانتقال بينهما .

$$V_{\text{cut}} = \frac{KE}{e} = \frac{3.4 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.125 \text{ V}$$

6) استنتج إن كان الفوتون قادراً على انتزاع الإلكترون .

يمدث انبعاث الإلكترون لأن تردد الضوء أكبر من تردد العتبة

مثال 2 : يسقط ضوء طوله الموجي (200 nm) على سطح فلز دالة الشغل له (3.3 ev) . احسب :

1) تردد العتبة لهذا الفلز.

$$f_o = \frac{\phi}{h} = \frac{3.3 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.6 \times 10^{-34}} = 8 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

2) طاقة الفوتونات الساقطة.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{200 \times 10^{-9}} = 9.9 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3) الطاقة الحركية العظمى.

$$KE = E - \phi = (9.9 \times 10^{-19}) - (3.3 \times 1.6 \times 10^{-19}) = 4.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

4) سرعة الإلكترون المنبعث.

$$V = \sqrt{\frac{2KE}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 4.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 1005479.4 \text{ m/s}$$

مثال $\frac{1}{2}$ أضيء سطح فلز السيزيوم بإشعاع طوله الموجي ($\frac{1}{2}$ 4400 لم فانبعثت منه الكترونات طاقة حركة لها $\frac{1}{2}$. أحسب طاقة الفوتون الساقط .

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4400 \times 10^{-10}} = 4.5 \times 10^{-19} \text{ J}$$

هساب أنصاف أقطار مدارات الإلكترون في ذرة الفيدروجين

** استنتج رياضيا معادلة لحساب أنصاف أقطار مدارات الإلكترون في ذرة الهيدروجين:

$$*F_e = F_C$$

$$*\frac{Kq^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \qquad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{Kq^2}{mr}$$


$$*L_{n} = mv_{n}r_{n} = \frac{nh}{2\pi} \qquad \Rightarrow m^{2}v_{n}^{2}r_{n}^{2} = \frac{n^{2}h^{2}}{4\pi^{2}}$$

*
$$m^2 (\frac{Kq^2}{mr}) r_n^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2}$$

*
$$m(Kq^2) r_n = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2}$$

$$*r_{n} = n^{2} \cdot \frac{h^{2}}{4\pi^{2} \cdot m \, Kq^{2}} \implies r_{n} = n^{2}r_{1}$$

المدار الثاني	وجه المقارنة
$\frac{2h}{h}$ $\frac{h}{h}$	كمية الحركة الزاوية (L)
	-



** ميل الخط المستقيم في الشكل يمثل نصف قطر المدار الأول

- ** نصف قطر أي مدار متاح لإلكترون في الذرة يتناسب طردياً مع مويد رتبة المدار \mathbf{n}^2 \mathbf{n}^2 الكم \mathbf{n}^2 \mathbf{n}^2
- $\frac{25 \, r_1}{r_1}$ ونصف قطر المدار الأول ($\frac{r_1}{r_1}$) فإن نصف قطر المدار الثالث يساوي $\frac{9 \, r_1}{r_1}$ ونصف قطر الخامس $\frac{25 \, r_1}{r_1}$ خنصف قطر المستوي الأول للطاقة في حالة استقرار الذرة يسمى نصف قطر بهور

مثال 1 : إذا كان نصف قطر المدار الذي يدور به الإلكترون يساوي ($47.61 \times 10^{-11} \, \mathrm{m}$) .

: حيث . (
$$r_1 = 5.29 \times 10^{-11} \, \text{m}$$
) عيث

أ) رتبة هذا المدار.

$$n^2 = \frac{r_n}{r_1} = 9 \Longrightarrow n = 3$$

ب) كمية الحركة الزاوية للإلكترون في هذا المدار.

$$L_n = \frac{nh}{2\pi} = \frac{2 \times 6.6 \times 10^{-34}}{2\pi} = 2.1 \times 10^{-34} \text{ Kg.m}^2/\text{s}$$

الدرس (2- 1): نواة المدرة

عدد البروتونات في نواة الذرة	العدد الذري
مجموع كتل عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة الذرة	العدد الكتلي (عدد النيوكليونات)
جسيم نووي يطلق علي البروتون والنيترون في النواة	النيوكليون
ذرات لما نفس العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي	النظائر

 ${}_{Z}^{A}X$

** تتكون نواة الذرة من بروتونات (P) موجبة الشحنة ونيترونات (N) متعادلة الشحنة .

N = A - Z: نستخدم العلاقة (N) في نواة الذرة نستخدم العلاقة (N = A - Z

** النظائر لها نوعين هما نظائر طبيعية و نظائر صناعية

** العوامل التي تؤثر في نسبة وجود نظائر العنصر في الطبيعة طريقة تكوينه و حسب استقراره

و $7^{21}y$ متساویان في عدد النیوترونات ** الذرتان 8^{27}

علل لما يأتى:

1- كتلة الذرة مركزة في النواة . لأن كتلة البروتونات و كتلة النيترونات في النواة أكبر من كتلة الالكترونات خارج النواة

2- يؤثر العدد الذري في تحديد الخواص الكيميائية بينما عدد النيوترونات لا يؤثر في تحديد الخواص الكيميائية للذرة . لأن العدد الذرى يحدد التركيب المعتمل لمدارات الإلكترون بينما النيوترونات عديمة شحنة

3- تختلف النظائر في العدد الكتلي . بسبب اختلاف عدد النيوترونات


4- تتشابه النظائر في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية .
 لأن لها نفس العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي


5- تكون بعض نظائر أنويه ذرات العناصر الكيميائية أكثر وفرة في الطبيعة . بسبب اختلاف طريقة تكون العنصر سواء طبيعية أو صناعية وبدسب استقراره


خواص النواة			
$V = A V_0$	حجم النواة:	$\mathbf{m} = \mathbf{A} \mathbf{m}_0$	كتلة النواة :
$V_0 = \frac{4}{3}\pi r_0^3$	حجم النيوكليون الواحد:	$\mathbf{R} = \mathbf{A}^{\frac{1}{3}} \mathbf{r}_0$	نصف قطر النواة:


 $ho = rac{ ext{M}}{ ext{V}} = rac{ ext{Am}_0}{ ext{AV}_0} = 2.3 imes 10^{17} \, Kg \, / \, m^3$: (مقدار ثابت) : ثافة النواة أو الكتلة الحجمية للنواة (مقدار ثابت)

$rac{12}{6}C$ من كتلة ذرة الكربون $rac{1}{12}$	وحدة الكتل الذرية (a . m . u)
معدل كتلة البروتون والنيوترون	كتلة النيوكليون









: أحسب ^{195}Pt ونواة البلاتينيوم ($\mathbf{r}_0 = 1.2 \times 10^{-15} \, \mathrm{m}$, $\mathbf{m}_0 = 1.66 \times 10^{-27} \, \mathrm{Kg}$) ونواة البلاتينيوم 1) عدد النبوترونات:

$$N = A - Z = 195 - 78 = 117$$

2) كتلة النواة:

$$m = Am_0 = 195 \times 1.66 \times 10^{-27} = 3.2 \times 10^{-25} \text{ Kg}$$

$$R = A^{\frac{1}{3}}r_0 = 195^{\frac{1}{3}} \times 1.2 \times 10^{-15} = 6.95 \times 10^{-15} \text{ m}$$

4) حجم النيوكليون الواحد:

$$V_0 = \frac{4}{3}\pi r_0^3 = \frac{4}{3}\pi \times (1.2 \times 10^{-15})^3 = 7.23 \times 10^{-45} \text{ m}^3$$

5) حجم النواة:

$$V = AV_0 = 195 \times 7.23 \times 10^{-45} = 1.4 \times 10^{-42} \text{ m}^3$$

6) كثافة النواة الحجمية:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{Am_0}{AV_0} = 2.3 \times 10^{17} \, Kg \, / \, m^3$$

 $\frac{189}{76}OS$ مثال $\frac{1}{3}$ نصف قطر نواة أزوميوم مثال $\frac{1}{3}$ نصف قطر نواة أزوميوم

$$\mathbf{R}_{\mathbf{X}} = \frac{1}{3} \times R_{OS} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{A}_{\mathbf{X}}^{\frac{1}{3}} \mathbf{r}_{0} = \frac{1}{3} \times \mathbf{A}_{OS}^{\frac{1}{3}} \mathbf{r}_{0}$$

$$A_{X}^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \times 189^{\frac{1}{3}} \implies A_{X} = 7$$

 $\mathbf{E_r} = \mathbf{m} \; \mathbf{C}^2$ طاقة السكون للجسيم طاقة الجسيم المكافئة لكتلته

مثال 1 : أحسب طاقة السكون بوحدة ميجا إلكترون فولت لكتله (g) . حيث سرعة الضوء (3 x 10° m/s)

$$E_r = \text{mC}^2 = (1 \times 10^{-3}) \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{13} \text{ J} = \frac{9 \times 10^{13}}{1.6 \times 10^{-13}} = 5.625 \times 10^{26} \text{ MeV}$$

تابع نواة الذرة

قوة التجاذب النووية الله قوة قصيرة المدى تنشأ بين النيوكليونات المتجاورة

** خصائص قوة التجاذب النووية:

2- لا تعتمد على نوع الشحنة

1- قصيرة المدى داخل هدود النواة

علل لما يأتي:

1- بزيادة عدد النيوترونات يزداد استقرار النواة .

بسبب زيادة قوى التجاذب النووية على حساب قوى التنافر بين البروتونات


2- في الانوية الثقيلة وبزيادة عدد النيوترونات لا تستقر النواة.

لأن قوة التنافر بين البروتونات تصبح كبيرة جداً ولا تستطيع زيادة النيوترونات تعويض زيادة قوة التنافر

- ** الشكل المقابل يمثل علاقة عدد البروتونات مع عدد النيترونات
 - أ) في العناصر الخفيفة عدد البروتونات تساوي عدد النيوترونات تقريباً.
 - ب) بم تفسر: في الأنوية الأثقل انحراف الأنوية عن الخط N = Z

لأن ترداد قوة التنافر بريادة عدد البروتونات فتحتاج الأنوية إلى عدد من النيوترونات أكبر من عدد البروتونات لتحافظ على استقرارها

ج) بم تفسر: الأنوية ذات (Z > 82) تسمى أنويه غير مستقرة. لأن قوة التنافر بين البروتونات تصبح كبيرة جداً ولا تستطيع زيادة النيوترونات تعويض زيادة قوة التنافر الكهربية



طاقة الربط النووية

الطاقة الكلية اللازمة لكسر النواة وفصل النيوكليونات فصلا تامآ مقدار الطاقة المتحررة من تجمع النيوكليونات مع يعضها لتكوين النواة

طاقة الربط النووية لكل نيوكليون (متوسط طاقة الربط) | طاقة الربط النووية مقسومة على عدد النيكلونات

علل لما يأتى:

- 1- كتلة النواة الفعلية أقل من مجموع كتل النيوكليونات المكونة لها وهي منفردة أو وجود طاقة ربط نووية لان جزء من كتلة النيوكلونات يتحول إلى طاقة ربط نووية تعمل على استقرار النواة
- 2- النواة ($\overset{10}{10}$) التي طاقة ربطها (100 Mev) أكثر استقراراً من النواة ($\overset{30}{15}Y$) التي طاقة ربطها (120 Mev) لان النواة (X) لها طاقة ربط نووية لكل نيوكلون أكبر من النواة (Y)


النقص في كتلة النواة = (كتلة البروتونات + كتلة النيوترونات) - كتلة النواة الفعلية

 $\Delta m = (Z m_p + N m_p) - m_X$

 $E_h = \Delta m C^2 \times (931.5 \text{ MeV/C}^2)$ طاقة الربط النووية

 $E_b' = \frac{E_b}{A}$

طاقة الريط النووية لكل نيوكليون



** من الشكل المقابل:

1- يزيد الاستقرار مع زيادة طاقة الربط لكل نيو كليون

2- بم تفسر: برغم وجود قوة تنافر بين البروتونات لكنها مترابطة لأن النقص في كتلة النواة يتحول إلى طاقة ربط نووية

3- بم تفسر: نواة النيكل أكثر الانوية استقرارا.

لأن النيكل له أكبر طاقة الربط النووية لكل نيو كليون

4- بم تفسر: الأنوية التي يتراوح عددها الكتلي بين

(40 – 120) أكثر العناصر استقرارا .

لأن طاقة الربط النووية لكل نيوكليون كبيرة

5- بم تفسر: أنويه العناصر التي يقل عددها الكتلي عن (40) غير مستقرة (مشعة) يحدث لها اندماج نووي . لكي تزيد عددها الكتلي لكي تزيد طاقة الربط النووية لكل نيو كليون حتى تستقر

6- بم تفسر: أنويه العناصر التي يزيد عددها الكتلي عن (120) غير مستقرة (مشعة) يحدث لها انشطار نووي . لكي تقلل عددها الكتلي لكي تزيد طاقة الربط النووية لكل نيو كليون حتى تستقر

** العوامل التي تتوقف عليها مدي استقرار نواة الذرة هي طاقة ربط لكل نيوكليون - نسبة $\frac{N}{Z}$ - القوة النووية

** إذا كانت طاقة الربط النووية لأنويه ذرات العناصر التالية بوحدة Mev كما يلي فإن أكثر هذه الأنوية استقراراً:

196

⁹₄Be 56

 $_{6}^{12}C$

 $^{39}_{19}K$

 $\frac{^{4}He}{^{28}}$

طاقة الربط النووي

*5*0

 $M_{\rm U}$ = (234.9934 a.m.u) حيث ($m_{\rm N}$ = 1.00866 a.m.u) عيث ($m_{\rm D}$ = 1.00727 a.m.u) عيث

N = A - Z = 235 - 92 = 143

أ) عدد النيوترونات .

ب) طاقة الربط النووية لنواة ذرة اليورانيوم.

 $\Delta m = (Z\,m_{_{p}} + N\,m_{_{n}}) - m_{_{X}} = (92 \times 1.00727 + 143 \times 1.00866) - 234.9934 = 1.9138\,amu$

 $E_b = \Delta mC^2 \times (931.5 \text{ MeV/C}^2) = 1.9138 \times 931.5 = 1782.7 \text{ MeV}$

ج) طاقة الربط النووية لكل نيوكليون .

$$E_b' = \frac{E_b}{A} = \frac{1782.7}{235} = 7.58 \text{ MeV}$$

مثال 2 : طاقة الربط النووية لنواة ذرة الكالسيوم لكل نيوكليون تساوي (8.55 Mev/nucleon) حيث مثال 2 : طاقة الربط النووية لنواة 40

 $E_{b} = E_{b}' \times A = 8.55 \times 40 = 342 \,\text{MeV}$


أحسب كتلة النواة الفعلية.


$$\Delta m = \frac{E_b}{931.5} = \frac{342}{931.5} = 0.367 \,\text{amu}$$


 $m_X = (Z m_p + N m_n) - \Delta m = (20 \times 1.00727 + 20 \times 1.00866) - 0.367 = 39.95 amu$

الدرس (2- 2) : الإشكال الإشهابين

- ** يصاحب النشاط الإشعاعي إطلاق إشعاعات ألفا و بيتا و حاما
 - ** النشاط الإشعاعي له نوعين هما طبيعي و اصطناعي
- ** لا تنطلق ألفا مع بيتا و لكن كل منهما على حدة مصاحبة ل جاما
 - ** أكتب على الرسم نوع الإشعاع الصادر في كل حالة:







اختراق المواد

مجال کهربائی E

مجال مغناطیسی B

عملية اضمحلال تلقائي مستمر لأنويه غير مستقرة لتصبح أكثر استقراراً	النشاط أو الانحلال الإشعاعي
النشاط الذي يحدث للنواة الشعة عندما تكون موجودة طبيعياً	النشاط الطبيعي
النشاط الذي يمدث للنواة الشعة عندما تكون محضرة صناعياً	النشاط الاصطناعي

علل لما يأتى:

1- تتوقف أشعة ألفا عندما تسير في الهواء خلال فترة زمنية قصيرة. نتيجة التقاطها الكترونات وتمواها إلى ذرة هيليوم غير خطيرة

2- تتوقف أشعة بيتا بعد سريانها في الهواء لمسافات قصيرة.

لأنها تفقد طاقتها نتيجة التصادمات مع الكترونات الذرات الموجودة في الهواء

التحول الإصطناعي	التحول الطبيعي	أنواع التحول
التحول المادث نتيجة قذف الأنويه	التحول الحادث للنواة عندما تنبعث جسيمات ألفا	التعريف
بجسيمات وتتحول إلي عناصر جديدة	وبيتا بدون تدخل خارجي وتتحول لعنصر مختلف	العريف
تفاعل رذرفورد	تحول اليورانيوم إلي ثوريوم	مثال

تفاعل رذرفورد 📗 قذف أنويه النيتروجين بجسيمات ألفا ويتكون نظير الأوكسجين وهيدروجين

$$_{2}^{4}He + _{7}^{14}N \rightarrow _{8}^{17}O + _{1}^{1}H + E$$

- ** قوانين البقاء في التفاعلات و التحولات النووية :
- 1- قانون بقاء العدد الذري : مجموع الأعداد الذرية للمواد المتفاعلة يساوي مجموع الأعداد الذرية للمواد الناتجة .
- 2- قانون بقاء العدد الكتلى: مجموع الأعداد الكتلية للمواد المتفاعلة يساوي مجموع الأعداد الكتلية للمواد الناتجة .
- 3- قانون بقاء الكتلة والطاقة: مجموع الكتلة والطاقة للمواد المتفاعلة يساوي مجموع الكتلة والطاقة للمواد الناتجة.
 - ** مجموع الطاقة الحركية وطاقة السكون يسمي الطاقة الكلية للتفاعل
 - $\frac{230}{90}$ والعدد الكتلي $\frac{234}{90}$ فأن العدد الذري يساوي $\frac{88}{2}$ والعدد الكتلي **

جاما (γ)	بيتا (β)	(α) أثفا	وجه المقارنة
فوتونات لها طاقة وتردد كبير جزء من الطيف الكمرومغناطيسي	$^0_{-1}e$ الكترونات سالبة	⁴ He ميليوم He تشبه الميليوم	طبيعتها
عديمة الشحنة	سالبة	موجبة	شحنتها
عديمة الكتلة	صغيرة تساوي كتلة الإلكترون	كبيرة تساوي كتلة الهيليوم	كتلتها
تساوي سرعة الضوء	أكبر من ألفا	بطيئة	سرعتها
لا تتأثر	تنحرف	تنحرف	تأثرها بالمجالات
درع من المواد الثقيلة كالرصاص	رقيقة من الألومنيوم	ورقة سميكة	كيفية إيقافها
تعود النواة من الإثارة إلي حالة الاستقرار و ترافق ألفا وبيتا	اضمحلال الأنوية الطبيعية وتحلل النيوترون إلي بروتون	اتماد بروتونین و نیوترونین	كيفية انبعاثها
لا يتغير	¥ يتغير	يقل بمقدار 4	التأثير في العدد الكتلي
لا يتغير	یزداد بمقدار 1	يقل بمقدار 2	التأثير في الماثير الم

** ترتيب الإشعاعات تنازلياً من حيث (المدى - النفاذ - السرعة): جاما ثم بيتا ثم ألفا

علل لما يأتي:

1- تنطلق أشعة جاما من الانوية المشعة مصاحبة لانطلاق جسيمات ألفا وجسيمات بيتا . لان النواة تكون في حالة إثارة و بالتالي تطلق أشعة جاما للوصول إلى حالة الاستقرار

> 2- تقل كتلة وشحنة النواة المشعة عند انبعاثها لجسيمات ألفا . بسبب اتحاد بروتونين ونيوترونين وتنبعث جسيمات ألفا خارج النواة

3- يتغير عدد البروتونات بالنسبة لعدد النيوترونات عند اضمحلال بيتا السالب من النواة المشعة ولا يتغير العدد الكتلي نتيجة تحول النيوترون إلى بروتون يبقى داخل النواة وينبعث الإلكترون (-β) خارج النواة

$$N_{lpha}=rac{\Delta\,A}{4}=$$
 عدد جسيمات ألفا الناتجة من الانحلال = ** عدد جسيمات بيتا الناتجة من الانحلال = $N_{eta}=\Delta Z-(2N_{lpha})=1$ ** عدد جسيمات بيتا الناتجة من الانحلال = **

** أكمل المعادلات الآتية:

$${}^{234}_{90}X \rightarrow {}^{214}_{80}Y + 5 \quad {}^{4}_{2}He$$

$${}^{238}_{92}X \rightarrow {}^{238}_{95}Y + 3 \quad {}^{0}_{-1}\beta$$


 ${\color{red} 2}$ عند تحول ${\color{red} 2}$ الي ${\color{red} 222 \atop 86} {\color{red} Y}$ فأن عدد جسيمات ألفا المنطلقة ${\color{red} 3}$ وعدد جسيمات بيتا ${\color{red} 2}$

تابج الانملال الإشماعي


المجموعة العناصر الشعة التي ينحل أحدها ليعطى عنصر مشع حتى ينتهي

الإشعاعي	الانحلال	سلاسل
----------	----------	-------


سلاسل الانحلال الإشعاعي الاصطناعي	سلاسل الانحلال الإشعاعي الطبيعي	
سلسلة النبتونيوم	1- سلسلة اليورانيوم 2- سلسلة الثوريوم 3- سلسلة الأكتنيوم	
تنتهي بعنصر البرموت	تنتهي بعنصر الرصاص	



عمر النصف X عدد مرات التكرار = الزمن الكلى



** عمر النصف ثابت له العنصر الشع



t

n

t_{1/2}

تطبيقات علي الانحلال الإشعاعي		
2- تحديد عمر الأشياء غير الحية	1- تعديد عمر الوفيات	
ر تستفدم نظائر اليورانيوم)	(تستخدم نظائر الكربون)	
تستخدم نظائر U_{92}^{238} و U_{92}^{238} التي تتحول	نسبة ${\displaystyle \mathop{C}_{6}}^{14}$ إلي ${\displaystyle \mathop{C}_{6}}^{12}$ في المخلوقات الحية	
إلي نظائر رصاص وبمعرفة عمر النصف	هي نسبة ثابتة وعندما يموت المخلوق تتغير	
لليورانيوم ونسبة نظائر الرصاص في العينة	هذه النسبة وبمعرفة نسبة كل منهما للآخر	
يمكن تحديد عمر الأشياء غير الحية .	يمكن معرفة عمر الوفيات .	

علل: الله المخلوقات المشع والكربون المستقر في المخلوقات الحية.

بسبب التبادل المستمر لثانى أكسيد الكربون مع الوسط الميط

مثال 1: أحسب عمر النصف لعينة يتبقي ($\frac{1}{32}$) منها بعد (15 ساعة)

$$1 \to \frac{1}{2} \to \frac{1}{4} \to \frac{1}{8} \to \frac{1}{16} \to \frac{1}{32}$$
$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{t}{n} = \frac{15}{5} = 3 \text{ h}$$

مثال 2 : عينة تحوي (4 mg) عمر النصف لها (7 أيام) أحسب الزمن اللازم لكي يتبقي (4 mg) مثال 2 : عينة تحوي $8 \times 10^{-4} \rightarrow 4 \times 10^{-4} \rightarrow 2 \times 10^{-4} \rightarrow 1 \times 10^{-4}$

$$t = n \times t_{\frac{1}{2}} = 3 \times 7 = 21 \text{ day}$$

 $(t = 4 t \frac{1}{2})$ عند لحظة t = 0 . أحسب كتلة العينة المتبقية بعد زمن (24 g) مثال $\frac{1}{2}$

$$n = 4$$

$$24 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1.5 \text{ g}$$

الدرس (2- 3): المنشطان و الانشاط المووي

التفاعلات النووية | تفاعلات تؤدى إلى تغير في أنويه العناصر

الاندماج النووي	الانشطار النووي	أنواع التفاعل
اتماد أنويه صغيرة لتكون نواة أكبر	تفاعل نووي تنقسم فيه نواة ثقيلة غير مستقرة	
وتنطلق طاقة (تفاعلات غير التلقائية)	إلي نواتين أخف كتلة و أكثر استقراراً وتنطلق طاقة	التعريف
اندماج انويه المدروجين	انشطار اليورانيوم	مثال
الشمس	المفاعلات النووية	مكان حدوثه
القنبلة الهيدروجينية	القنبلة النووية الانشطارية	نوع القنبلة

- ** شروط حدوث تفاعلات الاندماج النووى:
- 1- رفع درجة هرارة التفاعل إلى ملايين الدرجات
- 2- يجب زيادة سرعة الانويه للتغلب على قوى التنافر بين الانويه

التفاعل المتسلسل " تفاعل يؤدي إلي انشطار جديد وينتج عن كل انشطار نيوترونات يمكنها إحداث المزيد من الانشطارات

$${}_{0}^{1}$$
n+ ${}_{92}^{235}$ U $\rightarrow {}_{56}^{144}$ B $a+{}_{36}^{89}$ Kr+ 3_{0}^{1} n+E

الوظيفة	في المفاعل النووي
وقود لإنتاج الطاقة	U_{92} اليورانيوم
قذيفة لشطر اليورانيوم	النيوترون
إبطاء سرعة النيوترونات	وجود مادة الجرافيت والماء الثقيل
امتصاص النيوترونات والتحكم في سرعة التفاعل المتسلسل	وجود عدد مناسب من قضبان الكادميوم

- ** الانشطار النووي يخضع لقوانين بقاء التفاعلات النووية
- ** أفضل القذائف المستخدمة في الانشطار النووي هو النيوترونات
- ** التفاعل المتسلسل يستخدم في المجال الحربي في القنايل النووية الانشطارية
 - ** التفاعل المتسلسل يستخدم في المجال السلمي في توليد الطاقة الكهربائية
 - ** يقوم مبدأ عمل القنبلة النووية الانشطارية على التفاعل المتسلسل

علل لما يأتى:

1- يفضل النيوترون كقذيفة نووية أو يستخدم نيوترون بطيء لقذف نواة ثقيلة .

لأنه عديم الشمنة ولا يتأثر بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية وليس من الضروري تخطي قوة التنافر

2- تزداد طاقة الربط النووية لكل نيوكليون بزيادة العدد الكتلى .

لأن الاندماج النووى ينتج أنويه كتلتها أكبر

3- تسمي عملية الاندماج النووي بالتفاعل النووي الحراري .

لأنه يمتاج إلى درجات حرارة عالية جداً

4- ينطلق من الشمس والنجوم طاقة هائلة.

بسبب التفاعلات النووية الاندماجية بين انويه الهيدروجين لإنتاج الهيليوم وتنتج طاقة

5- صعوبة حدوث اندماج نووي في المختبرات أو لا يمكن الاستفادة من طاقة الاندماج النووي في الأنشطة السلمية لصعوبة توفر الطاقة المرارية اللازمة للتفاعل وصعوبة السيطرة على الطاقة الناتجة

6- لا يتحقق قانون بقاء الكتلة في التفاعلات النووية .

بسبب تحول جزء من الكتلة إلى طاقة هائلة

7- ينطلق من التفاعل النووي طاقة هائلة.

بسبب تمول جزء من الكتلة إلى طاقة هائلة

8- يلزم إحداث انشطار نووي أو يلزم قنبلة انشطارية نووية لتفجير القنبلة الهيدروجينية .

لرفع درجة الحرارة لتندمج انويه الميدروجين

9- في تفاعلات الاندماج النووية يتطلب زيادة سرعة الأنوية ورفع درجة الحرارة إلى ملايين درجة الحرارة المطلقة . للتغلب على قوى التنافر الكهربائية بين الانوية

10- انشطار نواة اليورانيوم يكون انشطار متسلسل .

لأن الانشطار ينتج عنه نيوترونات جديدة قادرة على توليد انشطارات نووية جديدة

الطاقة الناتجة من الثقامل النووي

$$\Delta m = m_r - m_p$$

النقص في الكتلة = كتلة المتفاعلات _ كتلة النواتج

 $E = \Delta mC^2 x (931.5 \text{ MeV} / C^2)$

الطاقة الناتجة عن التفاعل

مثال 1: تنحل نواة يورانيوم غير مستقرة $^{238}_{92}$ إلى نواة ثوريوم $^{A}_{Z}$ بانبعاث هليوم غير مستقرة $^{238}_{92}$ إلى نواة ثوريوم (234.0435 a.m.u) ونواة الهليوم (238.0508 a.m.u) ونواة الهليوم (1.0026 a.m.u)

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th + ^{4}_{2}He + E$$

ب) أحسب الطاقة الناتجة عن الانحلال.

 $\Delta m = m_r - m_p = 238.0508 - (234.0435 + 4.0026) = 4.7 \times 10^{-3} \text{ amu}$

 $E = \Delta mC^2 \times (931.5 \text{ MeV}/C^2) = 4.7 \times 10^{-3} \times 931.5 = 4.378 \text{ MeV}$

مثال 2: قذفت نواة اليورانيوم الساكنة بنيوترون بطئ لتنشطر بحسب المعادلة التالية:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{88}_{38}Sr + ^{136}_{54}Xe + x_{0}^{1}n$$

علماً بأن كتلة كل من :

 $(m_U = 235.0439 \ a.m.u) \ (m_n = 1.00866 \ (m_{Sr} = 87.9056 \ a.m.u) \ (m_{Xe} = 135.9072 \ a.m.u)$ a.m.u)

أ) أحسب عدد النيوترونات الناتجة عن هذا الانشطار.

$$X = (235+1) - (88+136) = 12$$

ب) أحسب الطاقة المحررة من هذا الانشطار النووي .

 $\Delta m = m_r - m_p$

 $\Delta m = (235.0439 + 1.00866) - (87.9056 + 135.9072 + 12 \times 1.00866) = 0.1358$ amu

 $E = \Delta mC^2 \times (931.5 \text{ MeV}/C^2) = 0.1358 \times 931.5 = 126.5 \text{ MeV}$

ج) ما هي أشكال الطاقة التي تظهر عليها الطاقة المحررة من الانشطار ؟

الطاقة المدررة تتحول إلى طاقة حركية للجسيمات و أشعة جاما

د) هل يمكن حدوث تفاعل متسلسل ولماذا ؟

يمكن حدوث تفاعل متسلسل لأن الانشطار ينتج نيوترونات جديدة قادرة على توليد انشطارات جديدة

مثال $\frac{1}{2}$ عند دمج نواتين من الديتوريوم بعد اكتساب كل منهما طاقة حركية تساوي ($\frac{1}{2}$ 0.1 MeV) يؤدي ذلك إلي أنتاج نواة هليوم حسب المعادلة : $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. أحسب الطاقة الكلية الناتجة عن الاندماج النووي $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ \frac

$$\Delta m = m_r - m_p = (2 \times 2.0141) - (4.0026) = 0.0256$$
amu

 $E = \Delta mC^2 \times (931.5 \text{ MeV}/C^2) = 0.0256 \times 931.5 = 23.846 \text{ MeV}$

$$E_T = E + 2KE = 23.846 + (2 \times 0.1) = 24.046 MeV$$

العلاقات الرياضية المنتشدمة في النهج

التعويلات			
$gm \div 1000 \rightarrow Kg$	الكتلة	$cm \div 100 \rightarrow m$ $mm \div 1000 \rightarrow m$	الطول
$\min \times 60 \rightarrow S$		$cm^2 \div 100^2 \rightarrow m^2$	
$hr \times 3600 \rightarrow S$	الزمن	$mm^2 \div 1000^2 \to m^2$	المساحة
$mA \times 10^{-3} \rightarrow A$	شدة التيار	$\mu C \times 10^{-6} \to C$	الشحنة الكهربائية
$nm \times 10^{-9} \rightarrow m$	الطول الموجي	$amu \times 931.5 \rightarrow MeV$	الطاقة
$A^{\circ} \times 10^{-10} \rightarrow m$	،—رن ، <u>- ر.</u> ي	$eV \times 1.6 \times 10^{-19} \rightarrow J$	 /

قوانين الكهرباء و المغناطيسية		
$\phi = NBA\cos\theta$	التدفق المغناطيسي	
$\varepsilon = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t}$	القوة الدافعة الكهربائية الحثية لموصل (قانون فاراداي)	
$\varepsilon = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$	القوة الدافعة الكهربائية الحثية لملف (قانون فاراداي)	
$\varepsilon = \pm BLV$	القوة الدافعة الكهربائية الحثية في مجال مغناطيسي منتظم	
$\varepsilon = NBA \omega \sin \theta$	القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في المولد الكهربائي	
$F = qVB\sin\theta$	القوة المغناطيسية المؤثرة علي شحنة كهربائية متحركة	
$F = I LB\sin\theta$	القوة المغناطيسية المؤثرة علي الأسلاك الحاملة للتيار	
$\tau = NBAI \sin \theta$	عزم الازدواج للملف في المحرك الكهربائي	
$P = F \times V$	القدرة الميكانيكية للقوة الكهرومغناطيسية	
$P = I \times \varepsilon$	القدرة الكهربائية المتولدة من حركة السلك	
$\varepsilon = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$	القوة الدافعة الكهربائية الحثية الذاتية في الملف نفسه	
$\varepsilon_2 = -M \cdot \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$	القوة الدافعة الكهربائية الحثية الذاتية في الملف الثانوي	

تابع قوانين الكهرباء و المغناطيسية		
$\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{I_1}$	المحول الكهربائي	
$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{I_2.V_2}{I_1.V_1} = \frac{I_2.N_2}{I_1.N_1}$	كفاءة المحول الكهربائي	
$P' = \frac{P_1^2}{V_1^2} \times R$	القدرة الكهربائية المفقودة في أسلاك النقل	
$I_{\rm rms} = \frac{I_{\rm max}}{\sqrt{2}}$	الشدة الفعالة للتيار المتردد	
$V_{\rm rms} = \frac{V_{\rm max}}{\sqrt{2}}$	الجهد الفعال للتيار المتردد	
$P = I_{rms}^2.R$	القدرة الحرارية في المقاومة	
$E = I_{rms}^2.R.t$	الطاقة الحرارية في المقاومة	
$V_{\rm T} = \sqrt{V_{\rm R}^2 + (V_{\rm L} - V_{\rm C})^2}$	حساب الجهد الكلي في دائرة تحوي مقاومة وملف ومكثف	
$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	حساب المقاومة الكلية في دائرة تحوي مقاومة وملف ومكثف	
$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$	حساب فرق الطور في دائرة تحوي مقاومة وملف ومكثف	
$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	تردد دائرة الرنين	

تطبيق قانون أوم على دوائر التيار المتردد				
الممانعة السعوية	الممانعة الحثية	الممانعة الاومية		
$i_C = i_m \sin(\omega t)$	$i_L = i_m \sin(\omega t)$	$i_R = i_m \sin(\omega t)$	معادلة	
$V_C = V_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$	$V_L = V_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$	$V_R = V_m \sin(\omega t)$	التيار والجهد	
$X_C = \frac{V_{C_{\text{max}}}}{i_{C_{\text{max}}}} = \frac{V_{C_{\text{rms}}}}{i_{C_{\text{rms}}}}$	$X_{L} = \frac{V_{L_{\text{max}}}}{i_{L_{\text{max}}}} = \frac{V_{L_{\text{rms}}}}{i_{L_{\text{rms}}}}$	$R = \frac{V_{R_{\text{max}}}}{i_{R_{\text{max}}}} = \frac{V_{R_{\text{rms}}}}{i_{R_{\text{rms}}}}$	حساب	
$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{\omega C}$	$X_L = 2\pi f L = \omega L$	$R = \frac{\rho L}{A}$	الممانعة	
$U_E = \frac{1}{2}C.V_{\rm rms}^2$	$U_B = \frac{1}{2} L.i_{\rm rms}^2$	$E = i_{\rm rms}^2.R.t$	الطاقة الناتجة	

قوانين الفيزياء الذرية		
$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$	طاقة الفوتون	
$\Delta E = E_{out} - E_{in}$	الفرق بين طاقة المستويين	
$E = \Phi + KE$ $hf = hf_o + \frac{1}{2}m.v^2$ $\frac{hc}{\lambda} = hf_o + e.V_{cut}$	معادلة أينشتين في التأثير الكهروضوئي	
$r_n = n^2 r_1$	أنصاف أقطار مدارات الإلكترون في ذرة الهيدروجين	
$L_{n} = \frac{nh}{2\pi}$	كمية الحركة الزاوية للإلكترون في المدار	

قوانين الفيزياء النووية		
N = A - Z	عدد النيوترونات في نواة الذرة	
$m = Am_o$	كتلة النواة	
$V = AV_{o}$	حجم النواة	
$\mathbf{R} = \mathbf{A}^{\frac{1}{3}} \mathbf{r}_{o}$	نصف قطر النواة	
$V_0 = \frac{4}{3}\pi r_0^3$	حجم النيوكليون الواحد	
$E_r = mC^2$	طاقة السكون للجسيم	
$\Delta m = (Z m_p + N m_n) - m_X$	النقص في كتلة النواة	
$E_b = \Delta m C^2 \times (931.5 \text{MeV/C}^2)$	طاقة الربط النووية	
$E_b' = \frac{E_b}{A}$	طاقة الربط النووية لكل نيوكليون	
$t_{\frac{1}{2}} = \frac{t}{n}$	فترة عمر النصف	
$\Delta m = m_r - m_P$	النقص في كتلة التفاعل النووي	
$E = \Delta m C^2 \times (931.5 \text{ MeV/C}^2)$	الطاقة الناتجة عن التفاعل النووي	

استنتاجات فيزياء الصف الثاني عشر (12)

2- القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في ملف المولد الكهربائي

$$*\varepsilon = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

$$*\varepsilon = -\frac{\Delta NBA\cos\theta}{\Delta t}$$


$$*\varepsilon = -NBA \cdot \frac{\Delta\cos\theta}{\Delta t}$$

$$*\varepsilon = -NBA \cdot (\frac{\Delta\theta}{\Delta t})(-\sin\theta)$$

$$*\varepsilon = NBA \omega \sin \theta$$

$$*\varepsilon = \varepsilon_{\text{max}} \sin \theta$$

1- القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في سلك متحرك عموديا في مجال منتظم



$$*\varepsilon = -\frac{\Delta B \cdot l.x}{\Delta t}$$

$$*\varepsilon = -B \, l \, \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$* \mathbf{v} = \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t}$$

$$*\varepsilon = -B l v$$

4- القدرة المفقودة في الأسلاك أثناء عملية نقل الطاقة

$$*P'=I^2\times R$$

$$*I = \frac{P_1}{V_1}$$

$$*P' = \frac{P_1^2}{V_1^2} \times R$$

3- علاقة فرق الجهد بين طرفي محول وعدد لفاته

معدل التغير في التدفق متساوى في اللفين وبإهمال مقاومة اللفين

$$*\varepsilon_{2} = -N_{2} \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$
 $*\varepsilon_{1} = -N_{1} \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$

$$*\varepsilon_1 = -N_1 \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

$$*\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$*\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}=\frac{N_2}{N_1}$$
 $*\frac{V_2}{V_1}=\frac{N_2}{N_1}$ -5 الممانعة السعوية لمكثف $*X_L \alpha f$ $*X_L \alpha L$

$$*X_C \alpha \frac{1}{f}$$
 $*X_C \alpha \frac{1}{C}$

$$*X_C \alpha \frac{1}{C}$$

$$*X_C \alpha \frac{1}{f C}$$

*
$$X_C \alpha \frac{1}{f C}$$
 * $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}$ * $X_L \alpha f L$ * $X_L = 2\pi f L = \omega L$

$$*X_{I} \alpha L$$

$$*X_L = 2\pi f L = \omega L$$

7- تردد التيار في دائرة الرنين

موصل بطريقة الباعث المشترك
$$*X_{\mathrm{L}}=X_{\mathrm{C}}$$

$$*\alpha = \frac{I_C}{I_C}$$

8- علاقة معامل التكبير ومعامل التناسب في ترانزستور

$$*\,I_{\rm E}=I_{\rm C}+I_{\rm B}$$

$$*\alpha = \frac{I_{C}}{I_{C} + I_{B}}$$

$$*I_{C} = \beta I_{B}$$

$$*\alpha = \frac{\beta I_{B}}{\beta I_{P} + I_{P}}$$

$$*\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$*2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C}$$

$$*4\pi^2 f_0^2 LC = 1$$

$$*f_0^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$*f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

9- حساب أنصاف أقطار المدارات المتاحة للإلكترون في ذرة الهيدروجين

$$*F_e = F_C$$

$$*\frac{Kq^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$\Rightarrow$$
 $v^2 = \frac{Kq^2}{mr}$

$$*L_n = mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

$$\Rightarrow m^2 v_n^2 r_n^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2}$$

*
$$m^2 (\frac{Kq^2}{mr})r_n^2 = \frac{n^2h^2}{4\pi^2}$$

*
$$m(Kq^2) r_n = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2}$$

*
$$\mathbf{r}_{n} = \mathbf{n}^{2} \cdot \frac{\mathbf{h}^{2}}{4\pi^{2} \cdot \mathbf{m} \, Kq^{2}} \implies \mathbf{r}_{n} = \mathbf{n}^{2} \mathbf{r}_{1}$$