PROCEDURE DAN FUNCTION

Procedure dan Function adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai sub-program (modul program) yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama.

PROCEDURE

Prosedur diawali dengan kata cadangan Procedure di dalam bagian deklarasi prosedur. Prosedur dipanggil dan digunakan di dalam blok program yang lainnya dengan menyebutkan judul prosedurnya.

Prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur, karena:

- 1. Merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur.
- 2. Untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Sebagaimana halnya sebuah program, suatu procedure juga memiliki header dan block. Perbedaan bentuknya dengan program hanyalah pada bagian header-nya saja. Bentuk Umum header suatu procedure adalah :

PROCEDURE nama;

Atau

PROCEDURE nama (formal parameter : jenis);

Jika kita menggunakan procedure dalam suatu program, maka procedure tersebut harus dituliskan pada bagian deklarasi.

Contoh: Misal akan dibuat suatu procedure untuk menentukan bilangan bulat terbesar diantara tiga bilangan bulat, maka procedure tersebut adalah sebagai berikut:

```
PROCEDURE maksimum; 
VAR max : integer; 
BEGIN 
 IF a > b THEN max := a ELSE max := b; 
 IF c > max THEN max := c; 
 WRITELN(max); 
END.
```

Selanjutnya, di dalam suatu program, procedure ini dapat digunakan dengan bentuk penulisan sebagai berikut :

```
PROGRAM contoh_1;
                                                    HEADER program utama
VAR a,b,c : integer;
      PROCEDURE maksimum;
       VAR max : integer;
      BEGIN
         IF a>b THEN max := a ELSE max := b;
                                                                deklarasi program
         IF c>max THEN max := c;
                                                                 utama
         WRITELN(max);
      END:
BEGIN
    READLN(a,b,c);
    Maksimum
                                               statement program utama
END.
Contoh 2:
PROGRAM CONTOH_2;
VAR p,l,t,vol,panj : real;
PROCEDURE kotak;
VAR v,pl : real;
BEGIN
      v := p * 1 * t;
      p1 := p + 2.0 * t;
       writeln(v,pl);
END;
BEGIN
      writeln('panjang': 10,'lebar': 10,'tinggi': 10);
      readln(p,l,t);
      kotak;
END.
```

JANGKAUAN IDENTIFIER

Identifier yang dideklarasikan dalam suatu blok program hanya berlaku pada blok dimana identifier tersebut didefinisikan.

Contoh:

1. PROGRAM p; ——VAR x : real;	
PROCEDURE pl; VAR y : integer; begin; end;	daerah berlakunya y daerah berlakunya x
begin; ; end.	
y → variabel global	
2. Program P; Var x,y : real; Procedure P1; Var y : integer;	y (real) berlaku disemua blok program P, kecuali di P1 x (real) berlaku disemua blok P, kecuali di P2 hanya berlaku di P1 saja (lokal)
Begin End;	
Procedure P2; Var x : char; Begin	hanya berlaku di P2 saja (lokal)
 End;	
Begin x := y := End.	x dan y yang dimaksud adalah x dan y real (variabel global)

PROCEDURE DENGAN PARAMETER

Nilai di dalam suatu modul program Pascal sifatnya adalah lokal, artinya hanya dapat digunakan pada modul atau unit program yang bersangkutan saja, tidak dapat digunakan pada modul atau unit program yang lainnya.

```
Contoh:
Prosedur Tanya_hitung;
Var X,Y :real;
Begin
       Write ('Nilai X ?');
       Readln(X);
       Y:=X*X;
       Writeln('Nilai Y = ',Y:6:2);
End:
Begin
       Tanya Hitung;
End.
Hasilnya:
       Nilai X ? <u>5</u>
       Nilai Y = 25.00
Keterangan:
        Variabel X dan Y sifatnya adalah lokal untuk prosedur Tanya_hitung, artinya hanya
dapat digunakan pada modul itu saja, Pada modul yang lain tidak dapat digunakan, contoh :
```


```
Prosedur Tanya_hitung;
Var X,Y :real;
Begin
Write ('Nilai X ?');
Readln(X);
Y:=X*X;
End;
Begin
Tanya_Hitung;
Writeln('Nilai Y = ',Y:6:2);
End.
Hasilnya:
```

Error 31: Unknown identifier


Supaya nilai variabel dapat digunakan di modul lainnya, maka dapat dilakukan dengan cara :

1. Dibuat bersifat global

Harus dideklarasikan di atas modul yang menggunakannya.



Pada contoh diatas, variabel A dab B bersifat global untuk prosedur kedua, ketiga dan utama, tetapi tidak bersifat global untuk prosedur kesatu, sehingga prosedur kesatu tidak dapat menggunakan variabel-variabel tersebut.



Pada contoh ini, variabel A dan B bersifat global untuk semua modul.

2. Dikirimkan sebagai parameter ke modul yang membutuhkannya.

Parameter yang dikirim dari modul utama ke modul prosedur disebut actual parameter, dan parameter yang ada dan dituliskan pada judul prosedur disebut formal parameter.

2.1 Pengiriman parameter secara nilai

Parameter yang dikirimkan secara nilai, maka parameter formal yang ada di prosedur akan berisi nilai yang dikirimkan yang kemudian bersifat lokal di prosedur.

```
 \begin{array}{ll} writeln(c,f); & f \ sebagai \ output. \\ end; & \end{array}
```

Procedure di atas dapat dipanggil dengan variabel yang berbeda, tetapi penulisannya harus diubah dengan menggunakan parameter sbb:

Selanjutnya procedure di atas dapat dipanggil dengan parameter lain, misalnya:

```
konversi (x,y) ;
actual parameter
```

x dan y disebut sebagai actual parameter.

Pada eksekusinya x akan menggantikan c dan y akan menggantikan f.

x dan y ini dapat berupa:

- konstanta
- variabel
- procedure, atau
- fungsi

Contoh:

```
Procedure Hitung(A,B: integer);
Var C: integer;
Begin
       C := A + B;
       Writeln('Nilai C = ',C)
End;
Var X,Y: integer;
Begin
       Write('Nilai X?');
       Readln(X);
       Write('Nilai Y ?');
       Readln(Y);
       Hitung(X,Y);
End.
Hasilnya:
       Nilai X ? <u>2</u>
```

Nilai Y ? $\frac{3}{5}$ Nilai C = $\frac{5}{5}$

2.2 Pengiriman parameter secara acuan

Bila pengiriman parameter secara acuan (by reference), maka perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai parameter formal di prosedur akan mempengaruhi nilai actual parameter

Procedure hitung(Var A,B,C : integer);

Menunjukkan pengiriman parameter secara acuan.

```
Contoh:
```

```
Procedure Hitung(Var A,B,C : integer);
Begin
C := A + B;
End;

Var X,Y,Z : integer;
Begin
X := 2; Y := 3;
Hitung(X,Y,Z);
Writeln('X = ',X,' Y = ',Y,' Z = ',Z);
End.

Hasilnya:
X = 2 Y = 3 Z = 5
```

Acuan Forward

Hasilnya:

Digunakan untuk mendeklarasikan dimuka judul prosedur terpisah dari bloknya.

Contoh:

```
Procedure pro1(var I : integer); Forward;
Procedure pro2(var I : integer);
Begin
Writeln('prosedur pro', I);
End;

Procedure pro1;
Begin
Writeln('prosedur pro',I);
End;

Var I : integer;
Begin
I := 1; pro1(I);
I := 2; pro2(I);
End.
```

prosedur pro1 prosedur pro2

Prosedur Standar

Prosedur yang disediakan oleh Turbo Pascal:

1. Prosedur standar EXIT

Digunakan untuk keluar dari suatu blok.

2. Prosedur standar HALT

Digunakan untuk menghentikan proses program baik di program bagian maupun di program utama.

3. Prosedur standar MOVE

Bentuk umum: MOVE (Var source, dest; count: word);

Digunakan untuk menyalin suatu blok sebanyak count byte memori dari blok dimulai byte pertama source dan disalinkan ke byte pertama dest.

4. Prosedur standar FILLCHAR

Digunakan untuk mengisi sejumlah byte nilai ke dalam suatu variabel, sebagai berikut **FillChar(x;count:word;ch)**;

X adalah variabel yang dapat bertipe apapun yang akan diisi dengan nilai tipe ordinal Ch sebanyak count byte.

2 FUNCTION

Blok fungsi hampir sama dengan blok prosedur, hanya fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya atau jenis hasilnya. Tipe deklarasi ini menunjukkan tipe hasil dari fungsi.

Pada bahasa Pascal dikenal beberapa fungsi, misalkan : abs, pred, sqrt, sqr, succ dan sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut biasanya dikenal dengan Built in Function. Sedangkan function yang akan bicarakan disini adalah fungsi yang kita buat sendiri.

Berbeda dengan procedure, function merupakan modul program yang menghasilkan suatu kuantitas.

Hal ini dapat dilihat dari bentuk header-nya yang menyebutkan jenis data dari kuantitas yang dihasilkan.

Secara umum bentuk header suatu function adalah:

FUNCTION nama: jenis hasil;

Atau FUNCTION nama (formal parameter : jenis) : jenis_hasil;

Contoh:

1. Akan dibuat suatu fungsi dengan nama MAX yang dapat menentukan integer terbesar di antara dua integer.

```
Function MAX (x,y : integer) : integer;
Begin
If x < y then MAX := y;
```

```
Else MAX := x;
   End;
   Selanjutnya kita dapat menggunakan fungsi di atas dalam suatu program, misalnya dengan
   menyatakan sebagai berikut:
       P := MAX(a,b);
       Z := MAX(a+b,a*b);
       Q := MAX(MAX(a,b),c);
       ......
       dsb.
2. Function LOG (x : real) : real;
   Begin
       LOG := \ln (x) / \ln (10.0);
   End;
3. Function POWER (x,y : real) : real;
   Begin
       POWER := exp(y * ln(X))
   End;
                                a^b = POWER (a,b)
                                b^a = POWER (b,a)
                                (p+q)^{r/s} = POWER (p+q, r/s)
                                .....
                                dll
Contoh:
Function Hitung(Var A,B: integer): integer;
Begin
       Hitung := A + B;
End;
Var
       X,Y: integer;
Begin
       Write('Nilai X?');
       Readln(X);
       Write('Nilai Y?');
       Readln(Y);
       Writeln;
       Writeln(X,' + ',Y,' = ',Hitung(X,Y));
End.
Hasilnya:
       Nilai X? 2
       Nilai Y?3
       1 + 3 = 5
```

Perbedaan fungsi dengan prosedur adalah:

1. Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya (kalau pada prosedur pada parameter yang dikirimkan secara acuan). Pada contoh, nama fungsi tersebut adalah Hitung dan nilai yang dikirim balik berada pada nama fungsi tersebut. Sehingga nama fungsi ini harus digunakan untuk menampung hasil yang akan dikirimkan dari fungsi, sebagai berikut:

```
\label{eq:hitung} \mbox{Hitung} := \mbox{$A + B$;} \\ \mbox{$\bigsqcup$} \mbox{Nama fungsi yang berisi nilai yang akan dikirimkan}
```

2. Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya, sebagai berikut :

Atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya, sebagai berikut :

```
Hasil := Hitung(X,Y);
Writeln(X,' + ',Y, ' + ',Hasil);
```

Sedang pada prosedur, nama prosedur tersebut tidak dapat digunakan langsung, yang dapat langsung digunakan adalah parameternya yang mengandung nilai balik.

REKURSIF

Suatu fungsi atau prosedur dalam bahasa Pascal dapat bersifat rekursif. Artinya, fungsi atau prosedur tersebut dapat memanggil dirinya sendiri. Berikut ini sebuah contoh fungsi dan prosedur yang rekursif.

```
1 * faktorial (0)

1

= 4 * 3 * 2 * 1 * 1

= 24
```

2. Bilangan Fibonanci:

```
F(0) = 0
F(1) = 1
F(n) = F(n-1) + F(n-2); \text{ untuk } n > 1
Function fibonacci (n: integer): integer;

Begin

If n = 0 then fibonacci := 0

Else

If n := 1 then fibonacci := 1

Else fibonacci := fibonacci (n-1) + fibonacci (n-2);

End;
```

3. Procedure reverse (num : integer);

Begin

```
If num < 10 then write(num)

Else begin

Write(num mod 10);

Reverse(num div 10);

End;
```

End;

Fungsi Standar

1. Fungsi standar arutmatika

• Fungsi standar **ABS**

Bentuk umum : ABS(x);

Digunakan untuk memutlakkan suatu nilai yang ditunjukkan oleh argumen x. Contoh :

Begin

End.

• Fungsi standar **EXP**

Bentuk Umum : **EXP(x:):real**;

Digunakan untuk menghitung nilai pangkat dari bilangan e yaitu sebesar e^x . Hasilnya berupa nilai real.

• Fungsi standar **LN**

Bentuk umum : LN(x):real;

Digunakan untuk menghitung nilai logaritma alam (natural logarithm) dari nilai x. Hasilnya berupa nilai real.

• Fungsi standar **INT**

Bentuk umum: INT(x:real):real;

Digunakan untuk menghasilkan nilai integer dari x. hasil dari fungsi adalah tipe real dengan nilai yang berupa pembulatan ke bawah (nilai pecahan dibuang) dari nilai x.

Contoh:

Begin

X:=9.99;

Write('Nilai yang akan dibulatkan = ',X);

Writeln('Nilai pembulatannya = ',Int(X):3:2);

End.

Hasil:

Nilai yang akan dibulatkan = 9.99

Nilai pembulatannya = 9.00

• Fungsi standar FRAC

Bentuk umum: FRAC(x:):real;

Digunakan untuk mendapatkan nilai pecahan dari argumen x. Argumen x dapat bernilai real maupun integer dan hasil dari fungsi adalah real.

Contoh:

Begin

X:=9.99;

Write('Nilai X = ',X,' Nilai pecahannya = ',Frac(X):4:3);

End.

Hasilnya: Nilai X = 9.99 Nilai pecahannya = 0.990

• Fungsi standar **SQR**

Bentuk umum : SQR(x);

Digunakan untuk menghitung nilai pangkat kuadrat dari argumen x.

Contoh:

Begin

X := 2:

Write('Nilai X = ',X,' Nilai kuadratnya = ',sqr(x));

End.

Hasilnya : Nilai X = 2 Nilai kuadratnya = 4

• Fungsi standar **SQRT**

Bentuk umum : SQRT(x) : real;

Digunakan untuk menghitung nilai akar dari argumen x, hasilnya berupa real.

• Fungsi standar PI, SIN, COS, ARCTAN

1. Fungsi Standar Transfer

Digunakan untuk merubah suatu nilai ke bentuk nilai lain.

• Fungsi standar **CHR**

Bentuk umum: CHR(x:byte):char;

Digunakan untuk merubah nilai dari byte x ke bentuk karakter yang sesuai dengan kode ASCII.

Contoh:

X := 66:

Write('Nilai X = ',x,' Nilai karakternya = ',CHR(X));

Hasilnya: Nilai X = 66 Nilai karakternya = B

• Fungsi standar **ORD**

Bentuk umum : **ORD**(**x**):**longint**;

Digunakan untuk merubah nilai x ke bentuk nilai longint yang sesuai dengan kode ASCII, merupakan kebalikan dari fungsi CHR.

Fungsi standar ROUND

Bentuk umum: ROUND(x:real):longint;

Digunakan untuk membulatkan nilai dari real x ke nilai longint yang terdekat. Bila nilai pecahan sama dengan atau lebih besar dari 0.5 akan dibulatkan ke atas, sedang kalau lebih kecil dari 0.5 akan dibulatkan ke bawah.

Contoh:

Write('10 dibagi 3 hasil pembulatan terdekat ',Round(10/3));

Writeln('20 dibagi 3 hasil pembulatan terdekat adalah ',Round(20/3);

Hasilnya:

10 dibagi 3 hasil pembulatan terdekat adalah 3

20 dibagi 3 hasil pembulatan terdekat adalah 7

Fungsi standar TRUNC

Bentuk umum: TRUNC(x:real):longint;

Digunakan untuk membulatkan nilai dari real x ke nilai longint terkecil. Atau dengan kata lain membulatkan ke bawah.

Contoh:

Write('10 dibagi 3 hasil pembulatan terdekat ',Trunc(10/3));

Writeln('20 dibagi 3 hasil pembulatan terdekat adalah ',Trunc(20/3);

Hasilnya:

10 dibagi 3 hasil pembulatan terdekat adalah 3

20 dibagi 3 hasil pembulatan terdekat adalah 6

1. Fungsi Standar Lainnya

Fungsi standar yang tidak termasuk dalam kelompok pembagian di atas :

- Fungsi standar **Hi, Lo, Swap**
- Fungsi standar **Random**

Bentuk umum : Random [(range :word)];

Digunakan untuk menghasilkan angka random berkisar dari nilai lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Bila range tidak disebutkan, hasil dari fungsi ini adalah real, bila range disebutkan, hasilnya adalah word.

• Fungsi standar **SizeOf**

Bentuk umum: SizeOf(x):word;

Digunakan untuk menunjukkan besarnya byte yang digunakan oleh suatu variabel x, hasilnya berupa nilai word.

Fungsi standar **UPCASE**

Bentuk umum: UpCase(Ch:char):char;

Digunakan untuk merubah argumen suatu karakter yang ditunjukkan oleh Ch menjadi bentuk karakter huruf besar (upper case).

Halaman: 15