الاستقصاءات العملية

أ. سعود بن خلفان الحضرهيمعلم أول مادة الفيزياء

> الاستقصاءات العملية

استقصاء عملى ٣-١: المقاومة النوعية لسلك فلزي

أهداف الاستقصاء العملي

- جمع الملاحظات والقياسات والتقديرات وتسجيلها وتقديمها.
- تحليل البيانات الناتجة من التجارب للوصول إلى استنتاجات وتفسيرها.
 - تقييم الأساليب واقتراح التحسينات.

تعتمد مقاومة السلك الفلزي (R) على طوله (l) ومساحة مقطعه العرضي (A) والمقاومة النوعية للفلز (p) الذي صنع منه السلك.

في هذا الاستقصاء العملي ستتحقق من العلاقة بين المقاومة والطول.

سوف ترسم رسمًا بيانيًا لنتائجك، وستقيس قطر السلك وتستخدم نتائجك لتحديد المقاومة النوعية للفلز.

 $\rho = \frac{m}{V} : \frac{112115}{112200} = \frac{m}{V}$ الكثافة

المقاومة النوعية

Resistivity: توجد من خلال:

المقاومة × مساحة المقطع العرضي

الطول

مصطلحات علمية

الموادّ والأدوات:

ستحتاج إلى

- سلكان موصلان.
- مشبك فم التمساح عدد (2). ش
 - ملتيمتر رقمي.
 - مسطرة مترية.
 - مسطره مدریمیکرومتر.

- بكرة من سلك مقاومة.
 - شريط لاصق.
 - مقص،
 - قاطع للأسلاك.

▲ احتياطات الأمان والسلامة

• تأكّد من قراءة احتياطات الأمان والسلامة في بداية هذا الكتاب، واستمع لنصائح معلّمك قبل تنفيذ الاستقصاء.


الطريقة

- ١. استخدم قاطع الأسلاك لقطع سلك بطول (110 cm).
- استخدم المقص لقص شريطين لاصقين كافيين لتثبيت السلك بمسطرة مترية
 كما هو موضح في الشكل ٣-١٨.

الشكل ٣-١٨: سلك مثبّت بواسطة شريطين لاصقَين في نهايتَي مسطرة مترية.

٣. قم بتركيب الدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل ٣-١٩. يجب ضبط الملتيمتر على التدريج المناسب للقياس. يجب أن تكون المسافة (١) بين مشبكي فم التمساح (0.100 m).

سجّل قيمة قراءة الملتيمتر في الجدول ٣-٦ في قسم تسجيل النتائج.



الشكل ٣-١٩: كما في الشكل ٣-١٨، ولكن مع جهاز الأوميتر.

- كرّر الخطوة ٣ للقيم الأخرى لـ (١) وقم بتسجيل قيم (R) في جدول تسجيل
 النتائج ٣-٣.
- قم بقياس قطر السلك (a) باستخدام الميكرومتر. سجّل القيمة في قسم النتائج.
- 7. قم بتوصيل السلكين الموصلين على التوالي، واستخدم الملتيمتر لقياس المقاومة الإجمالية لهذين السلكين. سجل قيمة هذه المقاومة في قسم النتائج.

النتائج

$R\left(\Omega \right)$	<i>I</i> (m)
1.3	0.100
1.8	0.250
2.7	0.400
3.1	0.550
3.8	0.700
4.6	0.850

0.50 mm الجدول ٣-٦: جدول تسجيل النتائج. 0.10 mm

d = 6.0 mm mm

المقاومة الكلية للسلكين الموصلين = Ω



التحليل والاستنتاج والتقييم


أ. احسب مساحة المقطع (A) للسلك باستخدام العلاقة:

$$A=\frac{\pi d^2}{4}$$

$$A = \frac{\pi (0.60 \times 10^{-3})^2}{4}$$

$$A = 2.83 \times 10^{-7}$$
 m²

(x) على المحور ((x)) على المحور ((x)) على المحور ((x)).



0.4

0.2

ارسم الخط المستقيم الأفضل ملاءمة الذي يمرّ عبر النقاط.

l(m)

0.6

حدّد ميل الخط المستقيم.

8.0

Slope =
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3.8 - 2.5}{0.70 - 0.38...} = 4.06$$

قم بقياس وتسجيل d بوحدة mm، ولكن لحساب A، قم بتحويل d إلى وحدة الـ m لأن قيم المقاومة النوعية مذكورة بوحدة أوم متر m Ω.

لاحظ أن: $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$



1.4

1.0

ه. حدّد نقطة تقاطع الخط المستقيم مع المحور الصادي.

و. العلاقة بين (R)، (ρ)، (l) و (A) هي:

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

وميل منحنى المثيل البياني هو $\frac{R}{I}$.

$$ho$$
 = الميل $imes$ A

احسب قيمة (ρ).

P= 4.06 x 2.83 x 10

$$= 1.15 \times 10^{-6} \text{ s.m}$$

$$\approx 1.2 \times 10^{-6} \text{ s.m}$$

$$\rho = \dots \Omega \text{m}$$

عادة ما تكون الأسلاك المستخدمة في المدارس مصنوعة من مادة الكونستانتان أو النيكروم أو النحاس.

هذه المواد الفلزية لها قيم المقاومة النوعية والأقطار الآتية.

 ρ = 4.9 × 10⁻⁷ Ω m : Σείωντιϊτις ο είωντιζος ρ = 1.2 × 10⁻⁶ Ω m : Σείωντιζος ο είωντιζος ο ε

 ρ = 1.7 × 10⁻⁸ Ω m : النحاس

(0.60 mm) القطر (mm): 0.46، 0.38، 0.32، 0.27، 0.23، 0.19، 0.15

ضَع دائرة حول المادة والقطر الذي استخدمته في هذه التجربة.

إدا كنت استحدمت سلك الكوبستانتان، فاحسب قطر سلك النيكروم الذي كان	ح٠
سيعطيك نتائج مماثلة.	
أو إذا كنت استخدمت سلك النيكروم، فاحسب قطر سلك الكونستانتان الذي كان	
سيعطيك نتائج مماثلة.	

القطر = mm	القطر = mm
ل. وضح سبب عدم ملاءمة سلك النحاس لهذه التجربة.	ط. وضح سبب عدم ملاءمة سلك النحاس لهذه التجربة.
 ب. يشير منحنى التمثيل البياني الذي هو عبارة عن خط مستقيم لا يمر بالنق 	ي. يشير منحنى التمثيل البياني الذي هو عبارة عن خط مستقيم لا يمر بالنا
(0 ، 0) وله تقاطع موجب على المحور (y) إلى وجود خطأ نظامي في القراءا	(0 ، 0) وله تقاطع موجب على المحور (y) إلى وجود خطأ نظامي في القراء
قد يكون هذا بسبب مقاومة السلكَين الموصلين.	قد يكون هذا بسبب مقاومة السلكين الموصلين.
استخدم نتائجك لاستقصاء هذه الفكرة.	استخدم نتائجك لاستقصاء هذه الفكرة.

♦ الاستقصاءات العملية

استقصاء عملي ٤-١: تحديد سعة مكثف في دائرة تيار كهربائي مستمر

أهداف الاستقصاء العملي

- جمع الملاحظات والقياسات والتقديرات وتسجيلها وتقديمها.
- تحليل البيانات الناتجة من التجارب للوصول إلى استنتاجات وتفسيرها.
 - تقييم الأساليب واقتراح التحسينات.

يتم شحن مكثف عن طريق توصيل مصدر للقوة الدافعة الكهربائية (e.m.f) بين لوحَيه، ثم يتم تفريغه خلال مقاومة كهربائية.

• مصدر جهد کهربائی.

ستحتاج إلى

الموادّ والأدوات:


- مكثف،
- مفاومة (100 kΩ).
- أميتر (Aµ 100–0).
 أسلاك توصيل.

▲ احتياطات الأمان والسلامة

- تأكّد من قراءة احتياطات الأمان والسلامة في بداية هذا الكتاب، واستمع لنصائح معلّمك قبل تنفيذ هذا الاستقصاء.
 - يجب استخدام مصدر جهد كهربائي منخفض.
 - تأكد من صحة قطبية المكثف (توصيله بشكل صحيح).
 - لا تلمس لوحَي المكثف خلال فترة تنفيذ التجربة.

الطريقة

١٠ قم بتركيب الدائرة الموضعة في الشكل ٤-٨. ستحتاج إلى التأكد من أن المكثف موصل بشكل صحيح.



الشكل $3-\Lambda$: للسؤال ۱. دائرة مكثف ومقاومة.

- أغلق المفتاح S.
- 230 MA
- t = 0. قم بقياس وتسجيل شدة التيار الكهربائي، وهذه هي شدة التيار عند: t = 0).
 - ٤. افتح المفتاح ٥.
- قم بقياس شدة التيار الكهربائي (I) كل (s 10)، وسجل القياسات في جدول تسجيل النتائج ٤-١.

تأكد من صحة قطبية الأميتر والمكثف.

 (10 ± 2)

قم بتضمین قیمة عدم الیقین المطلقة في قراءاتك لشدة التیار الکهربائي 0.02 = 4.70 = 4.70 لشدة التیار الکهربائي 0.02 = 4.70 = 4.70 = 4.70

النتائج

	$I \Lambda$	100	
R =	!.	UU	2

In <i>I</i> (μA)	<i>I</i> (μA)	<i>t</i> (s)
4.70 ± 0.02	110 ± 2	5
4.11 ± 0.03	61 ± 2	10
3.47 ± 0.06	32 ± 2	15
2.83 ± 0.10	17 ± 2	20
2.30 ± 0.20	10 ± 2	25
1.60 ± 0.30	5 ± 2	30
±	±	
±	±	

انظر إلى الملحق في نهاية كتاب التجارب العملية والأنشطة للحصول على إرشادات حول كيفية حساب عدم اليقين في كمية ما عند استخدام اللوغاريتمات.


I=I, e KRC x lu

الجدول ٤-١: جدول تسجيل النتائج.

التحليل والاستنتاج والتقييم

عدم اليقين في In I.

- LI= LIo t
- - (x) على المحور اله المحور (y) على المحور اله المحور (x) على المحور (x).



حيث (C) هي سعة المكثف و (R) هي مقدار المقاومة. أعد ترتيب المعادلة للحصول على In I

د. باستخدام المعادلة في الجزئية (+)، احسب ميل ونقطة تقاطع الخط المستقيم مع المحور الصادي في التمثيل البياني لـ (I_0) مقابل (t) بدلالة (C) و (R)

 I_0 الميل = نقطة التقاطع = الميل RC

- ه. استخدم قيمة عدم اليقين في قيم In L لرسم أشرطة الخطأ على منحنى التمثيل البياني. ارسم الخط المستقيم الأفضل ملاءمة والخط المستقيم الأسوأ ملاءمة.
- و. حدّد ميل الخط المستقيم الأفضل ملاءمة وميل الخط الأسوأ ملاءمة (لا تحتاج إلى إعطاء وحدات). قدر قيمة عدم اليقين في قيمة الميل.

ز. حدّد نقطة التقاطع مع المحور (۷) للخط الأفضل ملاءمة ونقطة التقاطع مع المحور (۷) للخط الأسوأ ملاءمة (لا تحتاج إلى إعطاء وحدات). قم بتقدير قيمة عدم اليقين في قيمة نقطة تقاطع مع المحور (۷).

ط. حدّد النسبة المئوية لعدم اليقين لكل من (C) و (C). ط. حدّد النسبة المئوية لعدم اليقين لكل من (C) و (C).
$$C = \frac{2.45}{2.00} = \frac{0.01}{0.13} \times 100$$

ي. اذكر مصادر عدم الضبط التي واجهتك في تحديد قيمة (C).

م حساب البتيار في الإمن العظوري . يكون فيه عام دفة في الاساب ساد

يكون العيل غير دَقِق وعلية في ب

 (I_0) و ((I_0) على قيمتَي ((I_0)) و

مهمّ

ضع في اعتبارك الكميّات المستخدمة لرسم التمثيل البياني وتحديد C.

♦ الاستقصاءات العملية

استقصاء عملى ٥-١: قياس كثافة الفيض المغناطيسي

أهداف الاستقصاء العملي

- جمع الملاحظات والقياسات والتقديرات وتسجيلها وتقديمها.
- تحليل البيانات الناتجة من التجارب للوصول إلى استنتاجات وتفسيرها.
 - تقييم الأساليب واقتراح التحسينات.

يوضع مغناطيس على ميزان، ثم يُمرّر تيار كهربائي في ملف مكوّن من عدة لفات موضوع بين قطبَى المغناطيس، الأمر الذي يؤدي إلى بذل قوة على الميزان، ويتم تحديد القوة من التغير في قراءة الميزان.

ستحتاج إلى

الموادّ والأدوات:

- سلك نحاسى طويل.
- مغناطیسان متشابهان وحامل علی شكل حرف U من الحديد المطاوع.
 - أميتر.
 - حامل ومشابك تثبيت عدد 2.
 - أسلاك توصيل.
 - ميزان رقمي ذو كفّة.


- مصدر جهد کهربائی شدة تیاره عالية (يمكن أن يكون فرق الجهد
- صغيرًا جدًا، لكن هذه دائرة قصر،
 - لذا يجب أن يكون مصدر الطاقة قادرًا على تحمّل شدة تيارات
- كهربائية أكبر من المعتاد من دون
 - تعطل قاطع الدائرة).

▲ احتياطات الأمان والسلامة

• تأكُّد من قراءة احتياطات الأمان والسلامة الواردة في بداية هذا الكتاب، واستمع لنصائح معلمك قبل تنفيذ هذا الاستقصاء.

الطريقة

1. قم بتركيب أدوات التجربة كما هو موضح في الشكل ٥-١١.



الشكل ٥-١١: ملف نحاسى بين مغناطيسَين.

للمغناطيسَين أقطاب على سطحهما المستوى بالكامل وليس في نهايتَيهما. ضعهما على الحامل بحيث يواجه القطبان المختلفان أحدهما الآخر (الشمالي يقابل الجنوبي) عبر المسافة بينهما. اطلب مساعدة معلمك إذا لم تعرف وضع المغناطيسين بالشكل المطلوب.

- قم بقياس الطول (L) لكل من المغناطيسَين وسجِّلها في قسم النتائج، ثم أضف قيمة عدم اليقين المطلق في (L)، ثم سجّل عدد اللفات (N) للملف في قسم
- قم بقياس وتسجيل قراءة الميزان (m_0) قبل مرور التيار الكهربائي في قسم النتائج، ثم أضف قيمة عدم اليقين المطلق في (m_0) .
- قم بتشغيل مصدر الجهد الكهربائي؛ ثم قس وسجّل شدة التيار الكهربائي (١) وقراءة الميزان (m)، أوقف تشغيل مصدر الجهد الكهربائي. سجل نتائجك في جدول تسجيل النتائج ٥-٢، مضمّنًا قيمة عدم اليقين المطلق في (m).
 - كرر الخطوة ٤ للحصول على ست قيم مختلفة لشدة التيار الكهربائي.

$$m_0 = (1887 \pm 1)9$$
 $L = (7.0 \pm 0.1) \text{ cm}$ $N = 17$

$m-m_0$ (g)	<i>m</i> (g)	I (A)
5 ± 2	1892 ± 1	1.12
9 ± 2	1896 ± 1	2.10
13 ± 2	1900 ± 1	3.13
18 ± 2	1905 ± 1	4.80
24 ± 2	1911 ± 1	6.32
29 ± 2	1916 ± 1	8.10

الجدول ٥-٢: جدول تسجيل النتائج.

التحليل والاستنتاج والتقييم

احسب قيم (g) $m-m_0$ وأضفها إلى جدول تسجيل النتائج ٥-٢. قم بتضمين

لیقین له
$$(m-m_0)$$
 $=$ $NBL = (m-m_0)$ $MBL = (m-m_0)$ $MBL = (m-m_0)$ $MBL = (m-m_0)$

 $(m-m_0) = \frac{NBL}{9}$ y = aقيم عدم اليقين لـ $(m-m_0)$.

 \mathbf{p} . ارسم تمثيلًا بيانيًا $\mathbf{p} = \mathbf{p} - \mathbf{m}$ على المحور \mathbf{p} مقابل (A) على المحور (x). $(m-m_0)$ g=NBIL و (I) و $(m-m_0)$ و اعتبر أن العلاقة بين

حيث (g): تسارع السقوط الحر، و (B): كثافة الفيض المغناطيسي، و (L): طول المغناطيس، و (N): عدد لفات الملف.




(0.75)

تذكّر قاعدة جمع قيم

عدم اليقين عند طرح

الكميّات.



(I) مقابل ($m-m_0$) مقابل البياني لـ ($m-m_0$) مقابل البياني لـ ($m-m_0$) مقابل ىدلالة (B).

Stope =
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(24 - 18)10^{-3}}{6.32 - 4.86}$$

= 3.95 × 10

الميل = الميل على ا

- د. استخدم قيمة عدم اليقين في قيم $(m-m_0)$ لرسم أشرطة الخطأ على التمثيل البياني. ارسم الخط المستقيم الأفضل ملاءمة الذي يمرّ عبر النقاط، وارسم الخط المستقيم الأسوأ ملاءمة.
- ه. حدّد ميل الخط المستقيم الأفضل ملاءمة وميل الخط الأسوأ ملاءمة. لا تحتاج إلى إعطاء وحدات. قدّر قيمة عدم اليقين في قيمة الميل.

Slope =
$$\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

 $= \frac{(30.75 - 13.00) \times 10^{-3}}{(8 - 3.2)}$

$$(8-3.2)$$
 $= 3.70 \times 10$

و. باستخدام قيمة الميل، حدّد قيمة لـ (B). قم بتضمين الوحدات المناسبة لـ (B).

$$B = \frac{Slope \cdot 9}{NL} = \frac{3.95 \times 10^{2} \times 9.81}{17 \times 7 \times 10^{-2}} = 0.033$$

 $B = \dots$

ز. حدّد النسبة المئوية لعدم اليقين لـ (B).

عرم عرم البقين المبل = B = النسي للمبل المحول

$$B = \frac{3 \cdot 4}{100 \cdot 100} + \frac{3 \cdot 4}{100} + \frac{6 \cdot 1}{3 \cdot 95} + \frac{6 \cdot 1$$

النسبة المئوية لعدم اليقين في B = %


ح٠	اشرح كيف قمت بتركيب أدوات التجربة بحيث كانت قيم قراءات ($m-m_0$) عن
	أقصى قيمة.
	اقصی قیمه. کان سلا الملق غودی
	على أَكِاهُ المحالِ المفاطين
	Sin90 = 1
ط.	اشرح كيف يمكن زيادة قيم قراءات $(m-m_0)$.
	يقصيد نريادة قعة (Fm) من خلال
	ازیادة مسلم B
	A1

استقصاء عملي ٥-٢: التخطيط لرفع حلقة فلزية فوق ملف حامل لتيار كهربائي

أهداف الاستقصاء العملي

- تخطيط التجارب والاستقصاءات.

عندما يتدفق تيار كهربائي عبر ملف ما، كما هو موضح في الشكل ٥-١٢، ترتفع حلقة الألمنيوم إلى ارتفاع (h).



الشكل ٥-١٢: تيار كهربائي يتدفق عبر ملف وحلقة ألمنيوم ترتفع إلى ارتفاع ما على الحامل.

العلاقة بين الارتفاع (h) وشدة التيار الكهربائي (I) تعطى من خلال:

 $h = pI^q$

حيث (p) و (p) ثابتان.

ستصمم تجربة مخبرية لاختبار العلاقة بين (h) و (l). في كرّاسك سوف:

- تكتب الإجراءات الواجب اتباعها.
- تصف القياسات الواجب اتخاذها.
- تصف أنواع المتغيرات في التجربة.
- تصف كيف يمكن تحليل البيانات لتحديد قيم (p) و (p).
- تعطى احتياطًا واحدًا أو احتياطَين من احتياطات السلامة التي يجب اتخاذها.

المتغيرات

اذكر المتغير التابع، والمتغير المستقل، والمتغيرات الضابطة (المتغيرات التي يجب التحكم فيها، وهي كميات يجب أن تبقى كما هي).

- · المتغير التابع: اللهي بيتغير حو (الارتفاع) h
- المتغيرات الضابطة: المعاومة النوعية (ع) وكمية السينة (2

إلى	عتاج	ستح
ء ح	·	

الموادّ والأدوات:

اذكر المواد والأدوات التي ستحتاج إليها، وارسم رسمًا تخطيطيًا معنونًا بكيفية قيامك بتركيب أدوات التجربة من أجل الحصول على القياسات اللازمة.

(.0	-c c9-c	جهد (سمصدر	•
••••		,	المستف	•

	•
	•
حلقة من الاطبيوم خفيفة	

 •

مهم

ما نوع التيار الكهربائي اللازم استخدامه؟

ا.د	9.0
	ζ
	↓
	لوجود
	تخيرني
	الفيفى
	الصفناص

والسلامة	الأمان	احتياطات	\triangle
----------	--------	----------	-------------

الكتاب،	هذا	بداية	في	الواردة	والسلامة	الأمان	احتياطات	بن قراءة	تأكّد م	•
			٠,	, العملي	الاستقصاء	, تنفیذ	معلَّمك قبل	ع لنصائح	واستم	
		• • • • • •		• • • • • • •		• • • • • •			• • • • • •	•

الطريقة

صِف كيف ستنفذ التجربة.	مهم
	اشرح بوضوح كيف يمكن تحديد h بدقة.
ع سر الخطوة السابقة مع سرة تيار جديد وسجل الارتفاع.	h=PI2
+91091	logh = logs +
09I+1095	log h = 2 log
x + b	Y = 9 x

النتائج

ارسم جدولًا بالنتائج التي يمكن استخدامها لتسجيل البيانات من هذه التجربة ومعالجتها. ليس عليك ملء أية قيمة في الجدول. تذكر تضمين وحدات القياس الصحيحة في عناوين الأعمدة.

مخاولخ	I (A)	h (cm)	log I (A)	log h (cm)
(1)	06.0	2	0.78	0.30
(2)	10-0	2.9	1.00	0.46
(3)	12.6	3.2	1. 1	0.51

التحليل والاستنتاج والتقييم

أ. صف كيف يمكنك تحليل البيانات لتوضيح العلاقة بين (h) و (I). يجب أن يتضمن عملك تمثيلًا بيانيًا، واستخدام إمّا ميل منحنى التمثيل البياني أو نقطة تقاطع الخطّ مع المحور الصادي (y) في التمثيل البياني لتحديد قيم (p) و (p).

