

















ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ В ПАХВОВІЙ ДІЛЯНЦІ


Продовження...




I Іродовжуючи утримувати тиск, ОБМОТАЙТЕ компресійний бандаж/еластичний бинт навколо ураженого плеча двічі, переконавшись, що гемостатична пов'язка або бинт під ним повністю покриті.




ВЕДІТЬ еластичний бинт через спину та попід протилежною пахвою, обмотуючи його навколо протилежного плеча технікою «вісімки».




Залежно від виду бинта, що використовується, ЗАКРІПІТЬ його за допомогою фіксатора або зав'яжіть вільні кінці в міцний вузол.




ЗАФІКСУЙТЕ кінці та вузол компресійного бандажа/еластичного бинта за допомогою клейкої стрічки, обернувши її навколо вузла мінімум 1,5 рази.



ЗАФІКСУЙТЕ верхню частину руки на стороні поранення до грудної клітки за допомогою косинки.



ПРОДОВЖУЙТЕ ОЦІНЮВАТИ рану на предмет відновлення кровотечі.



ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 09: Якщо використовується еластичний бинт без застібки, залиште вільний кінець за спиною пораненого.