








ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ В ДІЛЯНЦІ ШИЇ




РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.



ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на джерело кровотечі, використовуйте гемостатичну пов'язку з тактичної індивідуальної аптечки (JFAK) пораненого.




Проведіть щільне ТАМПОНУВАННЯ рани гемостатичною пов'язкою до заповнення всієї порожнини рани.



Проведіть щільне ТАМПОНУВАННЯ рани гемостатичною пов'язкою до заповнення всієї порожнини рани.



УТРИМУЙТЕ тиск мінімум 3 хв.



ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ, чи кровотеча зупинилась, одночасно утримуючи тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ БУЛА ЗУПИНЕНА:

07.

Якщо використано гемостатичний бинт — вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 03.



07.2

Якщо використано звичайний бинт - додайте ще один і утримуйте тиск на рану (впродовж 3 хв), поки кровотеча не зупиниться.



РОЗМІСТІТЬ еластичний бинт поверх гемостатичної пов'язки, залишаючи достатній за довжиною кінець, щоб потім зав'язати вузол.



Продовжуючи утримувати тиск, ЗАБИНТУЙТЕ затампоновану рану (обмотайте бинт не менше, ніж 1,5 рази), повністю її покривши.



БИНТУЙТЕ по діагоналі через грудну клітку, попід протилежною пахвою та по спині в напрямку до рани.