












ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ В ДІЛЯНЦІ ШИЇ


Продовження...



БИНТУЙТЕ навколо шиї, попід рукою, туго натягуючи еластичний бинт (створення додаткового тиску) та покриваючи перев'язувальний матеріал.



12 ЗАФІКСУЙТЕ бинт, зав'язавши його кінці в міцний вузол.



ЗАФІКСУЙТЕ кінці вузла, обмотавши їх липкою стрічкою (шириною 7,5 см), зробивши мінімум 1,5 оберти.


ПРИМІТКА: Не використовуйте пластиковий елемент для тиску на шиї.



3АФІКСУЙТЕ верхню частину руки (зі сторони поранення) до грудної клітки за допомогою бинта.



15 ПРОДОВЖУЙТЕ ОЦІНЮВАТИ рану на предмет відновлення кровотечі.



3АДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.