














ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ В ПАХВОВІЙ ДІЛЯНЦІ

Продовження...




Продовжуючи утримувати тиск, ОБМОТАЙТЕ компресійний бандаж/еластичний бинт навколо ураженого плеча двічі, переконавшись, що гемостатична пов'язка або бинт під ним повністю покриті.


пов'язка або бинт під ним повніс покриті.

ПРИМІТКА: Якщо використовується еластичний бинт без застібки, залиште вільний кінець за спиною


пораненого.




ВЕДІТЬ еластичний бинт через спину та попід протилежною пахвою, обмотуючи його навколо протилежного плеча технікою «вісімки».




2 Залежно від виду бинта, що використовується, ЗАКРІПІТЬ його за допомогою фіксатора або зав'яжіть вільні кінці в міцний вузол.




3АФІКСУЙТЕ кінці та вузол компресійного бандажа/еластичного бинта за допомогою клейкої стрічки (шириною 7,5 см), обернувши її навколо вузла мінімум 1,5 рази.



3АФІКСУЙТЕ верхню частину руки на стороні поранення до грудної клітки за допомогою косинки.



ПРОДОВЖУЙТЕ ОЦІНЮВАТИ рану на предмет відновлення кровотечі.



3АДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.