











ТАМПОНУВАННЯ РАНИ ТА НАКЛАДАННЯ КОМПРЕСІЙНОГО БАНДАЖА



РОЗКРИЙТЕ місце поранення, якщо цього не було зроблено раніше. ПРИМІТКА: За необхідності зніміть одят та спорядження з постраждалого.



ВИЯВІТЬ джерело найбільш активної кровотечі та застосуйте прямий тиск на рану.




ВИЙМІТЬ гемостатичну пов'язку зі стерильного упакування.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатичної пов'язки немає, візьміть звичайний бинт або суху чисту тканину.



Проведіть щільне ТАМПОНУВАННЯ рани безпосередньо в місці активної кровотечі. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Якщо в рані є стороннє тіло, забинтуйте його на місці. Не виймайте предмет.



ПРИМІТКА: Щільно заповніть і затампонуйте всю порожнину рани, зберігаючи прямий тиск на рану. ПРИМІТКА: Для зупинки кровотечі може знадобитися більше однієї гемостатичної пов'язки чи бинта.



ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, що гемостатична пов'язка або бинт заповнює всю порожнину рани та виступає над шкірою на 3-5 см.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатична пов'язка або бинт не виступає над шкірою на 3-5 см, накладіть додаткову гемостатичну пов'язку або бинт.



ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ, чи кровотеча зупинилась, утримуючи тиск.

ПРИМІТКА: Перевірте, чи кров не сочиться крізь пов'язку або навколо неї. Якщо кровотеча зупинилась, залишіть бинт у рані, одночасно утримуючи тиск.



ВИЙМІТЬ компресійний бандаж з упаковки.



Після тампонування продовжуйте чинити інтенсивний тиск на рану своїми руками, допоки кровотеча не зупиниться. ЗАБЕЗПЕЧТЕ прямий тиск впродовж мінімум 3 хв.



Якщо кровотеча не зупинилась:

(а) Якщо використано гемостатичний бинт – вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 3.

A50

(b) Якщо використано звичайний бинт чи інший матеріал - додайте ще один і утримуйте тиск на рану (впродовж наступних 3 хв), поки кровотеча не зупиниться.



