


## КРІКОТИРЕОТОМІЯ (За допомогою бужа)


## ...ПРОДОВЖЕННЯ




ОЦІНІТЬ постраждалого на наявність спонтанного дихання (підрахунок ведеться мінімум 10 секунд) та, за наявності, прикріпіть пораненому пульсоксиметр.




Якщо частота дихання <8 чи >30 абопоказник пульсоксиметра <90%, розпочніть ВЕНТИЛЯЦІЮ пораненого мішком типу Амбу.




21 НАКЛАДІТЬ пов'язку навколо трубки.



22 ЗАФІКСУЙТЕ трубку навколо шиї постраждалого за допомогою стрічки або пластира



ПРОДОВЖУЙТЕ СПОСТЕРІГАТИ за пораненим та періодично ПЕРЕОЦІНЮЙТЕ його стан.



3АДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.