







ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІПОТЕРМІЇ

ПРИМІТКА: Вдавайтеся до ранніх та рішучих заходів, щоб запобігти подальшій втраті тепла. Використовуйте джерело зовнішнього тепла як метод активного зігрівання, коли це можливо, для постраждалих із травмами та опіками.

ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.



ПРИМІТКА: Переконайтесь, що всі кровотечі зупинено; огляньте щодо ознак геморагічного шоку та за потреби надайте відповідну допомогу.



- 92 Якнайшвидше ПОМІСТІТЬ ізоляційний матеріал між постраждалим і будь-якою холодною поверхнею.
- 3АЛИШІТЬ СУХИЙ ОДЯГ та захисне спорядження на постраждалому або біля нього.
- 3HIMITЬ мокрий одяг та замініть його на сухий одяг/матеріали, якщо це можливо.


















- Якщо пристрій для активного зігрівання доступний, то, для його активації, відкрийте упаковку, ВИЙМІТЬ його та РОЗГОРНІТЬ для контакту з повітрям (відповідно до вказівок виробника).
- ПОКЛАДІТЬ пристрій для активного зігрівання на пораненого, накривши передню поверхню тулуба та ділянки під руками.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Пристрій для активного зігрівання не слід класти безпосередньо на шкіру, щоб не спричинити опіки.

Якщо пристрій для активного зігрівання недоступний, повністю ЗАГОРНІТЬ пораненого у матеріал для пасивного зігрівання (ковдру тощо), включаючи голову.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Пасивні методи профілактики гіпотермії не забезпечують зворотного підвищення температури в постраждалого.

ОБЕРНІТЬ гідроізоляційну оболонку (або інші імпровізовані водонепроникні матеріали) повністю навколо пораненого, включно з головою, і закріпіть за допомогою клейкої стрічки, якщо необхідно.

допомогою клеикої стрічки, якщо необхідно.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Не закривайте обличчя пораненого.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Будь-який імпровізований засіб гідроізоляції слід якомога швидше замінити якісним водонепроникним чохлом, коли будуть доступні додаткові матеріали. Примітка ДО КРОКУ 10: Під час планування слід попередньо підготувати термоізоляційний водонепроникний чохол із зовнішнім пристроєм для активного зігрівання, щоб замінити ним засоби захисту від гіпотермії без ізоляції.

- 11 Захистіть пораненого від подальшого впливу вітру та опадів під час очікування на евакуацію.
- Уважно СПОСТЕРІГАЙТЕ за пораненим щодо виникнення станів, загрозливих для життя.

