CPP
TCCC
TASE 4

COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

KUBEMEPIIRKONNA VEREJOOKSU PEATAMINE

improviseeritud lokaalse rõhu seadise meetodiga

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

1 PALJASTA vigastus ja hinda verejooksu allikat
MÄRKUS: Vigastuse korralikuks paljastamiseks võib olla vajalik riideid ära lõigata



SURU OTSE kõige aktiivsema verejooksu allikale; kui see pole nähtav suru rusikas otse vigastatud poole kubemekanalisse



MÄRKUS: Kubemekanal on reie ülaosa ja alakõhu vaheline ala, kus asuvad suured versooned. Kubemekanal asub häbemeluu ja eesmise niudeluu vahelse joone keskel



Kasutades kannatanu esmaabi pakendit, eemalda hemostaatiline side steriilsest pakendist

MÄRKUS: Kui hemostaatilist sidet pole saadaval, kasuta marlit või puhast ja kuiva riidetükki





Eemalda rusikas, kui seda kasutati verejooksu esialgseks peatamiseks, ja rakenda haavale kohe OTSET SURVET ning paki haav TIHEDALT hemostaatilise sidemega kuni haavaõõnsus on täitunud (lõpeta pakkimine 90 sekundi jooksul)

MÄRKUS: Verevoolu peatamiseks võib vaja minna rohkem kui ühte hemostaatilist sidet või marlit

HOIATUS: Kui kannatanu kehasse on kinni jäänud läbistav ese, seo see kinni. Ära eset eemalda!



VEENDU, et hemostaatiline side või marli täidaks kogu haavaõõnsuse ja ulatuks 3-5 cm nahapinnast kõrgemale

MÄRKUS: Kui hemostaatiline side või marli ei ulatu nahapinnast 3–5 cm kõrgemale, aseta peale täiendav hemostaatiline side või marli



HOIA survet vähemalt 3 minutit



HINDA UUESTI, et veenduda verejooksu kontrolli all hoidmises, säilitades samal ajal survet haavale

MÄRKUS: Veendu, et verd ei imbuks läbi hemostaatilise sideme ega selle ümbert. Kui verejooks on peatunud, jäta hemostaatiline side paigale, hoides samal ajal survet haavale

KUI VEREJOOKS JÄTKUB:

8.1 Kui haav on pakendatud hemostaatilise sidemega - eemalda eelnev pakkematerjal ja paki uuesti, alustades 3. sammust

VÕI

8.2 Kui pakitud on marli või muud materjaliga - aseta selle peale täiendav marli/materjal ja suru (veel 3 minutit), kuni verejooks on peatunud

Jätkub järgmisel lehel...

CPP TCCC TASE 4

COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

KUBEMEPIIRKONNA VEREJOOKSU PEATAMINE

improviseeritud lokaalse rõhu seadise meetodiga

Jätkub...

LEIA silindriline või sfääriline ese ja aseta see kubemekanalisse, hoides samal ajal pidevalt survet hemostaatilisele sidemele (eseme näited: king/saabas, täis veepudel, joogipudel)

VALI žgutt, mille saab mähkida ümber kannatanu vöökoha/puusa piirkonna või ühendada kaks žgutti



ASETA žgutt otse haavale pandud eseme keskkohale; veendu, et suunamispannal paikneks keha keskosas



Suruva liigutusega kannatanu kehale EEMALDA žguti paela lõtk enne žguti pingutamist



PINGUTA žgutti, kuni verejooks on peatub ja distaalne pulss kontrollimisel allpool vigastust jäsemel puudub

MÄRKUS: Kui verejooksu ei õnnestu peatada ja žgutist allpool jäsemel säilib pulss, eemalda rihmast võimalusel järelejäänud lõtk ja pinguta žgutti kuni verejooks on peatatud ja distaalne pulss kaob



KONTROLLI seadise visuaalselt paigutust, veendudes, et kõik on paigas ja žguti pannal ja pöörel on seadme kohal õigesti paigutatud



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge