



```
Komponen Komunikasi data:
Transmiter ( Pengirim )
Receiver ( Penerima )
Data ( Pesan )
Media Transmisi ( media pengiriman )
Protocol ( Aturan main )
```

Masalah apa yang ada pada saat data ditrasnmisikan??

- 1. Kerahasiaan pesan (cryptography)
- 2. Validitas Pesan (Error detection)
- 3. Kecepatan Transmisi (compression)





Tujuan

Mengetahui apakah data yang dikirim melalui saluran telekomunikasi atau data yang disimpan telah mengalami perubahan atau tidak

Contoh:
Parity Check
Check Sum
Check Digit





Parity Check

Menambahkan parity bit dari rangkaian bit yang mau dikirim atau disimpan

10101101 → 10101101**1**

A = 100 0001 1



Ada 2 metode parity **Even Parity Odd Parity**



Even Parity
Parity bit bernilai 1 bila jumlah bit 1 adalah ganjil
Parity bit bernilai 0 bila jumlah bit 1 adalah genap
10101010 → 101010100

Odd Parity
Parity bit bernilai 1 bila jumlah bit 1 adalah genap
Parity bit bernilai 0 bila jumlah bit 1adalah ganjil
10101010 → 101010101





CheckSum

Langkah-langkah pencarian

- 1. Jumlahkan semua byte
- 2. Hilangkan carry bila ada
- 3. Cari two's complement hasil nomer 2 → checksum


Contoh:

Diberikan 4 byte: 0x15, 0x7F, 0x86, 0x5C

- 1. 0x15 + 0x7F + 0x86 + 0x5C = 0x176
- 2. $0x176 \rightarrow 0x76$
- 3. Two's complement(0x76) = 0x8A. Checksum = 0X8A









CheckSum

Cara pengetasan

- 1. Tambahkan nilai checksum dengan nilai hasil penjumlahan seluruh byte, hasilnya pasti 0x100
- 2. Hilangkan carrynya → 0x00

Bila hasilnya 0x00, berarti tidak ada perubahan Bila hasilnya tidak 0x00, berarti telah terjadi perubahan





Contoh Checksum

Checksum-8 → 8 bit

Checksum-16 → 16 bit

Checksum-24 → 24 bit

Checksum-32 → 32 bit

Xor8 \rightarrow 8 bit

Algoritma Luhn → 4 bit





Check Digit

Dipergunakan pada:

- Universal Product Code (UPC)
- > ISBN 10
- > ISBN 13
- Bank Account Number
- Credit Card Number
- > ISSN
- Identity Card
- > dll





UPC

Angka terakhir pada UPC adalah check digit

Cara pengecekan UPC

- 1. Tambahkan angka-angka yang berada di posisi ganjil, kecuali angka check digit.
- 2. Hasilnya dikalikan 3, kemudian ditambah dengan angka-angka yang berada di posisi genap (termasuk angka check digit)
- 3. Hasilnya dimodulus dengan 10 dan harus menghasilkan angka 0





UPC

Contoh: 064200115896

- 1. 0+4+0+1+5+9=19.
- 2. 19 X 3 = 57
- 3. 57 + 6 + 2 + 0 + 1 + 8 + 6 = 80
- 4. $80 \mod 10 = 0$







ISBN 10

Angka terakhir dari 10 digit ISBN adalah check digit

Cara pengecekan ISBN 10

- 1. Kalikan setiap angka dengan urutan angka (dihitung dari kanan)
- 2. Hasilnya dimodulus 11 dan harus menghasilkan angka 0



Contoh: ISBN 0-201-53082-1 0x10 + 2x9 + 0x8 + 1x7 + 5x6 + 3x5 + 0x4 + 8x3 + 2x2 + 1x1 = 99 99 mod 11 = 0 \odot



ISSN

Terdiri dari 8 digit dan angka terakhir adalah check digit Bila check digit menghasilkan angka 10, maka check digit diganti dengan X

Cara pengecekan ISSN

- Kalikan setiap angka dengan urutan angka (dihitung dari kanan)
- 2. Hasilnya dimodulus 11 dan harus menghasilkan angka 0

ontoh: 0378-5955

0x8 + 3x7 + 7x6 + 8x5 + 5x4 + 9x3 + 5x2 + 5x1 = 165

165 mod 11 = 0 ◎



Credit Card Number

Umumnya terdiri dari 16 digit dan angka terakhir adalah check digit

Cara pengecekan Credit Card Number

- 1. Angka pada posisi ganjil dikalikan 2 jika hasil 2 digit maka kedua angka dijumlahkan
- 2. Hasilnya ditambah dengan angka pada posisi genap
- 3. Hasilnya dimodulus 10 dan harus menghasilkan angka 0







THANK YOU

Computer Security